# บทที่ 3-2

การวางแผนและควบคุมโครงการด้วย เทคนิคPERT และ CPM

### วัตถุประสงค์ในการนำเพิร์ต/ซีพีเอ็มมาใช้

- > เพื่อช่วยในด้านการวางแผนโครงการ โดยคำนวณระยะเวลาดำเนินงานของโครงการ แสดงให้ เห็นถึงแผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อยต่างๆ ว่าควรเริ่มงานเมื่อไร ควรเสร็จเมื่อไร กิจกรรมใดสำคัญ กิจกรรมใดล่าช้าได้ ช้าได้เท่าไร
- > เพื่อช่วยในการควบคุมโครงการ ให้ดำเนินไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ช่วยให้ทราบว่ากิจกรรม ใดที่ต้องดูแลไม่ให้ช้าไปกว่าที่กำหนด
- เพื่อช่วยในการบริหารทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ เช่น คนงาน เครื่องมือ ฯลฯ ให้ใช้ประโยชน์ ได้อย่างเต็มที่
- > เพื่อช่วยในการบริหารโครงการ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเร่งโครงการให้เสร็จเร็วกว่ากำหนด ทำให้สามารถระบุได้ว่าต้องเร่งกิจกรรมใดบ้าง ต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงไร

### การวางแผนและควบคุมโครงการ

> เทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ (Program Evaluation and Review Technique: PERT)

สามารถนำไปใช้กับโครงการที่ผู้บริหารโครงการไม่ทราบเวลาการ

> เทคนิควิธีวิถีวิกฤต (Critical Path Method: CPM)

ส่วนใหญ่จะนำไปใช้กับโครงการที่ผู้บริหารเคยมีประสบการณ์มาก่อน และสามารถประมาณเวลา รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ โครงการได้แน่นอน

### Gantt Chart & Pert & CPM

- ➤ PERT และ CPM เป็นเทคนิคการสร้างเครือข่ายที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางเพื่อ วิเคราะห์หาระยะเวลาในการดำเนินโครงการโดยประมาณ มีคุณสมบัติพิเศษที่เหนือกว่า Gantt chart ทั่วๆ ไป ตรงที่สามารถแสดงความสัมพันธ์ก่อนหลังของกิจกรรมใน โครงการได้
- > ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง PERT และ CPM คือ
  - เทคนิค PERT ใช้ค่าเวลาประมาณการ 3 ค่าต่อกิจกรรมหนึ่งกิจกรรม เพื่อคำนวณค่าคาดการณ์ (Expected value) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของ กิจกรรม
  - ขณะที่เทคนิค **CPM** ทำงานบนข้อสมมุติฐานที่ว่า เวลาในการทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเป็น ค่าที่เป็นที่รู้กันบนพื้นฐานของความแน่นอนไม่มีความเสี่ยง จึงสามารถกำหนดค่าเวลาได้เป็น เพียงค่าเดียวต่อกิจกรรมหนึ่งกิจกรรม

# ขั้นตอนเบื้องต้นสำหรับทั้งเทคนิค PERT และ CPM

ขั้นตอนเบื้องต้นสำหรับทั้งเทคนิค PERT และ CPM มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้คือ


- 1. กำหนดโครงการและสร้าง WBS
- 2. สร้างความสัมพันธ์ตามลำดับก่อนหลังระหว่างกิจกรรม
- 3. เขียนแผนผังเครือข่ายที่เชื่อมต่อกิจกรรมเข้าด้วยกันตามความสัมพันธ์ที่ระบุไว้
- 4. กำหนดเวลาและ/หรือต้นทุนโดยประมาณให้กับแต่ละกิจกรรม
- 5. คำนวณเส้นทางที่ใช้เวลานานที่สุดหรือเส้นทางวิกฤต (Critical path) ของแผนผัง เครือข่าย
- 6. นำแผนผังเครือข่ายที่สร้างขึ้นไปใช้ในการวางแผน การจัดทำตารางเวลา การตรวจสอบ และการควบคุมโครงการ

# บริหารและควบคุมโครงการ

ด้วย

เทคนิค PERT

### PERT Chart



### PERT Chart

- > เทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ (Program Evaluation and Review Technique: PERT)
- > เป็นแผนภาพแสดงกิจกรรมของโครงการที่เชื่อมโยงกันในลักษณะ ของเครื่อข่าย (ข่ายงาน) ทำให้ทราบว่าจะต้องดำเนินกิจกรรมใดให้ เสร็จสิ้นก่อนกิจกรรมถัดไป
- โดยแต่ละกิจกรรมจะแทนด้วยใหนดที่อาจเป็นวงกลมหรือสี่เหลี่ยม และเชื่อมใยงกิจกรรมด้วยเส้นลูกศร เพื่อบอกทิศทางของ ความสัมพันธ์และทำให้ทราบถึงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของแต่ละ กิจกรรม

### PERT Chart

- เทคนิค PERT เหมาะสำหรับโครงการใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลย
- การกำหนดเวลากิจกรรมของ PERT Chart จึงเป็นการกำหนดในรูปของความ น่าจะเป็น (Probabilistic)
- > เทคนิค PERT มักจะถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์หาค่าประมาณการระยะเวลา ดำเนินโครงการในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน หรือความเสี่ยงสูงในการประมาณ การช่วงเวลาในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ โดยการนำค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักมาใช้ ร่วมกับ Probabilistic time estimates หรือ การประมาณการช่วงเวลาที่ ได้จาก
  - ค่าประมาณการในทางบวก (Optimistic)
  - ค่าประมาณการที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด (Most likely)

และค่าประมาณการในทางลบ (Pessimistic)
 แทนที่จะใช้ค่าประมาณการที่เฉพาะเจาะจงเพียงค่าเดียว

### ค่าเฉลียถ่วงน้ำหนัก

 การหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับค่าประมาณการช่วงเวลาในการดำเนิน กิจกรรมแต่ละกิจกรรม สามารถกระทำได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้

ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก = <u>เวลาในทางบวก + (4 x เวลาที่น่าจะเป็น) + เวลาในทางลบ</u>

6

### สูตรที่เกี่ยวข้องกับ PERT ได้แก่

1. ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมโดยเฉลี่ยแต่ละกิจกรรม,

$$t_e = (a + b + 4m) / 6$$

2. ค่าแปรปรวนของระยะเวลาดำเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม,

$$V_{e} = (b-a)^{2}/36$$

โดยที่

a แทน ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จเร็วที่สุด (Optimistic Duration)

m แทน ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จเป็นส่วนใหญ่ (Most Likely Duration)

b แทน ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จช้าที่สุด (Pessimistic Duration)

### สูตรที่เกี่ยวข้องกับ PERT ( ต่อ )

3. สูตร ค่าคะแนนปกติมาตรฐาน หรือ Z Score คือ

$$Z = (X - \overline{X}) / S.D.$$
 โดยที่

X แทน ระยะเวลาแล้วเสร็จโครงการที่โจทย์กำหนด

S.D. คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระยะเวลาดำเนินกิจกรรม จากสูตร

S.D. = ผลรวมของค่าแปรปรวนระยะเวลาดำเนินกิจกรรมวิกฤตทุกกิจกรรม

#### เทคนิค PERT

### สูตรที่เกี่ยวข้องกับ PERT ( ต่อ )

- 4. จากเทคนิค PERT
- 🕨 เมื่อได้ผลลัพธ์ค่าคะแนนปกติมาตรฐาน หรือ Z Score แล้วนำค่าดังกล่าวไป

เทียบในตาราง Z Score

🕨 เพื่อหาค่าความน่าจะเป็นที่ทำให้โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดว่า

มีโอกาสเกิดกี่เปอร์เซ็นต์

### ขั้นตอนเทคนิค PERT

### 1. จากตารางแสดงข้อมูลดำเนินกิจกรรม ดังนี้

ชื่อกิจกรรม	กิจกรรมลำดับก่อน	เวลาทำงาน (วัน)			
		а	m	b	
А	-	2	3	10	
В	-	4	5	12	
С	-	8	10	12	
D	A,G	4	4	4	
Е	В	3	6	15	
F	В	2	5	8	
G	В	6	6	6	
Н	C,F	5	7	15	
1	D,E	5	7	15	

- a แทน ระยะเวลาคำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จเร็วที่สุด (Optimistic Duration)
- m แทน ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จเป็นส่วนใหญ่ (Most Likely Duration)
- b แทน ระยะเวลาคำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จช้าที่สุด (Pessimistic Duration)

### 2. คำนวณระยะเวลาดำเนินกิจกรรมโดยเฉลี่ยแต่ละกิจกรรม

#### จากสูตร ระยะเวลาคำเนินกิจกรรมโดยเฉลี่ยแต่ละกิจกรรม,

$$t_e = (a + b + 4m)/6$$


		เวล	าทำ	งาน	
ชื่อกิจกรรม	กิจกรรมลำดับก่อน		(วัน)		t <sub>e</sub> <b>(</b> วัน)
		a	m	b	
Α	-	2	3	10	
В	-	4	5	12	
С	-	8	10	12	
D	A,G	4	4	4	
Е	В	3	6	15	
F	В	2	5	8	
G	В	6	6	6	
Н	C,F	5	7	15	
Ī	D,E	5	7	15	

### จากสูตร ระยะเวลาคำเนินกิจกรรมโดยเฉลี่ยแต่ละกิจกรรม,

$$t_e = (a + b + 4m)/6$$

<b>ช</b> ื่อกิจกรรม	กิจกรรมลำดับก่อน		ทำงาน	(วัน)	+ /~~)
J.D.I.J.11949	11.411199481 151111,51179	a	m	b	t <sub>e</sub> <b>(</b> วัน)
Α	-	2	3	10	4
В	-	4	5	12	6
С	-	8	10	12	10
D	A,G	4	4	4	4
Е	В	3	6	15	7
F	В	2	5	8	5
G	В	6	6	6	6
Н	C,F	5	7	15	8
I	D,E	5	7	15	8

3. จากตารางแสดงข้อมูลดำเนินกิจกรรมเขียนข่ายงาน ดังนี้



ชื่อกิจกรรม	ชื่อกิจกรรม กิจกรรมลำดับก่อน		าาทำงาน (วัน)		<b>4</b> (%)	วิเคราะห์ข่ายงาน					
П 🖂 II 9 947	11.411939484 151711013	a	m	b	<b>t</b> e <b>(</b> วัน)	ES	EF	LS	LF	Critical	
Α	-	2	3	10	4						
В	-	4	5	12	6						
С	-	8	10	12	10						
D	A,G	4	4	4	4						
Е	В	3	6	15	7						
F	В	2	5	8	5						
G	В	6	6	6	6						
Н	C,F	5	7	15	8						
1	D,E	5	7	15	8						

ชื่อกิจกรรม -	กิจกรรมลำดับก่อน	เวลาทำงาน (วัน)		+ (~)		Ĵ	เคราะห์ข่าเ	ยงาน		
1.611.4113.24	แสแรรหผ เพกแลห	a	m	b	t <sub>e</sub> <b>(</b> วัน)	ES	EF	LS	LF	Critical
А	-	2	3	10	4	0	4	8	12	NO
В	-	4	5	12	6	0	6	0	6	YES
С	-	8	10	12	10	0	10	6	16	NO
D	A,G	4	4	4	4	12	16	12	16	YES
Е	В	3	6	15	7	6	13	9	16	NO
F	В	2	5	8	5	6	11	11	16	NO
G	В	6	6	6	6	6	12	6	12	YES
Н	C,F	5	7	15	8	11	19	16	24	NO
1	D,E	5	7	15	8	16	24	16	24	YES


### 4. จากข่ายงานเริ่มต้น พิจารณา

#### ระยะเวลาแล้วเสร็จโครงการโดยเฉลี่ย


เส้นทาง B -> E -> I : 
$$6 + 7 + 8$$
 = 21 วัน

เส้นทาง B -> F -> H : 
$$6+5+8$$
 = 19 วัน

# ระบุระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการ



## ระบุเส้นทางวิกฤต



5. คำนวณหาค่าแปรปรวนระยะเวลาดำเนินกิจกรรมวิกฤต

จากสูตร ค่าแปรปรวนของระยะเวลาดำเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม

$$V_e = (b-a)^2/36$$

ชื่อกิจกรรม	กิจกรรมลำดับก่อน	เวล	เวลาทำงาน (วัน) te			วิเคราะห์ข่ายงาน					คำนวณค่า
		а	m	b		ES	EF	LS	LF	Critical	V
Α	-	2	3	10	4	0	4	8	12	NO	1.78
В	-	4	5	12	6	0	6	0	6	YES	1.78
С	-	8	10	12	10	0	10	6	16	NO	0.44
D	A,G	4	4	4	4	12	16	12	16	YES	0.00
Е	В	3	6	15	7	6	13	9	16	NO	4.00
F	В	2	5	8	5	6	11	11	16	NO	1.00
G	В	6	6	6	6	6	12	6	12	YES	0.00
Н	C,F	5	7	15	8	11	19	16	24	NO	2.78
ı	D,E	5	7	15	8	16	24	16	24	YES	2.78

Summation of Critical Node 4.56 Squareroot 2.13

6. คำนวณหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระยะเวลาดำเนินกิจกรรม

จากสูตร

แทนค่าสูตร

น้าผลลัพธ์ที่ได้ไปแทนสูตรหาค่าคะแนนปกติมาตรฐาน

7. แทนค่าสูตรค่าคะแนนปกติมาตรฐาน ดังนี้

$$Z = (X - \overline{X}) / S.D.$$

โดยที่

X แทน ระยะเวลาแล้วเสร็จโครงการที่โจทย์กำหนด = 25 วัน

X แทน ระยะเวลาแล้วเสร็จโครงการโดยเฉลี่ย = 24 วัน

S.D. คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระยะเวลาดำเนินกิจกรรม = 2.135 วัน

แทนค่าได้ดังนี้ Z = (25 - 24)/2.135 = 0.46 เทียบ ตาราง Z Score


#### เทคนิค PERT

### ขั้นตอนเทคนิค PERT ( ต่อ )

จากการแทนค่า Z=(25-24)/2.135=0.46 น้ำมาเทียบตาราง Z Score

Z 	0.00	.01	.02	.03	.04	.05		.07	.08	.09
0.0	.5000	.4960	.4920	.4880	.4840	.4801	.4761	.4721	.4681	.4641
0.1	.4602	.4562	.4522	.4483	.4443	.4404	.4364	.4325	.4286	.4247
0.2	.4207	.4168	.4129	.4090	.4052	.4013	.3974	.3936	.3897	.3859
0.3	.3821	.3783	.3745	.3707	.3669	.3632	.3594	.3557	.3520	.3483
	.3446	.3409	.3372	.3336	.3300	.3264		.3192	.3156	.3121
0.5	.3085	.3050	.3015	.2981	.2946	.2912	.2877	.2843	.2810	.2776
0.6	.2743	.2709	.2676	.2643	.2611	.2578	.2546	.2514	.2483	.2451
0.7	.2420	.2389	.2358	.2327	.2296	.2266	.2236	.2206	.2177	.2148

8. จากตาราง Z Score ค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.3228 เนื่องจาก ค่า Z เป็นบวก ต้อง พิจารณาจากค่า 1 - 0.3228 = 0.6772 หรือ 67.72 %




# บริหารและควบคุมโครงการ

ด้วย

เทคนิค CPM (Critical Path Method)

### **CPM Chart**



### **CPM Chart**

- โป็นแผนภาพแสดงกิจกรรมของโครงการที่เชื่อมโยงกันในลักษณะ เครื่อข่าย (ข่ายงาน) ทำให้ทราบว่าต้องดำเนินกิจกรรมใดให้เสร็จสิ้น ก่อนกิจกรรมถัดไปเช่นเดียวกับ PERT Chart
- เหมาะสำหรับโครงการที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีต เนื่องจากมีข้อมูล
  เพื่อกำหนดระยะเวลาของกิจกรรมได้เป็นที่แน่นอน หรือที่เรียกว่า

#### Deterministic

> เทคนิค Critical Path Method หรือบางครั้งเรียกว่า Critical Path Analysis เป็นเทคนิคการวิเคราะห์เครือข่าย โครงการเพื่อให้สามารถคาดการณ์ระยะเวลาทั้งหมดของโครงการได้

### **CPM**

- ▶เทคนิค CPM สามารถช่วยลดปัญหาการดำเนินโครงการล่าช้ากว่ากำหนดได้ เนื่องจากโดยปกติ แล้วโครงการจำนวนมากประสบปัญหาการดำเนินงานล่าช้ากว่าตารางเวลาที่ได้กำหนดไว้
- > หลักสำคัญของเทคนิค CPM อยู่ที่เส้นทางวิกฤต (Critical path) ของโครงการ ซึ่งเป็นกลุ่ม ของกิจกรรมที่เรียกว่า กิจกรรมวิกฤต (Critical activity) ที่เป็นปัจจัยหลักในการกำหนด ระยะเวลาที่โครงการสามารถแล้วเสร็จได้
- > เส้นทางวิกฤตเป็นเส้นทางที่ยาวที่สุดในผังเครือข่ายและมีช่วงเวลายืดหยุ่นน้อยที่สุด
- > เวลายืดหยุ่น (Slack หรือ Float time) เป็นช่วงเวลาที่กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง สามารถ ดำเนินล่าช้าได้โดยไม่ทำให้กิจกรรมที่ตามมาล่าช้าไปด้วย หรือไม่ทำให้โครงการทั้งโครงการเสร็จ ล่าช้าไปด้วย

### การเร่งโครงการ

โดยทั่วไป ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการต้องการให้โครงการแล้วเสร็จเร็วกว่าเวลาที่ ได้ประมาณการไว้ วิธีหนึ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อลดระยะเวลาในการดำเนิน โครงการ คือ การลดช่วงเวลาในการดำเนินกิจกรรมบนเส้นทางวิกฤต โดยการ จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นเพิ่มให้กับกิจกรรมวิกฤตเพื่อที่กิจกรรมวิกฤตจะได้ เสร็จเร็วขึ้น เทคนิคการลดช่วงเวลาในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นที่นิยมใช้กัน ได้แก่

- Crashing เป็นเทคนิคที่เน้นการสร้างสมดุลระหว่างต้นทุน/ค่าใช้จ่ายกับ เวลาแล้วเสร็จของกิจกรรม
- Fast tracking เป็นเทคนิคที่เน้นการดำเนินกิจกรรมหลายๆ กิจกรรมที่ ตามปกติจะต้องทำตามลำดับก่อนหลัง ไปพร้อมๆ กัน

### Crashing

- เป็นเทคนิคที่เน้นการสร้างสมดุลระหว่างต้นทุน/ค่าใช้จ่ายกับเวลาของ กิจกรรม
- > เป็นเทคนิคที่ทำให้สามารถลดระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมให้ได้มาก ที่สุด ขณะที่สูญเสียต้นทุน/ค่าใช้จ่ายที่จะต้องเพิ่มมากขึ้นให้น้อยที่สุด
- > ข้อดีของเทคนิค Crashing คือ สามารถช่วยลดเวลาที่จะต้องใช้ในการ ดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จได้
- ขณะที่ข้อด้อยของเทคนิคนี้ ก็คือ มักจะทำให้ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของโครงการ
  โดยรวมเพิ่มมากขึ้น

### Fast tracking

- > เป็นเทคนิคที่เน้นการดำเนินกิจกรรมหลายๆ กิจกรรม (ที่ตามปกติจะต้องทำตามลำดับ ก่อนหลัง) ไปพร้อมๆ กัน
- > ข้อดีของเทคนิคประเภทนี้ก็จะคล้ายๆ กับเทคนิค Crashing คือ ทำให้สามารถลดเวลา การดำเนินโครงการให้สั้นลงได้
- ▶ ข้อด้อยที่เห็นได้ชัด ได้แก่ การทำให้ความเสี่ยงในการบริหารจัดการโครงการมีมากขึ้น ซึ่งมี โอกาสเป็นไปได้ที่ผลจากการใช้เทคนิค Fast tracking จะทำให้โครงการต้องใช้ เวลานานขึ้นไปกว่าเดิมเสียอีก เนื่องจากกิจกรรมบางกิจกรรมได้เริ่มดำเนินการเร็วเกินไป ทำให้ต้องมาเริ่มดำเนินกิจกรรมนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง

#### เทคนิค CPM

### ขั้นตอนเทคนิค CPM


### 1. จากตารางแสดงข้อมูลดำเนินกิจกรรม ดังนี้

80000	<b>S</b>	٠٠٠٠	( <del>°</del> )		(0.500)	
กิจกรรม	กิจกรรม	เวลาทำง	วาน (วน)	ค่าใช้จ่า	ย (บาท)	ค่าใช้จ่ายเร่งงาน
	ลำดับก่อน	ปกติ	เร่ง	ปกติ	เร่ง	(บาทต่อวัน)
Α	-	5	4	4,000.00	5,000.00	1,000.00
В	-	7	5	9,000.00	9,800.00	400.00
С	Α	3	2	11,000.00	11,200.00	200.00
D	Α	4	2	6,000.00	10,000.00	2,000.00
E	B,C	8	6	2,000.00	3,000.00	500.00
F	D	2	1	2,000.00	5,000.00	3,000.00


#### เทคนิก CPM

### ขั้นตอนเทคนิค CPM ( ต่อ )


### 2. สร้างข่ายงานเริ่มต้นและวิเคราะห์ข่ายงาน ดังนี้



# วิเคราะห์ข่ายงาน



# วิเคราะห์ข่ายงาน (ต่อ)



### ขั้นตอนเทคนิค CPM ( ต่อ )

### 3. บันทึกลงตารางเร่งกิจกรรมครั้งแรก ดังนี้

รอบ	เส้นทาง	กิจกรรม	กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย	ระยะเวลา	ค่าใช้จ่าย	ต้นทุน	ระยะเวลา
	วิกฤต	วิกฤตที่	วิกฤตที่	เร่งงาน	เร่งงาน	ทั้งหมด	สะสมเร่ง	โครงการ
		สามารถ	เลือกมาเร่ง	ต่อวัน	(วัน)	ในการเร่ง	งาน	แล้วเสร็จ
		เร่งได้		(บาท/วัน)	,	งาน (บาท)		
รอบที่ 1	ACE	A,C,E	-	-	-	-	0	16

#### ขั้นตอนเทคนิค CPM ( ต่อ )

- 4. เลือกกิจกรรมวิกฤตที่เกิดขึ้นมาเร่งกิจกรรมตามหลักการดังนี้
- 4.1 เร่งกิจกรรมหนึ่งครั้งมีผลกับระยะเวลาแล้วเสร็จโครงการลดลงหนึ่งครั้งเสมอ
- 4.2 ค่าใช้จ่ายเร่งงานต่อวัน = ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเร่งกิจกรรม ระยะเวลาที่ลดลงจากการเร่งกิจกรรม
- 4.3 ถ้าเกิดเส้นทางวิกฤตขึ้นมาในข่ายงานเพียงเส้นเดียว ให้เลือกกิจกรรมวิกฤตที่มีค่าใช้จ่ายในการ เร่งงานต่อ วันต่ำที่สุดมาเร่งให้ครบถ้วนและบันทึกลงในตารางเร่งกิจกรรม
- 4.4 ไม่ว่าจะเกิดเส้นทางวิกฤตขึ้นมากี่เส้นก็ตาม ถ้าข่ายงานมีกิจกรรมร่วมวิกฤตมากกว่าหนึ่งเส้นทาง ให้เลือก กิจกรรมดังกล่าวมาเร่ง โดยที่การเร่งกิจกรรมวิกฤตให้เร็วขึ้น 1 วัน ถือเป็นการเร่งกิจกรรมหนึ่งครั้งมีผลต่อ ระยะเวลาแล้วเสร็จโครงการลดลงหนึ่งครั้งเสมอ
- 4.5 ถ้าเกิดเส้นทางวิกฤตพร้อมกันมากกว่าหนึ่งเส้นในข่ายงาน และ กิจกรรมวิกฤตถูกเร่งครบถ้วนแล้วหรือไม่มี กิจกรรมร่วมวิกฤตในข่ายงาน ให้เลือกกิจกรรมวิกฤตที่มีค่าใช้จ่ายต่ำสุดในแต่ละเส้นทางมาเร่งพร้อมกัน โดยที่ ระยะเวลาที่สามารถเร่งให้เร็วขึ้นพร้อมกันจะเป็นระยะเวลาที่เร่งได้เร็วขึ้นน้อยที่สุดของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ในคู่ที่เร่งพร้อมกันนั้น


### ขั้นตอนเทคนิค CPM ( ต่อ )

### 5. บันทึกลงตารางเร่งกิจกรรมถัดมา ดังนี้

รอบ	เส้นทาง วิกฤต	กิจกรรม วิกฤตที่ สามารถ เร่งได้	กิจกรรม วิกฤตที่ เลือกมาเร่ง	ค่าใช้จ่าย เร่งงาน ต่อวัน (บาท/วัน)	ระยะเวลา เร่งงาน (วัน)	ค่าใช้จ่าย ทั้งหมดในการ เร่งงาน (บาท)	ตันทุน สะสมเร่ง งาน	ระยะเวลา โครงการ แล้วเสร็จ
รอบที่ 1	ACE	A,C,E	-	-	-	-	0	16
	ACE	A,C,E	С	200	3-2=1	200 X 1 = 200	200	15

#### ขั้นตอนเทคนิค CPM ( ต่อ )

6. วิเคราะห์ข่ายงานภายหลังการเร่งกิจกรรมครั้งที่ 1 ดังนี้




#### ขั้นตอนเทคนิค CPM ( ต่อ )

### 7. บันทึกลงตารางเร่งกิจกรรมถัดมา ดังนี้

รอบ	เส้นทาง วิกฤต	กิจกรรม วิกฤตที่ สามารถ เร่งได้	กิจกรรม วิกฤตที่ เลือกมาเร่ง	ค่าใช้จ่าย เร่งงาน ต่อวัน (บาท/วัน)	ระยะเวลา เร่งงาน (วัน)	ค่าใช้จ่าย ทั้งหมดในการ เร่งงาน (บาท)	ตันทุน สะสมเร่ง งาน	ระยะเวลา โครงการ แล้วเสร็จ
รอบที่ 1	ACE	A,C,E	-	-	-	-	0	16
	ACE	A,C,E	С	200	3-2=1	200 X 1 = 200	200.00	15
รอบที่ 2	ACE	A,C,E	Е	500	8-7=1	500 X 1 = 500	700.00	14
	BE	B,E						
	ACE	A,C,E	Е	500	7-6=1	500 X 1 = 500	1,200.00	13
	BE	B,E						

#### ขั้นตอนเทคนิค CPM ( ต่อ )

8. วิเคราะห์ข่ายงานภายหลังการเร่งกิจกรรมครั้งที่ 2 ดังนี้




### ขั้นตอนเทคนิค CPM ( ต่อ )

### 9. บันทึกลงตารางเร่งกิจกรรมถัดมา ดังนี้


รอบ	เส้นทาง วิกฤต	กิจกรรม วิกฤตที่ สามารถ เร่งได้	กิจกรรม วิกฤตที่ เลือกมาเร่ง	ค่าใช้จ่าย เร่งงาน ต่อวัน (บาท/วัน)	ระยะเวลา เร่งงาน (วัน)	ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในการเร่งงาน (บาท)	ตันทุน สะสมเร่งงาน	ระยะเวลา โครงการ แล้วเสร็จ
รอบที่ 1	ACE	A,C,E	-	-	-	-	0	16
	ACE	A,C,E	С	200	3-2=1	200 X 1 = 200	200.00	15
รอบที่ 2	ACE	A,E	Е	500	8-7=1	500 X 1 = 500	700.00	14
	BE	B,E						
	ACE	A,E	Е	500	7-6=1	500 X 1 = 500	1,200.00	13
	BE	B,E						
รอบที่ 3	ACE	Α	Α	1000	5-4=1	1000 X 1 = 1000	2,600.00	12
	BE	В	В	400	7-6=1	400 X 1 = 400		12
	ACE	-	-	-	-	-	-	
	BE	В	В	400	6-5 = 1	400 X 1 = 400	3,000.00	12

#### ขั้นตอนเทคนิค CPM ( ต่อ )

10. วิเคราะห์ข่ายงานภายหลังการเร่งกิจกรรมครั้งที่ 3 ดังนี้



## วิเคราะห์ข่ายงานภายหลังการเร่งกิจกรรมครั้งที่ 3 (ต่อ)



# ขั้นตอนเทคนิค CPM ( ต่อ )

11. สรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทั้งหมด ดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด

- = ค่าใช้จ่ายก่อนเร่งโครงการ + ค่าใช้จ่ายภายหลังเร่งโครงการในตาราง
- บันทึกเร่งกิจกรรม
- = (4,000 + 9,000 + 11,000 + 6,000 + 2,000 + 2,000) + 2,600
- = 36,600 บาท

Q&A