
1 Инструкция

1. Добавить файл с регионами, соответствующими спиралям в рабочую директорию. Для этого нужно протыкать необходимые спирали в ds9 с помощью point (region -> shape -> point -> X) и сохранить в формате ds9. Протыкивать необходимо от начала спирали к ее концу. Точки должны соответствовать центру спиралей. Если спираль имеет сильный излом, то лучше протыкать более плавно изначально.



2. Создать конфигурационнай файл для нахождения коэффициентов разложения в ряд. Файл должен быть в следующем формате:

is clockwise true

X0 60

Y0 80

PA 90

inc 30

cutoff red 3

cutoff green 7

Если X0, Y0, PA, inc отсутствуют или нужно, чтобы их значения тоже фитились, то соответствующие строки нужно убрать. is_clockwise и cutoff обязательные параметры. Количество строк cutoff должно соответствовать количеству спиралей. Этот параметр соответствует точкам, в пределах которых происходит спад потока до 0. На этом шаге его можно оценить на глах. Позже он будет дополнительно фититься.

3. Запуск фита спиралей:

\$ python get series.py -de -x -acc 0.001 -rate 0 config.dat arms.reg

После завершения фита появятся по 2 файла для каждой спирали: red.pdf, red_parameters.dat. С помощью графика в первом можно удостоверится, что спирали зафителись удовлетворительно.

4. Полученные параметры нужно скопировать в конфигурационных файл для imfit (input.imfit). Оставшиеся параметры нужно оценить и ограничить из начального изображения. В ре-

зультате для каждой спирали в конфиге появится раздел следующего вида:

```
FUNCTION SpiralBranch
m0 0.13660036181998403 fixed
m1 - 0.743136155677516 fixed
m2 0.9999998968441335 fixed
m3 0.6215848677815117 fixed
PA 30.0 fixed
inc 40.0 fixed
fil 132.86808521248886 fixed
    84.53436462067945 fixed
fi max 191.9809764337427 fixed
n 15.499094303013054 fixed
is clockwise 1 fixed
I0 1 0,10
r e
      2 1,20
width i
           0.15 \quad 0.0.4
outer_r_e 1.5 1,10
inner r e 4
              1.10
fi of max 10
              0.100
outer n 0.5 0.4,1
inner n 0.5 0.4,1
```

Параметры m0-n копируются из предыдущего скрипта.

is clockwise задается ориентацией спиралей.

10 можно оценить по максимуму потока в начале спирали.

r_е можно оценить из из радиуса конца спирали - он соответствует 3-5 масштабам. width i: 0 - спираль не расширяется, 0.5 - сильно расширяется.

outer_r_e, inner_r_e - можно оценить по расстоянию, в пределах которого заключена 1/2 потока спиралей у их начала.

fi_of_max - задает угол, в предеах которого спираль набирает максимальный поток. Должен быть в предеах нескольких десятков градусов. outer_n, inner_n - задают форму спиралей(параметр серсика). тонкие спирали с ярким центром 1, широкие и протяженные спирали 0.5 и меньше.

fi max и n можно не фиксировать.

- 5. После этого необходимо запустить imfit: ./runme.sh
- 6. Нужно проанализировать модель, разностное изображение и срезы. При неудовлетворительной форме спиралей переделать шаг с фиттингом разложения в ряд. Если результат получился плохим, то можно попробовать оценить параметры с помощью makeimage:


```
$ makeimage fitted_params.imfit — refimage image.fits
-overpsf psf_oversampled.fit -overpsf_scale 5 -psf psf_same_scale.fits
```

На выходе будет получена модель modelimage.fits. Таким образом можно менять параметры в fitted_params.imfit и сразу смотреть к чему это приводит.

2 Распределение по радиусу.

$$I(r) = I_0 \cdot (r(\varphi) - r_0)^{\frac{r_m}{r_e}} e^{-\frac{r(\varphi) - r_0}{r_e}} \cdot \frac{1}{C},$$

где $r_m = r(\varphi_{max}) - r_0$, С – нормировочная константа. Примеры распределения для $r_e = 2$:



3 Распределение вдоль среза.

По направлению к центру галактики и от центра галактики распределение представляется функцией Серсика со своими параметрами:

$$I(h) = \exp\left(-b_n \cdot \left(\frac{h}{\sqrt{r_e^2 + (\varphi \cdot wi)^3}}\right)^{\frac{1}{n}}\right),\,$$

где wi - параметр, задающий расширение спирали.

4 Суммарное распределение

Суммарное распределение задается произведением двух состовляющих:

$$I(r,h) = I(r) \cdot I(h)$$

При этом существует максимальный угол φ_{max} , при котором экспоненциальное убывание прерывается линейным трендом до 0 потока.

5 Параметры модели

- 1. т0 параметр разложения в ряд.
- 2. m1 параметр разложения в ряд.
- 3. m2 параметр разложения в ряд.
- 4. m3 параметр разложения в ряд.
- 5. РА позиционный угол.
- 6. inc угол наклона
- 7. fi0 угол начала спирали
- 8. r0 радиус начала спирали
- 9. fi_max угол, при котором экспоненциальный закон прерывается линейным трендом. (cutoff)
- 10. n угол, на протяжении которого происходит спад до 0. (Пример: fi_max = 360, n = 40, Экспоненциальный спад прекращается после 1 полного оборота, после чего за 40 градусов происходит спад потока до 0)
- 11. is clockwise направление спиралей. По часовой стрелке, если > 0, иначе против.
- 12. I0 максимальный поток, соответствующий углу fi of max
- 13. г е радиальный экспоненциальный масштаб.
- 14. width і параметр, задающий расширение спирали. [0, 0.5]
- 15. outer_r_e расстояние, в пределах которого содержится половина потока в направлении от центра галактики.
- 16. inner_r_e расстояние, в пределах которого содержится половина потока в направлении к центру галактики.
- 17. fi_of_max угол от начала спирали, на котором поток достигает максимума. (Должен быть малым.)
- 18. outer n параметр серсика для распределения от центра галактики. [0.3, 1]
- 19. inner_n параметр серсика для распределения по направлению к центру галактики. [0.3, 1]

Свободные параметры: fi_max, n, I0, r_e, width_i, outer_r_e, inner_r_e, fi_of_max, outer_n, inner_n. Для ускорения процесса можно фитить итерационно: фиксировать часть параметров и находить оставшиеся, после чего находить пропущенные изнчалаьно. Фиксировать можно: fi_max, n, outer_n, inner_n.

Imfit позволяет указывать координаты центра отсчета для каждой компоненты отдельно. Поэтому для спиралей можно использовать отличные X0, Y0.

6 Разложение в ряд

$$r(\varphi) = r_0 \cdot \exp(\varphi \cdot (m_0 + m_1\psi + m_2\psi^2 + m_3\psi^3))$$

где $\psi = \varphi/2\pi$. Тогда угол закрутки $\mu = \arctan(m_0 + 2m_1\psi + 3m_2\psi^2 + 4m_3\psi^3)$.

Скрипт находится в поддиректории imfit: /imfit/python/spiral_helpers/get_series.py. Использование: get_series.py [-h] [-de] [-x] [-acc ACC] [-rate RATE] filename regfilename, где:

- 1. -de добавление метода дифференциальной эволюции. Сильно увеличивает время работы скрипта, но часто дает значительно лучший результат.
- 2. -х -добавляет точки на график
- 3. -асс параметр прекращения работы скрипта.(точность)
- 4. -rate линейный тренд уменьшения весов точек. (от 0 до 1). Если сделать это значение отрицательным, то большие веса будут иметь точки с большим φ
- 5. filename файл, с параметрами.
- 6. regfilename файл, содержащий точки в формате ds9 .reg

Пример файла с параметрами:

is clockwise true

X0 60

Y0 80

PA 90

inc 30

cutoff red 3

cutoff green 7

Параметры X0, Y0, PA, inc опциональны и в случае их отсутствия будут фититься.