熱力學 預報

一、 實驗目的

A. 熱輻射

- 1. 觀察物體表面材質、顏色、粗糙度和熱源溫度對熱輻射的影響。
- 2. 探討熱力學中著名的史蒂芬-波茲曼輻射定律。
- 3. 探討點熱源的平方反比輻射定律。

B. 熱引擎及氣體定律

- 1. 從熱力循環的過程中了解熱力過程及熱機的原理。
- 2. 探討波以耳定律、查理-給呂薩克定律。

C. 空氣 y 值的测定

1. 探討氣體在絕熱過程情況下,氣體壓力 P 與體積 V 的關係為 $pV\gamma = 常數$,其中 $\gamma \equiv \frac{cp}{Cr}$, γ 和絕熱過程關係密切是氣體動力學上一個很重要的係數。

二、 實驗原理

A. 熱輻射

- 1. 史蒂芬-波茲曼輻射定律,即高溫時的輻射定律:輻射強度Rrad(單位面積功率) $\propto T^2(^{\circ}K)$ 。
- 2. 物體表面材質愈粗糙,幅射率愈大;顏色愈深,越容易吸放熱輻射。

B. 熱引擎及氣體定律

- 1. 波以耳定律:定量定溫下,氣體壓力與氣體體積成反比。
- 2. 查理-給呂薩克定律:定量定壓下,氣體體積與絕對溫度成正比。
- 3. 理想氣體方程式:PV = nRT。
- 4. 熱機:利用燃燒的化學能轉換成內能做功。

C. 空氣 y 值的測定

在維持溫度不變的條件下,一定莫耳數的理想氣體被壓縮或膨脹時,壓力 p和體積 V 的乘積為定值,此稱為波以耳定律。但是氣體不是熱的良好導體, 熱平衡的達成需要一段時間。當 pV 改變過快時(例如:音波的傳導),氣體各 部分之間可能來不及交換熱量,因此實際發生的過程不可能是等溫變化,而應 當作絕熱過程。

絕熱過程和等溫過程的不同處在於:絕熱過程中,氣體如果被壓縮,外界對它所作的功全部變為氣體的內能,因此氣體的壓力和溫度同時升高。氣體如果膨脹,對外界作功而消耗內能,因此氣體的壓力和溫度同時降低。由此可知:在絕熱過程中,p隨 V 的變化率必定較等溫過程的明顯,即 p-V 曲線必定較陡峭。

現在考慮 1 莫耳理想氣體,由熱力學第一定律知,流入氣體的熱量 dQ,氣體的內能變化 dU,和氣體對外界所作的功 pdV 之間有下式的關係:

$$dQ = dU + pdV (1)$$

如果維持體積不變,1 莫耳氣體溫度每升高一度所需的熱量稱為該氣體的 莫耳定容熱容量 C_v (molar heat capacity at constant volume),由(1)式可得(參考 資料 $1\sim3$):

$$C_v \equiv \left(\frac{dQ}{dT}\right)_v = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_v = \frac{dU}{dT}$$
 (2)

(2)式中,第三個等號成立的原因是理想氣體的內能只和其絕對溫度有關。如果容許體積改變但維持壓力一定,1 莫耳氣體溫度每升高一度所需的熱量稱為莫耳定壓熱容量 C_p (molar heat capacity at constant pressure),由(1)式可得(參考資料 $1\sim3$):

$$C_p \equiv \left(\frac{dQ}{dT}\right)_p = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_p + p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$
 (3)

現在考慮絕熱過程,令(1)式中的dQ = 0,可以得到:

$$dU = -pdV (4)$$

但由(2)式也可得到:

$$dU = C_v dT$$
 (5)

將理想氣體方程式 pV = RT 兩邊微分,可以得到:

$$pdV + Vdp = RdT$$
 (6)

由(5)、(6)式消去 dT ,可以得到:

$$dU = \frac{cv}{R}(pdV + Vdp) \quad (7)$$

比較(4)與(7)式可得到:

$$\frac{c_v}{R}Vdp = -\frac{c_{v+R}}{R}pdV$$
 (8)

再加以整理:

$$Vdp = -\frac{C_v + R}{C_v} p dV \quad (9)$$

因此

$$\frac{dp}{p} = -\gamma \frac{dV}{V}$$
 (10)

兩邊等式積分後,可將等式寫為

$$ln p + C1 = -\gamma lnV + C2$$
 (11)

或

$$pV\gamma = C$$
 (12)

三、 實驗器材

A. 熱輻射

熱輻射體、熱感應器、玻璃、史蒂芬-波茲曼燈泡、低壓直流電源供應器、毫伏 特計、歐姆計、電流計、長尺、隔熱板、隔熱手套。

B. 熱引擎及氣體定律

熱引擎、支撐座與支撐桿、砝碼掛勾、砝碼、冷熱筒、尼龍線、抹布、轉動感 應器、溫度感應器、壓力感應器、GLX 圖形精靈、集水桶、熱水瓶。

C. 空氣 γ 值的測定

氣體絕熱測量儀、LabQuest mini(數據處理盒)、三芯電纜訊號線。

四、 實驗步驟

A. 熱輻射

- (一)不同材質表面的熱輻射效應實驗
 - 1. 將熱功率分別調至 5、7與 10,以熱感應器分別量測四面的熱輻射。

(二)點熱源之輻射平方反比定律

- 1. 以電源供應器連接史蒂芬波茲曼燈泡。
- 在固定電壓的情況下,改變5組熱感應器與史蒂芬波茲曼燈泡之間的 距離。
- 3. 測量在不同距離下的熱輻射,並畫出熱輻射和距離的 log-log 圖。

(三)高溫史蒂芬-波茲曼定律

- 1. 測量在常溫下史蒂芬波茲曼燈泡的電阻R_{ref}。
- 2. 利用公式 $T = \frac{R R_{ref}}{\alpha R_{ref}} + T_{ref}$ 計算溫度,T為燈泡的溫度,R為燈泡電阻

(直接讀取電源供應器的電壓V與電流I,並使用歐姆定律 $R = \frac{V}{I}$ 計算), $\alpha = 4.5 \times 10^{-3}~K^{-1}$, T_{ref} 為室溫(絕對溫度,可以直接設為 $300 \mathrm{K}$)。

- 3. 以電源供應器連接史蒂芬波茲曼燈泡。
- 4. 在史蒂芬波茲曼燈泡與熱感應器固定距離(約 6cm)的情況下,改變 5 組電源供應器輸入電壓,測量在不同溫度下的熱輻射。
- 5. 畫出熱輻射和溫度的 log-log 圖。

B. 熱引擎及氣體定律

(一)熱引擎實驗

- 1. 準備一桶熱水與冷水。
- 2. 将裝置組裝完成。
- 3. 開啟 GLX, 設定在 P-V 圖。
- 4. 把氣瓶放入冷水,此為 α 點,紀錄下 P_a 、 V_a ,在活塞平台上加 200g 重,記錄下 P_b 、 V_b ,把氣瓶從冷水移至熱水中,記錄下 P_c 、 V_c ,在活

塞平台上拿掉 200g 重,記錄下 P_d 、 V_d 。

(二)查理定律

- 1. 將熱引擎橫放,一端封閉,一端接上氣瓶,並將氣瓶放入水中。
- 2. 改變 5 個水的溫度,並畫出體積-溫度圖。

(三)波以爾定律

- 1. 將熱引擎兩端封閉,在熱引擎上方放上砝碼。
- 2. 改變 5 個砝碼質量,畫出壓力-體積圖。

C. 空氣 y 值的測定

1. 分別壓下三組裝有不同氣體儀器的橫桿,並記錄 logP-logV 圖的斜率,P為壓力,V 為體積。