虚拟内存

前引

- 为什么需要虚拟内存
 - 。 程序大小受到实际内存大小的限制
 - 。 内存容量限制并发的进程数量
- 之前介绍过解决上述问题的方法

。 覆盖技术: 需要用户程序支持 。 交换技术: 进程的挂起

虚拟内存

- 虚拟内存的思想
 - 。 基于分页或分段以及局部性原理
 - 进程运行的过程中, 主存中只存放几个块/帧/段, 而进程的全部信息存放在辅存中
- 虚拟内存的流程
 - 。 进程的常驻集存放主存中
 - 。 当访问不在主存的块/帧/段时,产生**缺块中断**
 - 1. OS发出I/O请求, 进程阻塞, 进行进程切换
 - 2. I/O请求结束,产生中断,阻塞的进程转为就绪态
- 虚拟内存的优点
 - 。 可以有更多的进程驻存在主存中
 - 。 进程可以大于整个主存空间
- 虚拟内存的缺点
 - 。 系统抖动(块的调入调出), 处理器需要处理I/O操作
- 虚拟内存需要的支撑
 - 。 是否采用虚拟存储技术
 - 。 是否使用分页、分段或段页
 - o 存储管理所使用的算法/内存管理策略

虚拟内存需要的硬件支撑

- 分页
 - o 每一个进程同样需要维护一个页表
 - # 页表

页号: |主/辐标志 P|修改位 M|other control bits|Frame Number| P:表示该页是否在主存中有存储

M: 若标记修改,则在修改辅存中的该块对应的信息时,需要先从主存中将该块移到辅存中,

若未标记修改,则不需要进行该I/O操作

■ 通过virtual address查找相应的块的流程:

- 1. 通过virtual address的页号在页表中找到对应的项
- 2. 如果P标志主,则直接根据Frame Number找到在主存中存放的帧,之后根据 offset+帧的起始位置获得数据
- 3. 如果P标志辅,那么发出I/O中断,将辅存中该页移入主存中,I/O中断完成后,再次根据Frame Number找到在主存中存放的帧,之后根据offset+帧的起始位置获得数据
- 。 页表往往会很大, 如何解决
 - 多级页表
 - 反向页表
- 转移后备存储器 (TLB)
 - 为什么需要
 - 虚拟内存访问需要两次访问内存:访问页表,访问数据
 - 是什么
 - 将页表移入高速缓存,减少访问内存的次数
 - 移入最近使用过的页表
- 。 页越小
 - 页内碎片总量越小
 - 每个进程的页表越大
 - I/O效率低 (一小块一小块地搬和一大块一大块地搬相比)
- 分段
- 段页

内存管理策略

读取策略:何时将页读入主存

- 请求分页: 当发生缺页中断时, need and fetch a page
- 预约分页: 预测将会用到哪些页, 提前读入more pages
- 二者结合: 当进程刚开始运行时,通过预约分页读入较多页,之后运行过程中,利用请求分页

放置策略:确定读入内存的块的放置位置


- 分页和段页 无需考虑存放的位置
- 分段需要考虑采用最佳匹配、首次匹配或者邻近匹配

替换策略:解决读入的新页替换主存中的哪一页

- 最佳算法: 替换页时选择未来最晚被访问的页进行替换, 不可实现
- 最近最少使用算法 (LRU) : 选择过去最早被使用的页进行替换
- 先进先出(FIFO)算法:抽象出一个循环队列,指针指向最先进来的页,最先进来的页先被替换
- 时钟策略
 - 。 设置使用标志位U, 当页被使用时标记为1
 - 。 当有缺页中断时,从指针指向的当前位置起,查找第一个使用标志位为0的页面作为替换页
 - 在查找过程中,将遇到的使用标志位为1的页标志位修改为0
 - 。 当没有缺页中断时,指针不移动

• 时钟策略的改进

- 。 为什么需要改进
 - 当替换页时,需要先将主存中的页存入辅存中,再将辅存中的页存入主存中
 - 如果主存中的页没有被修改,那么可以省略将主存中给的页存入辅存中的步骤
 - 所以在进行替换页时,优先替换主存中没有修改的页
- 。 增加一个修改标志位M, 如果主存中的页被修改过标记为1
- 。 步骤
 - 1. 在循环队列中查找U=0,M=0的块/页,如果找到,则将该页作为替换页。
 - 2. 若没有找到U=0,M=0的页,则再查找U=0,M=1的页,如果找到,则将该页作为替换页
 - 3. 若没有找到U=0,M=1的页,则表明当前循环队列中的页都被使用,则将循环队列中所有的U标记由1改为0。
 - 4. 指针回到初始位置, 重复步骤1~3



驻留集管理:管理分配给一个进程的主存容量大小 (页的 多少)

- 固定分配
- 可变分配
 - 工作集策略:使当前时刻驻留集的大小与工作集的大小尽可能相等
 - 工作集 $w(t, \Delta)$: 一个进程当前正在使用的页面的集合

- 思想
 - 监视每个进程的工作集
 - 周期性的从驻留集中移去不在工作集中的页
 - 驻留集包含工作集才能执行该进程

。 缺页中断频率算法

- 缺页中断频率高,驻留集增大
- 缺页中断频率低,驻留集减小

清除策略: 确定何时将一个被修改的页写回辅存

- 请求式清除: 当修改页被替换时, 执行写回操作
- 预约式清除: 预先 (修改页被替换前) 执行写回操作
- 结合页缓存清除
 - 。 在替换页时, 先将页存放于缓存中
 - 。 缓存中有两个列表
 - 修改页
 - 未修改页
 - 操作系统周期性地将修改页写入辅存,并将修改页移入未修改页列表中,同时清除未修改页列表中的页

加载控制:负责进程的装入,管理主存中进程的数量

- 驻留进程数量太少,处理器效率低
- 驻留进程数量太多,进程的驻留集小,频繁发生缺页中断
- 进程挂起策略:
 - 。 最低优先级进程
 - 缺页进程(阻塞状态)
 - 最后一个被唤醒的进程(该进程可能还没有移入主存中)
 - 。 驻留集最小的进程
 - 。 最大空间的进程
 - 。 最大剩余时间的进程