# 10 | 时间维度聚合计算:如何在长时间窗口上实时计算聚合值?

今天,我们来讨论实时流计算中第二类非常常见的算法,即时间维度聚合值的计算。

在 09 课中,我们在讨论流数据操作中的聚合 Reduce 操作时,就用到过时间窗口的概念。当时我们的思路是将流数据划分成一个个的滑动窗口,然后在每个窗口内进行聚合计算。这种做法实际上与传统关系型数据库,在实现聚合计算时使用的算法相同。

但是今天,我们要讨论的"时间维度聚合值计算",则有了两个非常严格的限制:

- 1. 需要实时计算返回;
- 2. 时间窗口很长且数据量很大。

由于这两个限制的存在,现在我们则不得不采用另外一种与 09 课时中的 Reduce 操作截然不同的思路和方法。而究其原因,一方面,当业务需要实时返回,尤其是要求每条数据在毫秒内返回时,就不再适合使用类似于每次滑动 1 秒的滑动窗口了;另一方面,当窗口非常长,并且数据量很大时,采用窗口计算的方式既需要保存大量数据,还需要对窗口内的数据进行全量计算,这样就不能够实现实时的效果了。

那我们究竟该如何在"长时间窗口且数据量很大"的情况下,实现"时间维度聚合值"的"实时计算"呢?这就是我们接下来要详细讨论的问题。

### 实时计算时间维度聚合值的难点是什么?

按时间维度对数据进行聚合,是非常常见的计算问题。比如你是一个公司的老板,你想知道公司这个月的运营情况,你肯定是问这个 月的销售额和成本各是多少,而不会去问每一笔买卖。

实际开发工作也如此,大部分数据系统的主要工作就是对数据做各种维度的聚合运算,比如计数(count)、求和(sum)、均值(avg)、方差(variance)、最小(min)、最大(max)等。而"流数据"作为一种数据系统,也是如此。

以风控场景为例,我们经常需要计算一些时间维度聚合特征。比如"过去一周在相同设备上交易次数""过去一天同一用户的交易总金额""过去一周同一用户在同一IP C 段的申请贷款次数"等。如果用 SQL 描述上面的统计量,分别如下:

#### # 过去一周在相同设备上交易次数 SELECT COUNT(\*) FROM stream

```
WHERE event_type = "transaction"

AND timestamp >= 1530547200000 and timestamp < 1531152000000
GROUP BY device_id;
# 过去一天同一用户的总交易金额

SELECT SUM(amount) FROM stream

WHERE event_type = "transaction"

AND timestamp >= 1531065600000 and timestamp < 1531152000000
GROUP BY user_id;
# 过去一周同一用户在同一IP C段申请贷款次数

SELECT COUNT(*) FROM stream

WHERE event_type = "loan_application"

AND timestamp >= 1530547200000 and timestamp < 1531152000000
GROUP BY ip seg24;
```

上面的这些 SQL 让我们很容易想到关系型数据库。关系型数据库在执行上面这类 SQL 时,如果没有构建索引,执行引擎就会遍历整个表,过滤出符合条件的记录,然后按 GROUP BY 指定的字段对数据分组并进行聚合运算。

而当我们面对的是"流数据"时,应该怎样实现这类聚合计算呢?一种简单的策略,是复用上面用关系型数据库实现聚合运算时的方法。

当数据到来时,先把它保存到缓冲区,然后遍历窗口内的所有数据,过滤出符合指定条件的事件,并进行计数或求和等聚合运算,最后输出聚合结果。

但是大多数情况下,将这种简单的方式运用在实时流计算中,十有八九会遇到**性能问题**。

这是因为,**如果将每条消息都保存在缓冲区中,当窗口较长、数据量较大时,会需要占用很多内存。而且每次的计算需要遍历所有的** 数据,这无疑会消耗过多的计算资源,同时还增加了计算所耗的时间。

因此,我们需要尽可能地降低计算复杂度,并且只保留必要的聚合信息,而不需要保存所有原始数据。

非常幸运的是,对于各种聚合类型的运算,我们都能够找到一个(或者一组)指标,用于记录聚合后的结果。比如,对于 count 计算这个指标是"记录数",对于 sum 计算这个指标是"总和",对于 avg 计算这组指标是"总和"和"记录数",对于 min 计算这个指标是"最小值",对于 max 计算这个指标是"最大值"。

如果我们用**寄存器**来记录这些指标,那么我们会发现计算每种任务都只需要使用少数几个**寄存器**即可,这就给我们提供了极大的优化空间。

下面,我们以 count 计算来讲解下优化后算法的工作原理。下图 1 是优化后算法的原理图。




图 1 使用寄存器实现 count 计算原理图

@拉勾教育

在上面的图 1 中,我们以计算"过去一周在相同设备上交易次数"为例。由于是要计算"过去一周"的时间范围,所以我们将每个窗口设置为 1 天。换言之,图 1 中的窗口 1、窗口 2 和窗口 3 ,都各自代表了 1 天的时间长度。在窗口 1 中,首先出现的是设备 1 上的交易事件,所以我们分配一个名字(对应 Redis 里的 key)为"设备1.窗口1.count寄存器"的寄存器,来记录设备 1 在窗口 1 内交易事件发生的次数。这个 count 寄存器的初始值是 0,每当窗口 1 内来了一个设备 1 上的交易事件时,我们就将这个 count 寄存器的值加1。这样,当窗口 1 结束时,"设备1.窗口1.count寄存器"的值,就变为了 2。同样,对于其他设备和其他窗口的交易事件,也用相同的方式,分配对应设备和窗口的寄存器,并在每次交易事件到来时,将寄存器的值加 1。

通过上面的方法,最终我们就可以得到各个设备在各个窗口内的交易次数了。而由于我们的计算目标是"过去一周在相同设备上交易次数",且每个窗口代表 1 天,所以只需要将连续 7 个窗口内寄存器值读取出来后,累加起来即可得到最终结果了。

以上就是使用寄存器实现 count 计算的整体思路。同样,对于 sum、avg、variance、min、max 等其他类型的时间维度聚合值,都可以按照这种思路来进行计算,只需要先设计好需要使用的寄存器即可。

下面的表 1 就总结了在采用寄存器方法计算各种聚合值时,所需要的寄存器以及各个寄存器的含义。

表 1 各种聚合计算使用的寄存器含义

聚合计算	寄存器1	寄存器2	寄存器3
计数 count	记录数	无	无
求和 sum	总和	无	无
均值 avg	总和	记录数	无
方差variance	总和	平方和	记录数
最小 min	最小值	无	无
最大max	最大值	无	无

以上列举的都是我们在平时开发过程中,经常会用到的聚合值。对于其他类型的聚合值,比如偏度(skewness)、峰度(kurtosis)等,通过数学公式转化,也都可以找到对应需要记录的指标,这里就不再展开了。

#### 如何实现时间维度聚合计算

上面说明了时间维度聚合值计算的整体思路。那具体应该怎样实现呢?这里我使用 Redis 并结合伪代码的方式来详细讲解下。

与前面讲解 count 计算原理时一样,我们要计算的时间维度聚合值还是"过去一周在相同设备上交易次数"。

针对这种计数查询,非常适合用 Redis 的 INCR 指令。INCR 是 Redis 中经常会被使用到的指令,它可以对存储在指定键的数值进行"原子加一",并返回加一后的结果。

这里我们将 7 天的时间窗口划分为 7 个小窗口,每个小窗口代表 1 天。在每个小窗口内,分配一个 key 用来记录这个窗口的事件数。 key 的格式如下:

```
$event type.$device id.$window unit.$window index
```

其中,"\$event\_type"表示事件类型,"\$device\_id"表示设备 id,"\$window\_unit"表示时间窗口单元,"\$window\_index"表示时间窗口索引。

比如,对于"device\_id"为"d000001"的设备,如果在时间戳为"1532496076032"的时刻更新窗口,则计算如下:

```
$event_type = transaction
$device_id = d000001
$window_unit = 86400000 # 时间窗口单元为1天,即86400000毫秒
$window_index = 1532496076032 / $window_unit = 17737 # 用时间戳除以时间窗口单元,得到时间窗口索引
$key = $event_type.$device_id.$window_unit.$window_index
redis.incr($key)
```

上面的伪代码描述了使用 Redis 的 INCR 指令更新某个窗口的计数。我们将更新操作和查询操作分开进行,因此这里只需更新一个小窗口的计数值,而不需要更新整个窗口上所有小窗口的计数值。

当查询7天窗口内的总计数值时,我们对7个子时间窗口内的计数做查询并汇总。计算如下:

```
$event_type = transaction
$device_id = d000001
$window_unit = 86400000 # 时间窗口单元为1天,即86400000毫秒
$window_index = 1532496076032 / $window_unit = 17737 # 用时间戳除以时间窗口单元,得到当前时间窗口索引
sum = 0

for $i in range(0, 7):
    $window_index = $window_index - $i
    $key = $event_type.$device_id.$window_unit.$window_index
    sum += redis.get($key)

return sum
```

在上面的伪代码中,用 Redis 的 GET 指令,查询了过去 7 个子时间窗口,也就是过去 7 天每天的计数,然后将这些计数值汇总,就得到了我们想要的"过去一周在相同设备上交易次数"这个特征值。

## 寄存器方案的不足之处

虽然说,采用寄存器的方案,极大减少了内存的使用量,也降低了计算的复杂度,但是这种方案依旧存在问题。由于采用了"寄存器"来记录聚合计算的中间值,也就涉及"状态"的存储问题。

或许乍看之下我们会觉得,寄存器嘛,无非存储一个数字而已,又能够占用多少空间呢? 但稍微仔细分析下就会发现问题了。

我们为变量的每个可能的值都分配了一个或一组寄存器,虽然寄存器的个数不多,比如在表 1 中使用寄存器最多的方差也就用了 3 个寄存器。当我们进行聚合分析的变量具有一个较低的"势"时("势"是集合论中用来描述一个集合所含元素数量的概念。比如集合 S= {A, B, C}有 3 个元素,那么它的势就是 3。集合包含的元素数量越多,其势越大),那么一切都尚且安好。

但是,实际的情况是,我们**用于分组聚合时的分组变量,往往具有比原本预想高得多的势**。比如统计"用户每天的登入次数",那全中国有十四亿人口!再比如需要统计"每个 IP 访问网站的次数",那全球有四十多亿 IP!再加上,有时候我们需要聚合的是一些复合变量,比如统计"过去一周同一用户在同一IP C段申请贷款次数",这种情况如果严格按照理论值计算,需要采用笛卡尔积,那将是天文数字了。

所以,至少我们不能指望将这些状态都存放在本地内存里。通常,我们**需要将这些寄存器状态保存到外部存储器,比如 Redis** 、 **Apache Ignite 或本地磁盘中**。并且,我们还需要为这些状态设置过期时间(TTL),将过期的状态清理掉,一方面为新的状态腾出空间,另一方面也避免了占据空间的无限增长。

"状态"存储其实是一个非常重要的问题,而且在后面讨论其他几类算法时,也都会涉及有关"状态"存储的问题。所以,这里我只是先将"状态"存储问题和初步解决思路给了出来,在后面的课时中我们还会针对流计算中的"状态"问题做专门讨论。

#### 小结

今天,我们讨论了实时流计算中第二类算法问题,即时间维度聚合值的计算。

应该说,正是因为"实时计算"和"长周期窗口"这两个前提条件,共同决定了我们必须采取"寄存器"的方式,来优化时间维度聚合值的算法。而"寄存器"的引入,则使得流计算变成了"有状态"的系统,这也直接导致了各种开源流计算框架专门引入"状态存储"相关的功能,并提供了对应的 API 编程接口。

所以,以后你在使用诸如 Flink、Spark Streaming 这样的流计算框架,遇到状态相关的 API 时,一定要清楚它们为何而来,并将它们灵活地用于你的业务实现中。

最后,我们今天是用 Redis 实现的"过去一周在相同设备上交易次数",那如果是使用 Flink 来实现这个时间维度聚合值计算,你会怎么做呢? 注意要求是针对每一个交易事件进行计算,并将计算结果附加到交易事件上组成新的事件,最后再将这个新事件作为流数据输出。另外,计算过程中,你可以使用 Fastjson 库的 JSONObject 对象表示事件。思考并试验下,可以将你的思路或问题写在留言区!

下面是本课时内容的脑图,可以帮助你理解。

