Arquitectura de Computadoras TP3 - Assembler y C

Introducción	2
Llamadas de Assembler a C	2
Ejemplo 1	2
Pregunta	3
Ejemplo 2	
Preguntas	5
Registros a preservar entre llamadas	5
Stack Frame	5
Ejercicios	6
Ejercicio 1	6
Alineamiamiento a palabra	6
Responder	7
Ejercicio 2	
Llamadas de C a Assembler	
Ejemplo 3	
•	
Recepción de parámetros	
Ejercicio 3	10
Variables	10
Ejemplo 4	10
Reponder	11
Ejemplo 5	11
Ejercicios	11
Ejercicio 5	11
Ejercicio 6	11
Ejercicio 7	
Ejercicio 8	
Ejercicio 9	
Ejercicio 10	
Ejercicio 11	
Ejercicio 12	
Ejercicio 13	
x86_64 ABI	15
Clasificación de argumentos	
Pasaje de argumentos	
Retorno de valores	
Registros a preservar	

Ejercicios	
Consigna	17
Ejercicios de debugging	
Ejercicio 14	17
Ejercicio 15	
Ejercicio 16	18
Ejercicio 17	19
Ejercicio 18	20

Introducción

Todo programa que corra en una computadora, tiene que estar en un lenguaje que ésta entienda; en código de máquina. El código de máquina hace uso de los registros del procesador, del stack, de las interrupciones, etc. Así que un programa escrito en C, en Assembler, COBOL, Pascal, Ada, etc; a fin de cuentas termina en código de máquina, lo que implica es que siempre se puede hacer una interface para conectar los lenguajes entre sí. En particular, cómo entre código de máquina y Assembler hay una relación de biyectiva, es fácil conectar este lenguaje con cualquier otro, ya que con Assembler hay que respetar el funcionamiento interno del otro lenguaje para poder interactuar.

Es interesante poder hacer una interface con Assembler ya que éste tiene control directo sobre las operaciones del procesador. No como los lenguajes de propósito general que se abstraen de la arquitectura. Con este lenguaje se pueden deshabilitar las interrupciones, habilitar modo protegido, cambiar la dirección del directorio de páginas, modificar el stack pointer, etc.

El lenguaje C es por excelencia el lenguaje de elección para el desarrollo básico de un sistema operativo. Por su bajo nivel, versatilidad, manejo de memoria y su independencia de servicios que necesitan otros lenguajes. Otros lenguajes de programación de más alto nivel, por ejemplo C++, necesitan configuraciones especiales para funcionar.

La convención de cómo realizar las llamadas entre distintos lenguajes, cómo se reserva espacio para las variables, cómo se alinean los datos, etc; es parte de la **Application Binary Interface (ABI)**.

Llamadas de Assembler a C

Este camino es el más fácil de entender. Si recordamos que al final de cuentas, una función en C es una dirección de memoria, no debería ser difícil hacer una llamada desde ASM a C. Vamos a utilizar el programa nasm para compilar los archivos en asm, gcc para compilar los archivos en C y también para linkeditarlos entre sí y contra la biblioteca estándar de C.

Ejemplo 1

Escribir una función en C que imprima por pantalla "Hola Mundo". Luego, escribir una función en ASM que llame a dicha función

;main.asm
GLOBAL main

```
EXTERN hello_world

section .text

main:
    call hello_world

    mov eax, 1 ;systemcall exit()
    mov ebx, 0 ;parametro para exit()
    int 80h
```

```
//hello.c
#include <stdio.h>

void hello_world();

void hello_world() {
    printf ("Hello World!\n");
}
```

Para compilar y correr los archivos anteriores correr las siguientes líneas:

```
$> nasm -f elf32 main.asm
$> gcc -c -m32 hello.c
$> gcc -m32 main.o hello.o -o hello
$> ./hello
```

La directiva **-f elf32** le indica a nasm que genere un archivo objeto con formato elf (executable linux format) para una arquitectura de 32 bits. Algo equivalente hace la directiva **-m32**. Si no se especifica esto, el formato default es el de la máquina actual.

Note que ahora, en lugar de utilizar la etiqueta _start ahora se utiliza la etiqueta main. Esto es porque la biblioteca de C ya tiene una etiqueta de entrada, que configura el sistema para luego llamar a nuestro main.

Pregunta

Ya que ahora estamos en un entorno de C, ¿De qué otra forma se podría haber terminado el programa?

Ejemplo 2

En este ejemplo, vamos a pasar un valor a su representación en ASCII numérica. Recordar cómo es el pasaje de pasaje de parámetros en C, por Stack en 32 bits:

Si una función tiene la siguiente forma:

```
int fnc(arg1, arg2, arg3);
```

Entonces, los argumentos se pasan de derecha a izquierda, de tal forma, que el primer argumento, sea el primero en el stack. Es decir, primero **arg3**, luego **arg2** y por último **arg1**. Luego, el resultado de dicha función se devuelve por el registro eax.

La función de C sprintf escribe un string con formato en un stream, tiene el siguiente prototipo:

```
int sprintf(char *str, const char *fmt, ...);
```

Esto quiere decir que para llamar a esta función, primero será necesario pushear al stack los argumentos variables, luego la cadena de formato (que le indicará a la función cómo levantar la información) y por último el destino. Luego, se llama a la función puts que imprime por pantalla una cadena.

```
int puts(const char *str);
```

Código:

```
;main.asm
GLOBAL main
EXTERN puts, sprintf
section .rodata
fmt db "%d", 0
number dd 123456790
section .text
main:
      push dword [number]
      push fmt
      push buffer
      call sprintf
      add esp, 3*4
      push buffer
      call puts
      add esp, 4
      ret
section .bss
buffer resb 40
```

Para compilar este código, simplemente hay que correr las siguientes líneas:

```
$> nasm -f elf32 main.asm
$> gcc -m32 main.o -o main
$> ./main
```

Preguntas

- **1.** ¿Porqué se le suma al stack, luego de llamar a la función sprintf, 12 bytes? ¿Porqué se hace lo mismo luego de llamar a puts?
- 2. ¿Cuál es el valor de retorno de la función main?

Registros a preservar entre llamadas

Entre llamadas de C, hay ciertos registros que las funciones deben preservar para no afectar el funcionamiento de otras funciones. Las funciones que llaman deben tener en cuenta que registros pueden cambiar, de tal forma de hacer un backup antes de llamarlas.

Los registros a preservar entre las llamadas de las funciones son:

- ebx
- esi
- edi
- ebp
- esp

Es decir, cuando una función termina, debe dejar exactamente los registros anteriores como los recibió.

Stack Frame

Es parte de la ABI de C, cuando se entra a una función, armar esta estructura. Su función es preservar los registros de stack y proveer un sistema estándar de acceso a los parámetros de dicha función.

Con este sistema, la el stack queda de la siguiente forma:

EBP	EBP del contexto anterior
EBP + 4	Dirección de Retorno
EBP + 8	Primer argumento
EBP + 12	Segundo argumento
EBP + (n+1)*4	n-esimo argumento

En C main es una función que tiene el siguiente prototipo

int main(int argc, char *argv[]);

El program loader, además de configurar algunas cosas, pasa como parámetro de dicha función los argumentos del programa. Entonces se pueden acceder de la siguiente forma:

```
;main.asm
GLOBAL main
EXTERN printf
```


```
section .rodata
fmt db "Cantidad de argumentos: %d\n", 0
section .text
main:
      push ebp
                       ;Armado de stack frame
      mov ebp, esp
      push dword [ebp+8]
      push fmt
      call printf
      add esp, 2*4
      mov eax, 0
      mov esp, ebp
                        ;Desarmado de stack frame
      pop ebp
      ret
```

Ejercicio 1

Modificar el ejemplo anterior, para que además de imprimir la cantidad de argumentos, imprima cada uno de los argumentos.

Alineamiamiento a palabra

El procesador cada vez que accede a memoria, lo hace leyendo y escribiendo siempre 4 bytes (el tamaño de la palabra en una arquitectura x86).



Cuando el procesador accede a un dato des-alineado, debe hacer dos lecturas, una para pedir la primer porción de los datos, y otra para la segunda porción; es decir, dos accesos. Para la escritura requiere más operaciones, ya que debe leer de memoria para salvar el dato que no va a sobrescribir, luego combinarlo con el dato que si va a escribir

para la primera porción, y luego recuperar el dato de la segunda porción para escribir la segunda porción.

Una forma muy fácil de arreglar este problema, es negar los últimos 4 bits. Cómo el stack crece hacia menores valores de esp, seguro esa posición va a estar por detrás del puntero actual. De esta forma se puede hacer un acceso a memoria más eficiente.

```
GLOBAL main

ALIGN 4

main:

push ebp
mov ebp, esp

;declaración de variables

and esp, -16

;... programa

mov esp, ebp
pop ebp
ret
```

Responder

¿Cual es la representación de -16 en hexadecimal?

Ejercicio 2

Escriba un programa en C, que realice lo mismo que el ejercicio anterior (imprimir por salida estándar la cantidad de argumentos del programa),

```
//arguments.c
#include <stdio.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
    printf("Cantidad de argumentos %d\n", argc);
    return 0;
}
```

Compilarlo con el siguiente comando (que elimina un montón de elementos de control de gcc):

```
$> gcc -c arguments.c -m32 -fno-dwarf2-cfi-asm -fno-exceptions -S -fno-
asynchronous-unwind-tables -masm=intel
```

Compare la salida del archivo arguments.s con el ejemplo provisto en ASM. Más allá de los elementos de control, ¿Qué diferencia encuentra? ¿Qué similitudes?

Para pensar: ¿Se imagina porque no se deben comparar las estructuras por valor, sino miembro por miembro? ¿Porqué habría basura entre sus componentes?

Llamadas de C a Assembler

Este es el camino que tiene una aplicación más práctica. ¿Qué punto tiene programar en Assembler cuando se tiene un lenguaje eficiente, práctico y liviano? Salvo que exista una razón muy puntual; cómo que no exista un compilador; evitaremos programar en Assembler.

Nuevamente, las funciones a fin de cuentas son direcciones, así que es posible llamar funciones desde C hacia Assembler.

Ejemplo 3

Si no contamos con una biblioteca estándar que acceda a la API del SO para enviar o recibir información, debería ser implementado por nosotros. Ya vimos cómo comunicarnos con el SO completamente en Assembler, ahora tendremos que hacer nosotros una función auxiliar para comunicarnos a través de C.

El PID (Process ID) es un número que utiliza Linux para identificar los procesos que están corriendo. Si se corre el comando $\mathbf{ps}\ \mathbf{x}$, se puede ver una lista de los procesos que están corriendo actualmente que son del usuario. Obviamente, como \mathbf{ps} es un proceso, también aparece en la lista.

No hay ninguna función estándar que informe cual es el **pid** de un programa. Cómo es información que maneja el OS, habrá que pedírsela a él.

```
//main.c
#include<stdio.h>

unsigned int pid();
int main(int argc, char *argv[]) {
    int mpid = pid();
    printf("Process Id: %d\n", mpid);
    return 0;
}
```

```
; libasm.asm
GLOBAL pid

pid:
    push ebp
    mov ebp, esp

mov eax, 0x14 ;syscall getpid
    int 0x80
    ;el resultado ya está en eax
```

```
mov esp, ebp
pop ebp
ret
```

Compilar y correr el código de ejemplo con las siguientes líneas:

```
$> nasm -f elf32 libasm.asm
$> gcc -c -m32 main.c
$> gcc -m32 main.o libasm.o -o pid
$> ./pid
```

Ejecútelo varias veces para comprobar que el **pid** va en aumento.

Compile el archivo main.c de tal forma de obtener su salida en Assembler, compruebe que efectivamente se hace una llamada a la función **pid()** mediante la línea.

```
call pid
```

Para que C sepa de qué forma, con que argumentos y con qué tipo de retorno se va a llamar a una función, es necesario especificar su prototipo, por eso se escribió antes de main la línea:

```
unsigned int pid();
```

Esto le indica al compilador que no tiene que chequear, ni mandar argumentos a pid para invocarla, y que luego, el tipo de datos que tendrá en eax será de tipo int sin signo. Recordar que en ASM no hay tipo de datos!

Recepción de parámetros

También es necesario poder acceder a los argumentos de las funciones, por ejemplo si se implementara la función puts en una biblioteca de funciones, sería algo equivalente a:

```
//libc.c
#define STDOUT 1

int sys_write(int fd, void *buffer, int size);

int puts(const char* str) {
    int len = strlen(str);
    return sys_write(STDOUT, (void *) str, len);
}
```

Y la implementación de la función sys_write podría ser algo como:

```
; libasm.asm
GLOBAL sys_write

ALIGN 4
sys_write:
   push ebp
   mov ebp, esp
```

```
push ebx ;preservar ebx

mov eax, 0x4
mov ebx, [ebp+8] ;fd
mov ecx, [ebp+12] ;buffer
mov edx, [ebp+16] ;length
int 0x80

pop ebx

mov esp, ebp
pop ebp
ret
```

Realice una implementación para cumplir con el ejemplo (implementar nuestra propia función puts). Utilice la directiva **-fno-builtin** para indicarle a C que no debe linkeditar contra la biblioteca estándar.

Variables

Hasta ahora, siempre que hizo falta reservamos espacio en la zona de datos de un programa. Por ejemplo, para guardar una variable. Pero, ¿Qué ocurriría en el caso de que una función sea recursiva?

¿Cómo hace C a que las variables automáticas sólo vivan en el scope de la función? La respuesta es guardar esas variables en el stack, así, cuando un stack frame se destruye, al mismo tiempo se libera la memoria utilizada para sus variables.

Ejemplo 4

```
//suma.c

int suma(int a, int b) {
    int resultado;
    resultado = a + b;
    return resultado;
}
```

Una posible salida en Assembler podría ser:

```
suma:

push ebp

mov ebp, esp

sub esp, 16 ;reservar espacio para las variables

mov eax, DWORD PTR [ebp+12]

mov edx, DWORD PTR [ebp+8]
```

```
add eax, edx
mov [ebp-4], eax ; resultado
mov eax, [ebp-4]

leave ;otra forma de desarmar el stack frame
ret
```

De esta forma, la variable resultado, existe únicamente para la función, no tiene visibilidad para una función externa.

Reponder

- ¿Porqué no se debe devolver un arreglo local a una función cómo valor de retorno?
- ¿Porque restan 16 bytes de ESP y no simplemente 4?
- ¿Porqué luego, de haber obtenido el resultado de la suma, que queda en el registro EAX, se lo guarda en la zona de memoria asignada a la variable resultado y luego se la vuelve a leer de ese lugar?

Ejemplo 5

Genere la salida en Assembler con GCC de la siguiente función:

```
//factorial.c
int factorial(int n) {
    if (n == 0)
        return 1;
    int factorial_n_1 = factorial(n-1);
    return n*factorial_n_1;
}
```

Identifique a que dirección de memoria relativa corresponde la variable factorial_n_1.

Ahora es obvio que se puede llamar de manera recursiva, ya que cada invocación de la función tendrá su propia versión de dicha variable.

Ejercicios

Ejercicio 5

Escriba una función en Assembler que retorne siempre el valor 7. Llámela con C y muestre por salida estándar dicho valor.

Ejercicio 6

Enumere las diferencias de declarar las variables y utilizarlas de las siguientes formas:

1.

```
//variables1.c
int foo() {
```

```
int numero;
}
```

2.

```
//variables2.c
int foo() {
    int numero = 21;
}
```

3.

```
//variables3.c
int numero;
int foo() {
    numero = 21;
}
```

4.

```
int foo() {
    static int numero = 21;
}
```

5.

```
extern int numero;
int foo() {
    numero = 10;
}
```

```
int numero = 21;
int bar() {
    numero = 30;
}
```

6

```
static int numero = 10;
int foo() {
numero = 20;
}
```

Ejercicio 7

Declare en una función de C, un arreglo de las siguientes formas:

- Sin inicializar
- Con inicialización (int numeros[20] = {0}, ó char msg[] = "mensaje")
- Sin inicializar y luego realizando una escritura en el índice 10

- Con inicialización y luego realizando una escritura en el índice 10
- De manera global, sin inicializar
- De manera global inicializando.

Primero suponga cómo debería hacer C para su declaración, y luego compare sus suposiciones con la salida en assembler.

Ejercicio 8

Suponga que ud. está implementando la biblioteca estándar de C. Basándose en la guía anterior, prepare el contexto para llamar a la función inicial (main), y luego termine el programa con el valor de retorno que haya indicado la función main. Su loader debe utilizar la etiqueta start

Ejercicio 9

Cómo parte de la implementación de su biblioteca estándar de C, implemente las funciones que le permitan acceder al sistema operativo para:

- Cerrar un programa
- Leer de un file descriptor
- Escribir a un file descriptor (ya implementado)
- Abrir un archivo y cerrarlo
 - Lista de system calls:
- https://web.archive.org/web/20160213015253/http://docs.cs.up.ac.za/programming/asm/derick tut/syscalls.html
- https://web.archive.org/web/20180806043517/http://syscalls.kernelgrok.com/

Escriba un programa que haga uso de su nueva biblioteca para abrir un archivo, imprima línea por línea con el número de línea a la derecha y luego lo cierre. Recuerde compilar con la directiva **-fno-builtin**

Ejercicio 10

Escriba un programa que imprima por salida estándar el fabricante del procesador. Investigue la función cpuid de assembler.

Ejercicio 11

- Implemente la función en C fibonacci(n), que reciba un número, y devuelva el número de fibonacci que corresponda.
- Compile a mano, una posible salida en assembler de dicho programa.
- Compruebe su resultado con el de haber generado el código con gcc
- Haga un seguimiento, paso a paso, de la pila por cada instrucción de assembler ejecutada para un fibonacci de 3.

Dado el siguiente programa:

```
;ejemplo.s
main:
      push
            ebp
            ebp, esp
      mov
            esp, -16
      and
            esp, 32
      sub
            DWORD PTR [esp+19], 1819043176
      mov
            DWORD PTR [esp+23], 1870078063
      mov
            DWORD PTR [esp+27], 174353522
      mov
      mov
            BYTE PTR [esp+31], 0
      lea
            eax, [esp+19]
            DWORD PTR [esp], eax
      mov
      call
            magia
      lea
            eax, [esp+19]
      mov
            DWORD PTR [esp], eax
      call
            printf
      mov
            eax, 0
      leave
magia:
      push
            ebp
      mov
            ebp, esp
      sub
            esp, 16
            .L4
      jmp
.L6:
            eax, DWORD PTR [ebp+8]
      mov
      movzx eax, BYTE PTR [eax]
            al, 96
      cmp
            .L5
      jle
            eax, DWORD PTR [ebp+8]
      mov
      movzx eax, BYTE PTR [eax]
            al, 122
      cmp
            .L5
      jg
            eax, DWORD PTR [ebp+8]
      mov
      movzx eax, BYTE PTR [eax]
            BYTE PTR [ebp-1], al
      mov
      movzx eax, BYTE PTR [ebp-1]
      sub
            eax, 32
            BYTE PTR [ebp-1], al
      mov
            eax, DWORD PTR [ebp+8]
      mov
      movzx edx, BYTE PTR [ebp-1]
            BYTE PTR [eax], dl
      mov
.L5:
```

```
add DWORD PTR [ebp+8], 1
.L4:

mov eax, DWORD PTR [ebp+8]

movzx eax, BYTE PTR [eax]

test al, al

jne .L6

leave

ret
```

Indique lo que está haciendo, haga un seguimiento de la pila.

Ejercicio 13

Deduzca cómo se pasan las estructuras entre funciones, ¿Qué diferencia hay entre pasar una estructura por referencia o por copia? ¿Cómo es el retorno?

x86_64 ABI

Hasta ahora trabajamos con la ABI de 32 bits de C y Assembler. Básicamente los conceptos son los mismos, lo único que cambia es el pasaje de parámetros.

El pasaje de parámetros de realiza de la siguiente forma:

- Se cargan los argumentos en los registros
- Se llama a la función
- Los argumentos se copian al stack y se referencian desde ahí.

Clasificación de argumentos

Los argumentos se clasifican de la siguiente forma:

- INTEGER: char, short, int, long, long long y punteros
- SSE: floats y doubles
- MEMORY: datos mayores a un quadword (8 bytes) y datos desalineados

Pasaje de argumentos

Se pasan de la siguiente forma:

- Si el dato es INTEGER, se van ocupando los registros rdi, rsi, rdx, rcx, r8 y r9 en orden
- Si el dato es SSE, se van ocupando los registros xmm0 a xmm7 en orden.
- Si el dato es MEMORY, se pasan por stack y devuelven por stack, de izquierda a derecha (igual que en 32 bits).

Retorno de valores

Para devolver los valores:

Si el dato es INTEGER, se utiliza rax y rdx

Si el dato es SSE, se retorna por xmm0 y xmm1

Registros a preservar

- rbp
- rsp
- rbx
- r12
- r13
- r15

Esto implica que hay funciones que aunque tengan distinto prototipo, tienen la misma forma de pasar parámetros, por ejemplo las funciones

```
int foo(int arg1, double arg2);
```

Tiene el mismo prototipo que la función:

```
int bar(double arg2, int arg1);
```

En síntesis:

```
typedef struct {
      int a, b;
      double d;
} structparam;
structparam s;
int e, f, g, h, i, j, k;
long double ld;
double m, n;
__m256 y;
extern void func(int e, int f,
                 structparam s,
                 int g, int h,
                 long double ld,
                 double m,
                  __m256 y,
                 double n,
                 int i, int j, int k);
func(e, f, s, g, h, ld, m, y, n, i, j, k);
```

Los registros van a quedar de la siguiente forma:

%rdi: e	%xmm0: s.d	0: ld
%rsi: f	%xmm1: m	16: j
%rdx: s.a, s.b	%xmm2: y	24: k
%rcx: g	%xmm3: n	
%r8: h		
%r9: i		

Consigna

Realice los ejercicios de pasaje de parámetros, pero esta vez en 64 bits.

Para compilar, reemplazar los argumentos elf32 por elf64 de nasm y -m32 por -m64 en gcc.

Ejercicios de debugging

Tome los archivos **ej_debug_1.asm** y **ej_debug_2.asm** disponibles en el campus, estos son programas assembler que usan funciones de librería estándar de C. Compile estos programas en 32 bits.

- **1.** El programa ej_debug_1 debiera imprimir todos los argumentos que recibe. Ejecute el programa ej_debug_1 con y sin argumentos. Verá que cuando recibe argumentos el programa cancela. Diagnostique el problema y solucione el código.
- **2.** El programa ej_debug_2 debiera imprimir el número 1234567890 pero también falla. Diagnostique el problema y solucione el código.

Ejercicio 14

Dado el siguiente código en C

```
void encrypt(char *plain, char *cipher){
    if(!(*plain)){
        *cipher = 0;
        return;
    }

    char pad = get_pad();
    *cipher = *plain + pad;
    encrypt(plain+1, cipher+1);
}

void test(){
    char *msg = "Ark";
```

```
char cipher[] = "-----";
    cipher[4] = '0';
    encrypt(msg, cipher);
    printf(cipher);
}
```

- Suponga que el dispositivo de encriptación comienza devolviendo 1 byte igual a 0 e incrementa en 1 en cada llamada.
- Muestre como cada operación altera el estado de la pila al invocar la función test y cuál es la salida por salida estándar.
- ¿Encuentra algún error posible en todo el código anterior?

Sea la siguiente función escrita en C para un procesador con arquitectura x86:

```
int factorial(int n) {
    int aux, fact;

if(n==0)
        return 1;
    aux = n;
    fact = factorial(n-1);
    return fact * aux;
}
```

• Mostrar el estado de la pila si es invocado con n = 3.

Ejercicio 16

Considere una función en ASM de 32 bits denominada CheckLong. A esta función se le pasan dos parámetros por la pila:

- El primer parámetro es la dirección de inicio de un vector de caracteres.
- El segundo parámetro es un valor entero que indica la cantidad de elementos del vector de caracteres.

La función CheckLong debe recorrer el vector hasta encontrar un cero, luego compara con el valor siguiente al cero (el cual debería ser la cantidad de elementos del vector) y verifica si la cuenta es correcta comprando este número con la cuenta realizada.

CheckLong retorna la diferencia que hubo entre el valor calculado y el valor informado. Es decir, si son iguales retorna cero, si el valor calculado es mayor al informado retorna la deferencia en valor positivo, si el valor informado es mayor, retorna la diferencia en valor negativo.

Además se le pide a usted que esta rutina tiene que quedar lista para poder ser llamada desde un programa en C.

Se pide:

- 1. Indique de qué manera recibirá CheckLong cada uno de los parámetros a la función.
- 2. Escriba un programa en C en un archivo llamado principal.c que sólo llame a la función realizada en el punto #2 y que imprima en pantalla si el chequeo de la longitud fue exitoso o no.
- **3.** Programar utilizando lenguaje ASM el código pedido. Use el siguiente fragmento de programa:

```
section .data
msg: db "Hola Mundo", 0
len: db 10
```

4. ¿Qué consideraciones debe tener para poder compilar y linkeditar ambos archivos, el archivo .asm y el archivo .c?

Ejercicio 17

Dado el siguiente programa que se compila para un procesador de 32 bits:

```
#include<stdio.h>
int calculo(int param1, int param2, char tipo){
      int resul;
      if(tipo=='s')
            resul = param1 + param2;
      else
            resul = param1 * param2;
      return resul;
}
int main(void){
      int valor1 = 7;
      int valor2 = 3;
      char operación;
      printf("Ingrese
                                    de operación:
                                                       ٠s'
                                                                         'm'
                        el tipo
                                                             suma
multiplicar:\n");
      scanf("%c", &operacion);
      printf("Resultado: %d\n", calculo(valor1, valor2, operacion));
      return 0;
}
```

- **1.** Explique con dibujos respectivos el contenido de la pila durante toda la ejecución del programa.
- 2. Muestre los registros del microprocesador que intervienen en los dibujos de la pila.

Se le pide que escriba una función en assembler de Intel. Usted debe realizar una rutina que será llamada desde C y tiene el siguiente formato:

```
int imprime_pantalla(char *encabezado, int tam_enc, char *pie, int
tam_pie)
```

Esta rutina debe imprimir dos cadenas de caracteres en una pantalla de 480 caracteres monocromáticos (80 columnas y 6 filas) que se encuentra mapeada a partir de la dirección de memoria A000000h. Cada posición de memoria representa un carácter de la pantalla.

La rutina imprime una cadena llamada encabezado en la primera fila de la pantalla y otra cadena llamada pie en la última fila de la pantalla. Además recibe el tamaño de cada cadena a imprimir, el cual es un número que puede ir de 1 a 80 como máximo. Si la rutina recibe un valor fuera de ese rango retorna el valor 1. Si la rutina se ejecuta sin problemas retorna el valor cero.

Como caso de uso y para contestar lo pedido en el ejercicio usted probará con la cadena encabezado "Este es el título" con 17 como tamaño de cadena, y la cadena pie "Fin de mensaje" con 14 de tamaño.

Se pide **en este orden** que:

- 1. Dibuje el estado de la pila al iniciar la rutina con cada una de las direcciones de memoria y contenidos de la pila, utilizando el caso de uso propuesto.
- **2.** Realice la rutina en assembler, pero **solo implemente** la parte que imprime la cadena pie. **No** escriba la parte de código que imprime el encabezado.