420 Tubes

INF3173

Principes des systèmes d'exploitation


Jean Privat

Université du Québec à Montréal

Hiver 2021

Tubes

- Canal de communication unidirectionnel avec deux bouts
- Les octets écrits au bout en écriture (write(2))
- Sont lisibles dans l'ordre au bout en lecture (read(2))
- Flot d'octets (stream) : pas de concept de messages
- Les octets lus sont consommés
- pipe(7) pour les détails



2/21

Tube et processus

Descripteurs de fichiers

- Pour un processus, un bout de tube est un descripteur
- Chaque extrémité se manipule comme fichier ouvert read(2), write(2), close(2), dup2(2), pol1(2), etc.
- Mais pas lseek(2) (erreur ESPIPE)

Niveau noyau

- Espace mémoire du système d'exploitation
- L'espace et son accès sont gérés par le SE
- Capacité limitée (64ko défaut actuel sous Linux)
- Mais c'est pas un problème (on y reviendra)
- Libéré automatiquement quand plus utilisé

Deux sortes de tubes

Tubes simples (majoritairement utilisés)

- Création : appel système pipe(2)
- « Retourne » deux descripteurs de fichiers
- int fds[2]; pipe(fds);
- fds[0] le bout en lecture
- fds[1] le bout en écriture
- Astuce mnémotechnique: 0=stdin 1=stdout


Tubes nommés

- Création : mkfifo(1) et mkfifo(3)
- On y reviendra...

Exemple tube simple

```
#include<stdlib.h>
#include<stdio.h>
#include < unistd. h>
#include<string.h>
int main(void) {
  char *msg = "Bonjour, le monde!", buf[32];
  int embois[2];
  pipe(embois);
  write(embois[1], msg, strlen(msg)+1);
  read(embois[0], buf, sizeof(buf));
  printf("lu: « %s »\n", buf);
  return 0;
```

Tubes simples



Communication par tube

- Un tube est créé par un processus
- Mais est global au système

Partage de tube par fork

- Les descripteurs de fichiers sont copiés
- Les bouts de tubes sont partagés


Communications

- Entre parent et enfant
 - Le parent crée le tube
 - L'enfant hérite les descripteurs
- Entre deux enfants
 - Le parent crée le tube
 - Les enfants héritent les descripteurs

pipe-fork.c

```
#include "machins.h"
int main(void) {
  int embois[2]:
  pipe(embois);
  pid t pid = fork();
  if (pid==0) { // enfant
    char buf[32]:
    close(embois[1]):
    read(embois[0], buf, sizeof(buf));
    printf("lu: « %s »\n", buf);
  } else { // parent
    char *msg = "Bonjour, le monde!";
    close(embois[0]);
    write(embois[1], msg, strlen(msg)+1);
    waitpid(pid, NULL, 0);
  return 0;
}
```

Communication par tube



Synchronisation

Lecture

- S'il y a des données dans le tube
 - read lit le maximum d'octets
- Si le tube est vide
 - Si un écrivain existe : read bloque
 - Si aucun écrivain : read retourne 0 (fin de tube)

Écriture

- S'il y a aucun lecteur
 - Signal SIGPIPE envoyé (par défaut, termine le processus)
- S'il y a un lecteur (ou plus)
 - Si assez de place: write écrit tous les octets
 - Si le tube est plein (ou presque): write bloque

Contrôle de flux

Lecteur qui va trop vite

- Bloqué jusqu'à ce qu'un écrivain écrive
- Ou plus de données ni d'écrivain (read retourne 0)

Écrivain qui va trop vite

- Bloqué jusqu'à ce qu'un lecteur consomme
- Ou que plus de lecteurs (SIGPIPE)

Questions

- Pourquoi c'est pas symétrique ? (0 vs. SIGPIPE)
- Comment gérer SIGPIPE ?

Extra

Opérations atomiques

Q

- PIPE_BUF (512 minimum, 4096 chez Linux)
- write écrits PIPE_BUF octets (ou moins) atomiquement
- Atomiquement = écrit d'un coup sans que d'autres écritures concurrentes s'entrelacent

Entrées-sorties non bloquantes



- Flag O_NONBLOCK possible (via fnctl(2))
- Les règles de synchronisation et d'atomicité changent
- RTFM

Danger: interblocage

Comment se bloquer tout seul?

Danger: interblocage

Comment se bloquer tout seul?

```
#include < unistd.h >
int main(void) {
  int embois[2];
  char buf;
  pipe(embois);
  read(embois[0], &buf, 1);
}
```

Question

• Comment se bloquer à deux ?

Bonnes pratiques

Un seul lecteur et un seul écrivain

• « Toujours par deux ils vont, ni plus, ni moins » — Yoda

Fermer les bouts inutiles


- Laisser des bouts trainer cause des problèmes de synchronisation
- Souvent: lecteur bloqué, car un bout d'écrivain reste quelque part

Plusieurs écrivains et/ou lecteurs ?




- C'est techniquement possible, mais :
- Bien comprendre les règles de synchronisation et d'atomicité
- Les clients doivent être coopératifs
- Messages de taille fixe aide beaucoup
- → Utiliser un autre IPC, c'est souvent moins risqué

Bonnes pratiques



Pour une communication bidirectionnelle



- Des systèmes offrent des tubes bidirectionnels (pas portable!)
- Utiliser un autre IPC,c'est souvent plus simple

Tubes shell

```
$ whoami | cowsay
#include "machins.h"
int main(int argc, char **argv) {
  int p[2];
  pipe(p);
  pid_t whoami = fork();
  if (whoami == 0 ) {
    dup2(p[1], 1);
    close(p[0]); close(p[1]);
    execlp("whoami", "whoami", NULL);
    perror("whoami"); return 1;
  pid_t cowsay = fork();
  if (cowsay == 0) {
    dup2(p[0], 0);
    close(p[0]); close(p[1]);
    execlp("cowsay", "cowsay", NULL);
    perror("cowsay"); return 1;
  close(p[0]); close(p[1]);
  waitpid(whoami, NULL, 0); waitpid(cowsay, NULL, 0);
  return 0;
```

Linux et pseudo fichiers tubes



- Ouvrir un pseudo fichier tube de /proc/PID/fd est possible
- Le mode d'ouverture indique quel bout du tube on obtient
- → Permet d'ajouter des lecteurs et des écrivains
- → Même si c'est souvent pas une bonne idée

```
(echo marco; sleep 1; echo polo) | lolcat &
echo trololo > /proc/$!/fd/0
```

Tubes nommés

Limites des tubes simples

- Via héritage des processus
- En créant le tube d'avance
- → Communication entre processus indépendants difficile

Principe des tubes nommés

- Les tubes nommés ne sont pas hérités, mais désignés
- Donc plus besoin d'hériter des descripteurs
- Ni de créer le tube d'avance

Caractéristiques

- Exactement comme un tube simple
- Mais: ouverture d'un tube par un nom
- Plus: gestion des droits
- Plus: mécanisme de rendez-vous entre processus

Tubes nommées

Fichier spécial « tube »

- Crée avec mkfifo(1) et mkfifo(3) (et mknod(2))
- L'inode (via chemins) désigne le tube
- Les droits du fichier sont les droits d'accès au tube
- Ouvrir (open(2)) le fichier c'est accéder au tube
- Le fichier est et reste vide
 - Le tube est entièrement en mémoire
 - Le fichier n'est qu'une astuce pour désigner

Rendez-vous

- open(2) bloque jusqu'à avoir un lecteur et un écrivain
- Le tube se comporte ensuite comme un tube simple
- → Même synchronisation, même atomicité

Substitution de processus

```
Chez bash(2) : <(CMD)
```

Principe

- Exécute CMD dans un processus indépendant
- Où la sortie standard de CMD est redirigée dans un tube
- Substitue l'argument <(CMD) par le chemin du tube
- Quelqu'un qui ouvrira ce chemin sera connecté au tube

Deux implémentations

- Pseudo fichiers tubes (proc(5)) si disponible
- Tube nommé sinon
- ightarrow On verra ça en lab