//

[07]. WEB/WAS EC2생성방법 (Ubuntu 24.04버전)


생성일 2026/06/27

태그

01. WEB-Server 생성

VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-2A : WEB 전용 서버 생성

[EC2] - [인스턴스] - [인스턴스 시작] 클릭




이름은 `VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-2A` 로 입력

VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-2A




AMI는 `Ubuntu Server 24.04 LTS(HVM), SSD Volume Type` 으로 지정



인스턴스 유형은 기본 Default인 `t3.micro` 사용



키 페어는 생성한 키페어도 등록



[네트워크 설정]에서

[VPC]는 이전에 생성한 ' VEC-PRD-VPC '로 지정

[서브넷]은 ' VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-2A '로 지정

[퍼블릭 IP 자동 할당]은 **활성화**로 변경


[방화벽(보안 그룹)]은 기존 보안 그룹 선택으로 변경하고 일반 보안 그룹을 ' VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-SG-2A '로 지정

[고급 네트워크 구성] 클릭




[기본 IP]를 ' 10.250.1.240 '으로 입력 후 [인스턴스 시작] 클릭

```
10.250.1.240
```



VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-2C : WEB 전용 서버 생성

[EC2] - [인스턴스] - [인스턴스 시작] 클릭




이름은 `VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-2C` 로 입력

```
VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-2C
```




AMI는 `Ubuntu Server 24.04 LTS(HVM), SSD Volume Type` 으로 지정



인스턴스 유형은 기본 Default인 `t3.micro` 사용



키 페어는 생성한 키페어도 등록



[네트워크 설정]에서

[VPC]는 이전에 생성한 ' VEC-PRD-VPC '로 지정

[서브넷]은 ' VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-2C '로 지정

[퍼블릭 IP 자동 할당]은 **활성화**로 변경


[방화벽(보안 그룹)]은 기존 보안 그룹 선택으로 변경하고 일반 보안 그룹을 ' VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-SG-2C '로 지정

[고급 네트워크 구성] 클릭



[기본 IP]를 ' 10.250.11.240 '으로 입력 후 [인스턴스 시작] 클릭


```
10.250.11.240
```



04. WAS-Server 생성

VEC-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-2A : WAS 전용 서버 생성

[EC2] - [인스턴스] - [인스턴스 시작] 클릭




이름은 `VEC-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-2A` 로 입력

```
VEC-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-2A
```



AMI는 `Ubuntu Server 24.04 LTS(HVM), SSD Volume Type` 으로 지정



인스턴스 유형은 기본 Default인 `t3.micro` 사용



키 페어는 아까 생성한 키로 지정



[네트워크 설정]에서

[VPC]는 이전에 생성한 ' `VEC-PRD-VPC` '로 지정


[서브넷]은 ' `VEC-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-2A` '로 지정

[퍼블릭 IP 자동 할당]은 **비활성화**로 변경

[방화벽(보안 그룹)]은 기존 보안 그룹 선택으로 변경하고 일반 보안 그룹을 ' `VEC-PRD-VPC-TOMCAT-PRI- SG -2A` '로 지정


[고급 네트워크 구성] 클릭






[기본 IP]를 ' `10.250.2.240` '으로 입력 후 [인스턴스 시작] 클릭

```
10.250.2.240
```



VEC-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-2C : WAS전용 서버 생성

[EC2] - [인스턴스] - [인스턴스 시작] 클릭




이름은 `VEC-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-2C` 로 입력

```
VEC-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-2C
```



AMI는 `Ubuntu Server 24.04 LTS(HVM), SSD Volume Type` 으로 지정



인스턴스 유형은 기본 Default인 `t3.micro` 사용



키 페어는 아까 생성한 키로 지정



[네트워크 설정]에서


[VPC]는 이전에 생성한 ' `VEC-PRD-VPC` '로 지정

[서브넷]은 ' `VEC-PRD-VPC-TOMCAT-PRI-2C` '로 지정

[퍼블릭 IP 자동 할당]은 **비활성화**로 변경


[방화벽(보안 그룹)]은 기존 보안 그룹 선택으로 변경하고 일반 보안 그룹을 ' `VEC-PRD-VPC-TOMCAT-PRI- SG -2C` '로 지정

[고급 네트워크 구성] 클릭



[기본 IP]를 ' `10.250.12.240` '으로 입력 후 [인스턴스 시작] 클릭

```
10.250.12.240
```



결과




05. XShell 설치 및 SSH 접속


XShell 설치경로 : https://www.netsarang.com/ko/xshell-download/

설치 후 아래와 같이 작성 → 순서를 위해 Tomcat 서버와 연결

연결


이름	nginx-2a
호스트	(퍼블릭 IPv4 주소)
포트 번호	22







사용자 인증

사용자 이름	ubuntu
방법	Public key
키파일	(생성한 키페어)



EKS-Managed-server 등록 정보
범주(C):
연결
사용자 인증
로그인 프롬프트
로그인 스크립트
SSH
보안
터널링
SFTP
TELNET
RLOGIN
SERIAL
RDP
프록시
연결 유지
터미널
키보드
VT 모드
고급
모양
창
하이라이트
고급
추적
벨
로깅
파일 전송
X/YMODEM
ZMODEM
연결 > 사용자 인증
인증 방법과 기타 관련 매개 변수들을 선택하십시오.
이 섹션은 로그인 할 때 시간을 절약하기 위해 사용할 수 있습니다. 그러나 보안을 중요시하는 경우 이 섹션을 비워 두는 것이 좋습니다.
확인
연결
취소
인증 프로필 사용(A)
인증 프로필(F):
<지정하지 않음>
찾아보기(B)...
사용자 이름(U):
ubuntu
암호(P):
방법(M):
Password
Public Key
Keyboard Interactive
GSSAPI
설정(S)...
위로(U)
아래로(D)


Public Key 설정
키 파일(F)
사용자 키(U):
EKS
...
암호(P):
PKCS #11(K)
미들웨어 경로(M):
...
토큰 핀(T):
CAPI(C)
CAPI 키(A):
<Try all certificates>
...
토큰 핀(N):
SSH 인증서 설정(S)
확인
취소



사용자 키
이름
종류
길이
설명
생성(G)...
등록 정보(P)
삭제(D)
가져오기(I)...
내보내기(E)...
확인
취소


열기
바탕 화면 › 키페어
키페어 검색
구성
새 폴더
갤러리
바탕 화면
다운로드
사진
음악
동영상
강사님 버전 이
이름
수정한 날짜
powermvp.pem
2025-05-08 오전 2:08
파일 이름(N): powermvp.pem
All Files (*.*)
열기(O)
취소





위와 같이 Public Key 가져오면 SSH 연결 시행



이와 같은 방식으로 ' VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-2A ', ' VEC-PRD-VPC-NGINX-PUB-2C ' 모두 등록

