//


[08] AWS Bastion-Server 생성 방법 (생성목적)

생성일


태그

01. 서브넷 생성

[VPC] - [서브넷] - [서브넷 생성] 클릭



VPC ID는 생성한 ' VEC-PRD-VPC '로 연결




서브넷 이름은 ' VEC-PRD-VPC-BASTION-PUB-2A '로 입력


```
VEC-PRD-VPC-BASTION-PUB-2A
```

가용영역은 ' 아시아 태평양(서울) / ap-northeast-2a '로 지정
IPv4 서브넷 CIDR 블록은 ' 10.250.4.0/24 '로 입력 후 [서브넷 생성] 클릭

```
10.250.4.0/24
```




서브넷 생성 완료



02. 보안그룹 생성

[VPC] - [보안 그룹] - [보안 그룹 생성] 클릭



보안 그룹 이름과 설명은 ' VEC-PRD-VPC-BASTION-PUB-SG-2A '로 입력하며


VEC-PRD-VPC-BASTION-PUB-SG-2A

VPC는 이전에 생성한 ' VEC-PRD-VPC '로 지정
인바운드와 아웃바운드 규칙은 생성 이후 지정할 것이므로 [보안 그룹 생성] 클릭



생성 시 다음과 같이 결과가 나옴
인바운드 규칙 설정을 위해 [인바운드 규칙] - [인바운드 규칙 편집] 클릭






[규칙 추가] 클릭 후 아래 표를 참고하여 인바운드 규칙 설정 후 [규칙 저장] 클릭


유형	소스	IPv4
HTTP	Anywhere IPv4	0.0.0.0/0
HTTPS	Anywhere IPv4	0.0.0.0/0
SSH	Anywhere IPv4	0.0.0.0/0

추가로 ICMP 정책도 추가해 준다.



03. ubuntu Linux를 통한 Bastion-Server 생성

[EC2] - [인스턴스] - [인스턴스 시작] 클릭





이름은 ' VEC-PRD-VPC-BASTION-PUB-2A '로 입력

VEC-PRD-VPC-BASTION-PUB-2A



AMI는 Ubuntu Server 24.04 LTS(HVM), SSD Volume Type 으로 지정






인스턴스 유형은 기본 Default인 t3.micro 사용하지말고 c5d.2xlarge 사용으로 변경



키 페어에서 이전에 생성한 powermvp.pem 키로 지정



[네트워크 설정]에서

[VPC]는 이전에 생성한 ' `VEC-PRD-VPC` '로 지정

[서브넷]은 ' `VEC-PRD-VPC-BASITON-PUB-2A` '로 지정

[퍼블릭 IP 자동 할당]은 **활성화**로 변경

[방화벽(보안 그룹)]은 기존 보안 그룹 선택으로 변경하고 일반 보안 그룹을 ' `VEC-PRD-VPC-BASTION-PUB-SG-2A` '로 지정

[고급 네트워크 구성] 클릭



[기본 IP]를 ' `10.250.4.240` '으로 입력 후 [인스턴스 시작] 클릭

```
10.250.4.240
```




생성되면 해당 퍼블릭 IPv4 주소 복사



04. Bastion-Server RT 추가


해당 서브넷은 아직 RT에 등록되지 않아 인터넷을 사용할 수 없다! 인터넷과 연결 가능하도록 기존 라우팅 테이블 수정 필요

[VPC] - [라우팅 테이블] 에서 ' VEC-PRD-RT_PUB '을 클릭 후
[서브넷 연결] - [서브넷 연결 편집] 클릭




생성한 서브넷 중 아래 서브넷을 선택 후 [연결 저장] 클릭 후 연결된 결과 확인

VEC-PRD-VPC-BESTION-PUB-2A




결과



05. Bation-Server XSHELL 연결

연결

이름	bastion-server
호스트	(퍼블릭 IPv4 주소)
포트 번호	22



사용자 인증

사용자 이름	ubuntu
방법	Public key
키파일	(생성한 키페어)



연결된 것을 확인

```
 System information as of Thu Aug 14 08:41:44 UTC 2025

  System load:  0.11              Processes:             109
  Usage of /:   22.1% of 7.57GB   Users logged in:       0
  Memory usage: 24%               IPv4 address for ens5: 10.250.4.240
  Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status


The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update


The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

/usr/bin/xauth:  file /home/ubuntu/.Xauthority does not exist
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

ubuntu@ip-10-250-4-240:~$
```

이 상태에서 Tomcat 이나 Nginx 에 접속하여 사용한다. (왜 현재 추세는 보안을 위해 Nginx -WEB-Server / Tomcat-WAS-Server 모두 Private Subnet 에 배치 시키기 때문이다.)

Private Subnet 에는 공인IP 없기 때문에 외부에서 연결할 수 있는 방법은 Bastion-Server 를 통해 연결할 수밖에는 없다. **(왜 Private Subnet 단방향 통신만 가능하기 때문이다.)**