A **Samba** egy **nyílt forráskódú szoftver**, amely lehetővé teszi a fájlok és nyomtatók megosztását **Windows és Unix/Linux rendszerek között** egy közös hálózaton belül. A Samba a **SMB (Server Message Block)** protokollt használja, amelyet elsősorban a Windows rendszerek használnak fájlmegosztásra.

Hogyan működik?

A **Samba** szoftvercsomag két fő démonból áll, amelyek különböző szerepeket töltenek be a fájl- és nyomtatómegosztás működésében: **smbd** és **nmbd**. Ezek a démonok biztosítják a Windows-kompatibilis szolgáltatásokat Linux és Unix rendszereken.

1. smbd (Server Message Block Daemon)

Fő feladatai:

- **Fájl- és nyomtatómegosztás kezelése:** Az smbd biztosítja a tényleges hozzáférést a megosztott mappákhoz és nyomtatókhoz.
- **Hitelesítés és jogosultságkezelés:** Felhasználók azonosítása és a hozzáférési jogosultságok ellenőrzése.
- Adatforgalom titkosítása: Modern SMB verziók (pl. SMB 3.0) támogatják az adatforgalom titkosítását is.
- **Használt port:** Az SMB protokoll natív portja a TCP 445-ös port.

Az smbd működése

- 1. A kliens (pl. Windows gép) **SMB-kapcsolatot kezdeményez** a szerverrel a 445-ös porton.
- 2. Az smbd hitelesíti a felhasználót (pl. jelszóval vagy Active Directory integrációval).
- 3. Ellenőrzi a jogosultságokat az operációs rendszer szintjén.
- 4. Ha a hitelesítés sikeres, a Samba hozzáférést biztosít a megosztott mappákhoz vagy nyomtatókhoz.
- 5. A fájlműveletek (olvasás, írás, törlés stb.) a hálózaton keresztül történnek.

2. nmbd (NetBIOS Name Service Daemon)

Fő feladatai:

- NetBIOS névfeloldás (NetBIOS Name Service): A hálózaton lévő gépek neveit IP-címekhez rendeli.
- Hálózati böngésző funkció: Lehetővé teszi, hogy a megosztott erőforrások láthatók legyenek a hálózati böngészőben (pl. Windows Intéző → Hálózat).
- Modern rendszereken (SMBv2/3) **az nmbd szerepe csökken**, mivel a DNS alapú névfeloldás váltja fel.

1. Samba telepítése Debian 12-re

Frissítsük a csomaglistát és telepítsük a Samba-t:

```
sudo apt update
sudo apt install samba
```

Ellenőrizzük a Samba verziót:

smbd --version (Például: Version 4.17.x Debian 12 esetén).

2. Megosztani kívánt mappa létrehozása

Hozzunk létre egy új mappát:

```
sudo mkdir -p /srv/samba/shared
```

Jogosultságok beállítása:

sudo chown nobody:nogroup /srv/samba/shared
sudo chmod 0775 /srv/samba/shared

nobody:nogroup – Vendég hozzáférés biztosítása.

• 0775 – Írási és olvasási jogok a tulajdonosnak és a csoportnak, olvasási jog a többieknek.

3. Samba konfigurálása

Konfigurációs fájl szerkesztése:

```
sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

Adjuk hozzá a következőket a fájl végéhez:

```
[Shared]
  path = /srv/samba/shared
  browseable = yes
  read only = no
  guest ok = yes
  force user = nobody
```

- [Shared] A hálózaton látható megosztás neve.
- path A megosztott mappa elérési útja.
- browseable = yes Megjelenjen-e a hálózati böngészőben.
- read only = no Írási jog engedélyezése.
- guest ok = yes Vendégfelhasználók jelszó nélkül is hozzáférhetnek.
- force user = nobody Minden hozzáférést a nobody felhasználóhoz társít.

4. Samba szolgáltatás újraindítása

```
sudo systemctl restart smbd
sudo systemctl enable smbd
```

A szolgáltatás ellenőrzése:

```
sudo systemctl status smbd
```

5. Felhasználói hozzáférés (Ha jelszóval védett megosztást szeretnénk)

Hozzunk létre egy Samba felhasználót:

```
sudo useradd sambauser
sudo smbpasswd -a sambauser
```

Jogosultság beállítása a megosztáshoz:

sudo chown sambauser:sambauser /srv/samba/shared

Az smb.conf file frissítése:

```
[Private]
  path = /srv/samba/shared
  valid users = sambauser
  read only = no
```

6. Hozzáférés Windows vagy Linux rendszerről

Windowsból:

- 1. Nyomjuk le Win + R, írjuk be: \\<Debian IP>\Shared
- 2. Ha jelszóval védett, adjuk meg a Samba felhasználónevet és jelszót.

Linuxból (például GNOME Files használatával):

- 1. Fájlkezelő megnyitása → Csatlakozás szerverhez
- 2. Írjuk be: smb://<Debian IP>/Shared

Parancssoros hozzáférés Linuxon:

smbclient //192.168.1.100/Shared -U sambauser

7. Tesztelés és hibakeresés

Konfiguráció ellenőrzése:

testparm

Naplók megtekintése hibák esetén:

sudo tail -f /var/log/samba/log.smbd

8. Tűzfal beállítása (UFW használata esetén)

Nyissuk meg a Samba portokat:

sudo ufw allow 'Samba'
sudo ufw reload

Ellenőrizzük az állapotot:

sudo ufw status

9. Extra beállítások (haladó)

Korlátozás IP-cím szerint:

hosts allow = 192.168.1.0/24 hosts deny = ALL

Csak olvasható megosztás:

read only = yes

Titkosított jelszó használatának engedélyezése:

encrypt passwords = yes