
# Hashing Extensible



Este bit asociado, me indica cuantas direcciones tengo en potencias de 2 el bit ese, seria el exponente 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4 = de a cuanto crecen las direcciones (duplican)

1 , 2 , 4 , 6 , 8 = cant directiones


### Inserccion de claves - Desborde

Colision: un dato es asignado a una direccion que posee uno o mas registros

**Desborde**: una cubeta llega, al maximo de claves

**Dispersar/Redispersar** = Ajustar o redistribuir las claves en la table de hash?

**Cubetas** = Nodos



Inserción de claves - Desborde


Clave	f(clave)
Gamma	000010


La inserción de Gamma produce desborde

- 1) Se incrementa en uno el valor asociado a la cubeta saturada.
- 2) Se genera una nueva cubeta con el mismo valor asociado a la cubeta saturada.

## Logica

#### "Apuntador" de direcciones en el disco









Se compara el valor de la cubeta con el valor asociado a la tabla -> El primero es mayor que el segundo.

la tabla **no** dispone de entradas suficientes para direccionar a la nueva cubeta.

La tabla tiene una celda única, y como se dispone ahora de dos nodos, hace falta generar más direcciones.

La cantidad de celdas de la tabla se **duplica** y el valor asociado a la tabla **se incrementa en uno.** 

# Logica



Se redispersan
solamente las claves
de las cubetas
involucradas:

La celda de referencia 00 contiene la dirección de la cubeta saturada, mientras que la celda de referencia 10 contiene la dirección de la nueva cubeta.

Clave	f(clave)
Beta	000100
Gamma	000010
Epsilon	000000

# Logica



Cuando tengo desborde las cubetas que no corresponden al desborde, quedan iguales, a lo sumo van a tener mas direcciones Si es que se duplico la tabla de memoria

Cuando tengo Sobrante de direcciones, quedan aputando a las cubetas que no se involucraron con el desborde, se podria decir que para cubeta/valor(el maximo de cubetas va ser 2, por potencias de 2 y sus direcciones) en este caso alfa, delta queda apuntando por todo lo terminado con 1


Clave	f(clave)
Rho	001011


#### Inserción de Rho

Se genera desborde y se crea una nueva cubeta.

El valor asociado a ambas cubetas <u>coincide</u> con el valor asociado a la tabla en memoria. Por lo tanto:

La tabla posee direcciones suficientes para direccionar a la nueva cubeta y la cantidad de celdas NO debe ser duplicada!





### Cuando se genera un desborde

[Clave del nodo] produce desborde, se incrementa en 1 el valor asociado de la cubeta saturada y se crea una nueva cubeta con el mismo valor asociado.

Como el valor asociado de la tabla, es menor al de la cubeta saturada, se incrementa en 1 el valor de la tabla de direcciones, esto hace que que dupliquen las direcciones, reordenamos las claves (de las cubetas involucradas) y acomodamos punteros

Cuando se genera un desborde pero quedan direcciones

Se genera Desborde, se incrementa en 1 el valor asociado de la cubeta y se crea una nueva cubeta con el mismo valor asociado de la cubeta con saturacion, el valor de la tabla es igual por lo cual no se incrementan las direcciones.

Se reordenan las claves, direcciones

### Exp

