Lab7 Timer and Scheduler

0. 前言

实验概述

本实验将学习FIFO调度器、定时器Timer与RR调度器。通过运行代码观察FIFO与RR调度器下进程的运行 差异。

实验代码

拉取实验代码:

\$ git clone https://github.com/sdww0/sustech-os-lab.git && cd sustech-oslab/lab7-timer-sched

或更新实验代码:

```
# In sustech-os-lab
$ git pull && cd lab7-timer-sched
```

本次代码新增系统调用:

1. SYS_GETTIME: 用于用户态程序读取当前系统时间戳

本次代码新增功能:

- 1. FIFO调度器
- 2. RR调度器
- 3. RR的测试代码,用于查看不同调度器下的时间戳区别

1. 定时器与调度策略

定时器(Timer)是操作系统的重要基础设施,为整个系统提供了基础的时间感知能力。系统的许多功能,如确认系统已运行时间、在指定时间后触发系统事件等,都依赖于定时器。在RISC-V架构中,定时器更是作为核心功能嵌入到架构内部。

定时器以固定频率(可调节但不超过基础频率)向系统发送中断,通知系统已过去指定时间片(如 1ms)。本节课不涉及定时器的多种模式(如单次触发、重复触发、下沿触发等),通用操作系统通常使用固定频率重复触发的定时器。

RISC-V的中断

在RISC-V中,**中断**是一种由**外部异步事件**(如定时器到期、外部设备I/O请求)引发的异常,其目的是通知CPU暂停当前执行流,转去处理特定事件,处理完毕后返回继续执行。RISC-V的中断大致可以分为三类:

- 1. 软件中断: 由一个CPU核心向另一个核心发送的中断。
- 2. Timer中断:由内部的定时器触发,即定时器到期。
- 3. 外部中断:来自核心外部的设备中断,例如网卡,硬盘等。

操作系统的调度策略分为抢占式调度和非抢占式调度。抢占式调度是最常用的策略,它在运行的进程耗尽时间片后打断运行并切换到下一个进程,<mark>从而避免因进程卡死导致的系统未响应。这一功能依赖于定时器实现。</mark>

系统内部会维护一个全局计数器,每次定时器到期触发时钟中断时会将计数器加1,调度器判断计数器是否达到指定值。若条件满足,则进行调度切换进程。本实验的RR(Round Robin)调度器就依赖定时器实现抢占式调度。

2. 从FIFO调度器开始

之前在使用 Task::run 运行进程时,我们未深入其中代码,实际上 Task::run 不会直接运行指定线程,而是将其加入调度器,在调度过程中运行线程。OSTD为方便开发提供了默认的FIFO调度器(位置:ostd/src/task/scheduler/fifo_scheduler.rs,非抢占式调度,FIFO算法)。当任务开始运行且系统未注册调度器时,OSTD会自动注入FIFO调度器,这就是之前无需关注调度器实现的原因。

去除多核等无关内容后, FIFO调度器的关键代码如下(位置: src/sched/fifo.rs):

```
pub struct FifoScheduler {
    run_queue: SpinLock<FifoRunQueue>,
}
impl Scheduler for FifoScheduler {
    fn enqueue(&self, runnable: Arc<Task>, _flags: EnqueueFlags) -> Option<CpuId>
{
        let mut run_queue = self.run_queue.disable_irq().lock();
        run_queue.queue.push_back(runnable);
        None
    }
    fn local_rq_with(&self, f: &mut dyn FnMut(&dyn LocalRunQueue<Task>)) {
        let _guard = disable_preempt();
        let local_rq: &FifoRunQueue = &self.run_queue.disable_irq().lock();
        f(local_rq);
    }
    fn mut_local_rq_with(&self, f: &mut dyn FnMut(&mut dyn LocalRunQueue<Task>))
{
        let _guard = disable_preempt();
        let local_rq: &mut FifoRunQueue = &mut
self.run_queue.disable_irq().lock();
        f(local_rq);
    }
}
struct FifoRunQueue {
    current: Option<Arc<Task>>,
    queue: VecDeque<Arc<Task>>,
}
impl LocalRunQueue for FifoRunQueue {
    fn current(&self) -> Option<&Arc<Task>> {
        self.current.as_ref()
    }
    fn dequeue_current(&mut self) -> Option<Arc<Task>>> {
```

```
self.current.take()
}


fn try_pick_next(&mut self) -> Option<&Arc<Task>> {
    if let Some(current_task) = self.current.replace(self.queue.pop_front()?)
{
        self.queue.push_back(current_task);
    }
        self.current.as_ref()
}

fn update_current(&mut self, flags: UpdateFlags) -> bool {
    !matches!(flags, UpdateFlags::Tick)
}
```

包含两种结构体: FifoScheduler与FifoRunQueue, 功能如下:

- Fifoscheduler:调度器实现,里面会有两类接口: (1)将Task加入到运行队列中; (2)获取 **当前CPU运行队列**的不可变或可变引用。
- FifoRunQueue: 单个CPU的运行队列,包含当前运行Task和等待运行Task队列,实现以下方法:
 - o current: 获取当前运行线程
 - o dequeue_current: 移除当前运行线程,用于两种场景: (1)当前Task退出,防止退出的任务再次运行; (2)当前Task进入等待状态,唤醒且条件满足后才重新加入等待队列
 - o try_pick_next:进行一次调度,FIFO算法中将当前Task放入队尾,运行队首Task
 - o update_current: 启用事件通知机制,当时钟中断 (Tick)或其他Task事件 (Wait、Yield、Exit)发生时调用此方法。通过返回值控制OSTD是否进行调度。FIFO无抢占式调度,除Tick外的事件都会触发调度

了解这两个结构的API后,我们来看调度器如何参与操作系统进程生命周期切换,生命周期图如下:



其中较为特殊的为Running到Ready的切换,会包含两种情况:抢占式调度(FIFO调度暂无此功能)或调用 Task::yield_now 主动放弃运行:

- 抢占式调度:每次时钟中断发生时,OSTD会调用 update_current 并传入 UpdateFlags::Tick,运行队列会根据Tick的触发次数判断是否要进行调度
- Task::yield_now:调用 update_current 判断是否切换到下一个可运行Task,若否直接返回;若是则调用 try_pick_next 进行切换

3. RR调度器

RR调度器结合了FIFO与抢占式调度,其为每个进程分配不超过一个时间片的CPU运行时间。具体实现在 src/sched/rr.rs 中,与FIFO调度器实现差异不大,去除未变动太多的实现后代码如下:

```
pub struct RrScheduler {
    run_queue: SpinLock<RrRunQueue>,
}

impl Scheduler for RrScheduler {
    fn enqueue(&self, runnable: Arc<Task>, _flags: EnqueueFlags) -> Option<CpuId>
{
    let mut run_queue = self.run_queue.disable_irq().lock();
    run_queue.entities.push_back(Entity {
        task: runnable,
        time_slice: TimeSlice::default(),
    });
```

```
None
    }
    // ...
}
struct RrRunQueue {
    current: Option<Entity>,
    entities: VecDeque<Entity>,
}
impl LocalRunQueue for RrRunQueue {
    // ...
    fn update_current(&mut self, flags: ostd::task::scheduler::UpdateFlags) ->
bool {
        match flags {
            ostd::task::scheduler::UpdateFlags::Tick => {
                let Some(entity) = self.current.as_mut() else {
                    return false;
                };
                entity.time_slice.elapse()
            _ => true,
        }
    }
    // ...
struct Entity {
    task: Arc<Task>,
    time_slice: TimeSlice,
}
#[derive(Default)]
struct TimeSlice {
    tick: usize,
}
impl TimeSlice {
    const PROCESS_TIME_SLICE: usize = 100;
    fn elapse(&mut self) -> bool {
        self.tick = (self.tick + 1) % Self::PROCESS_TIME_SLICE;
       self.tick == 0
    }
}
```

代码引入了 TimeSlice 和 Entity 结构: TimeSlice 代表RR算法中的时间片概念,调用 elapse 时自动递增,根据 PROCESS_TIME_SLICE 返回当前时间片是否耗尽; Entity 是 Arc<Task> 的包装层,将进程与时间片绑定。

RR算法的 RunQueue 和 Scheduler 相比FIFO算法增加了Tick的创建与处理。
RrRunQueue::update_current 中进行时间+1并检查时间片是否耗尽,若耗尽则返回 true ,通知 OSTD需要进行调度。

4. 从用户态程序观察FIFO & RR差异

我们实现了FIFO和RR两种调度算法,接下来通过运行用户态程序观察它们的差异。本实验新增 rr_test 用户态程序,选择不同调度算法可观察到不同输出。 rr_test 程序会克隆10个进程运行,每个进程进行 耗时操作后将 count 加1,所有进程在启动10秒后退出,并将 count 存放到退出码中。 count 代表fork 出的进程在10秒内获得的CPU时间。

使用FIFO调度算法运行 rr_test 程序,输出如下:

```
~ # rr_test
Running command: rr_test
main: fork ok, now need to wait pids.
main: pid 4, count 293325
main: pid 5, count 1
main: pid 6, count 1
main: pid 7, count 1
main: pid 8, count 1
main: pid 9, count 1
main: pid 10, count 1
main: pid 11, count 1
main: pid 12, count 1
main: pid 13, count 1
main: pid 13, count 1
```

可以看到,最先fork出的进程占据了所有的时间片,<u>只有当其退出时才会允许其它进程执行</u>。其他进程进行了一次操作后检测到超出10s后便直接退出。

修改 sched/mod.rs::USE_RR_SCHEDULER 切换到RR调度算法,运行 rr_test 程序输出如下:

```
~ # rr_test
Running command: rr_test
main: fork ok, now need to wait pids.
main: pid 4, count 50860
main: pid 5, count 46566
main: pid 6, count 40205
main: pid 7, count 48144
main: pid 8, count 33301
main: pid 9, count 27350
main: pid 10, count 25190
main: pid 11, count 19247
main: pid 12, count 12493
main: pid 13, count 9069
main: wait pids over
```

可以看到,克隆出的所有进程都获得了CPU执行时间,而非由最先克隆的进程独享CPU。

但后面的 count 值并不相近,最后克隆的进程获得的时间片少于最先克隆的进程。这是因为我们将单个进程的时间片设为较大的100ms,且主线程fork后也会进入RR中的FIFO调度器,需要等待运行队列中其他进程执行完时间片才能fork下一个进程。要使得数值接近,可以减少时间间隔。修改PROCESS_TIME_SLICE 的值为10,再次运行程序输出如下:

```
~ # rr_test
Running command: rr_test
main: fork ok, now need to wait pids.
```

```
main: pid 4, count 47637
main: pid 5, count 42869
main: pid 6, count 50362
main: pid 7, count 38142
main: pid 9, count 32044
main: pid 10, count 20263
main: pid 11, count 27766
main: pid 12, count 29246
main: pid 13, count 23782
main: pid 8, count 31316
main: wait pids over
```

此时数值基本相等。

Rust中的Release与Debug模式

Rust有两种主要的编译配置模式: Debug模式和Release模式,它们对程序性能和调试能力有显著影响:

- **Debug模式**:默认配置,编译时不进行优化,保留完整的调试信息,编译速度快,便于开发和调试。
- Release模式:通过 -- release 标志启用,编译时进行大量优化,生成代码运行速度快但编译时间更长。此模式会移除调试信息,并可能禁用某些运行时检查以提高性能。

在操作系统开发中,通常使用Debug模式进行开发和调试,而Release模式用于生成最终的性能版本。运行 cargo osdk run --target-arch=riscv64 --release 的输出如下:

```
~ # rr_test
Running command: rr_test
main: fork ok, now need to wait pids.
main: pid 4, count 311659
main: pid 5, count 338335
main: pid 6, count 351708
main: pid 7, count 367376
main: pid 8, count 314491
main: pid 9, count 326456
main: pid 10, count 366834
main: pid 11, count 350444
main: pid 12, count 334183
main: pid 13, count 348868
main: wait pids over
```

与Debug模式相比, Release模式下的 count 值明显更高。

5. 上手练习

基于RR调度器,根据PID来设置不同进程的时间片大小,PID越大,其时间片越大,运行rr_test以展示你的结果(预期结果:count值最大的pid为8~10之间,而不是之前的4~6之间)。推荐设置最大时间片为PID*10,并用release模式运行系统:cargo osdk run --target-arch=riscv64 --release。

Hint: 参考 current_process() 来将 Arc<Task> 转为 Arc<Process>