

Métodos Numéricos para Equações Diferenciais

Helio Pedro Amaral Souto

Nova Friburgo, 5 de Novembro de 2019

Graduação em Engenharia

1 Propagação de uma Frente de Temperatura

Um dos ramos da engenharia trata dos problemas de transferência de calor que ocorrem em várias aplicações práticas. Como alguns exemplos, onde a transferência de calor é importante, temos os trocadores de calor; os dissipadores de calor em componentes eletrônicos; a secagem de madeira, grãos e cimento; os sistemas de refrigeração de veículos; etc.

Um caso bem simples, incluindo a advecção e a condução de calor, que podemos considerar é o da propagação de uma frente de temperatura. Nesse problema, no instante inicial t=0 uma frente descontinua de temperatura encontra-se localizada em x=0. Na Figura 1, vemos esquematicamente a representação da condição inicial para a propagação da frente de temperatura.




Figura 1: Perfil inicial da frente de temperatura.

Do balanço de energia, podemos mostrar que a transferência de calor é governada pela equação de advecção-condução de calor unidimensional [1]

$$\frac{\partial T}{\partial t} + u \frac{\partial T}{\partial x} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \qquad u > 0 \tag{1}$$

onde T é a temperatura, u a velocidade de advecção e α a difusividade térmica, ou seja, $\alpha = k/(\rho c_p)$, sendo k a condutividade térmica, ρ a massa específica e c_p a capacidade térmica a pressão constante.

A fim de que possamos resolver esta equação diferencial parcial, devemos fornecer as condições de contorno e inicial em termos da variável dependente (a temperatura). Nesse caso específico, vamos considerar que a condição inicial é dada por

$$T(x,0) = \begin{cases} 1,0 & \text{se } x < 0\\ 0,0 & \text{se } x > 0 \end{cases}$$
 (2)

enquanto que as condições de contorno impostas são

$$T(x,t) = \begin{cases} T_1 & \text{se } x = -2 \\ T_2 & \text{se } x = +2 \end{cases}$$
 (3)

sendo que vemos que T_1 é maior do que T_2 para o caso em questão.

2 Solução Analítica

Para essa geometria simples e considerando o sistema de coordenadas cartesianas, sabemos que é possível obter uma solução analítica, para uma velocidade de advecção constante, a partir do Método de Separação de Variáveis [2], que pode ser aplicado à resolução de equações diferenciais parciais lineares e homogêneas, com condições de contorno homogêneas [2]. Portanto, a seguinte solução analítica é obtida [1]

$$T(x,t) = 0, 5 - \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k-1} \exp\left[\frac{-\alpha(2k-1)^2 \pi^2 t}{L^2}\right] \operatorname{sen}\left[(2k-1)\frac{\pi(x-ut)}{L}\right]$$
(4)

onde as variáveis x, t, α, L e u já foram definidas anteriormente.

3 Solução Numérica

Embora a solução analítica seja conhecida, vamos obter a solução numérica no intuito de mostrarmos a acurácia da solução numérica e podermos testar os critérios de estabilidade, determinados empregando o método de von Neumann para as formulações explícita e implícita.

3.1 Esquema Geral a Três Níveis de Tempo

Aplicando o esquema geral a três níveis de tempo, para $\gamma=0$, ao problema de advecção-condução de calor unidimensional, sabendo que as derivadas espaciais são aproximadas por diferenças centradas, ou *upwind* de primeira ordem em se tratando do termo advectivo, e a três pontos centrada para o termo difusivo, obtemos a sua forma final discretizada [1]

$$-\beta[0, 5C(1+\sigma) + s]\phi_{j-1}^{n+1} + [1 + 2\beta(0, 5C\sigma + s)]\phi_{j}^{n+1} - \beta[0, 5C(\sigma - 1) + s]\phi_{j+1}^{n+1}$$

$$= (1-\beta)[0,5C(1+\sigma)+s]\phi_{j-1}^n + [1-2(1-\beta)(0,5C\sigma+s)]\phi_j^n + (1-\beta)[0,5C(\sigma-1)+s]\phi_{j+1}^n$$
 (5)

onde $C = u\Delta t/\Delta x$ e $s = \alpha \Delta t/\Delta x^2$. Para $\beta = 0$ obtemos a formulação explícita, enquanto que para $\beta = 1/2$ recuperamos o esquema de Crank-Nicolson e, para $\beta = 1$, temos a formulação totalmente implícita. Tomando $\sigma = 0$ obtemos o esquema do tipo diferença centrada para o termo advectivo e o esquema upwind, de primeira ordem, é obtido fazendo $\sigma = 1$.

Da análise de estabilidade de von Neumann, podemos mostrar quais são as condições necessárias para que esses diferentes métodos explícitos e implícitos convirjam. Os critérios resumidos são apresentados na Tabela 1 [1].

Método	β	σ	Condição
FTCS	0	0	$0 \le C^2 \le 2s \le 1$
Upwind (Explícito)	0	1	$C + 2s \le 1$
Crank-Nicolson	0,5	0 ou 1	nenhuma
Totalmente Implícito	1	0 ou 1	nenhuma

Tabela 1: Condições de estabilidade para os diferentes métodos numéricos.

3.2 O Algoritmo de Thomas

Como β pode ser diferente de zero, na forma geral da equação discretizada, devemos empregar um método numérico de resolução de sistemas de equações algébricas. Dentre os métodos disponíveis, vamos escolher o algoritmo de Thomas, ou TDMA, para obtermos a solução numérica do sistema de equações:

$$-c_j\phi_{j-1}^{n+1} + a_j\phi_j^{n+1} - b_j\phi_{j+1}^{n+1} = d_j^n$$

A aplicação desse algoritmo pode ser resumida na seguinte sequência de operações:

- 1. Determinação dos valores de P_1 e Q_1 : $P_1=0$ e $Q_1=T_1$;
- 2. Cálculo dos valores de P_j e Q_j para j=2 até j=J-1:

$$P_j = \frac{b_j}{a_j - c_j P_{j-1}}$$

е

$$Q_j = \frac{d_j + c_j Q_{j-1}}{a_j - c_j P_{j-1}};$$

- 3. Determinação dos valores P_J e Q_J : $P_J=0$ e $Q_J=T_2$;
- 4. Calcular a solução numérica do sistema algébrico, ϕ_j^{n+1} , para j variando de J-1 até 1:

$$\phi_j^{n+1} = P_j \phi_{j+1}^{n+1} + Q_j.$$

No caso do método numérico utilizado, os valores dos coeficientes a_j , b_j , c_j e d_j podem ser facilmente identificados a partir da forma geral discretizada, Equação (5),

$$a_i = 1 + 2\beta(0, 5C\sigma + s) \tag{6}$$

$$b_i = \beta[0, 5C(\sigma - 1) + s] \tag{7}$$

$$c_i = \beta[0, 5C(1+\sigma) + s] \tag{8}$$

$$d_{j} = (1 - \beta)[0, 5C(1 + \sigma) + s]\phi_{j-1}^{n} + [1 - 2(1 - \beta)(0, 5C\sigma + s)]\phi_{j}^{n}$$

$$+ (1 - \beta)[0, 5C(\sigma - 1) + s]\phi_{j+1}^{n}$$
(9)

3.3 Parâmetros Físicos

Na resolução numérica do problema de advecção-condução vamos empregar o conjunto de parâmetros apresentados na Tabela 2.

Além dos valores da difusividade térmica, comprimento do domínio físico e temperaturas, nas regiões à esquerda e à direita da origem, as simulações numéricas devem ser realizadas considerando os diferentes quatro casos propostos a seguir.

Primeiro caso

$$\beta = 0 \to \begin{cases} C = 0 \\ s = 1/6 \text{ e } 1 \end{cases}$$
 (10)

Tabela 2: Parâmetros físicos a serem empregados nas simulações.

Variável	Valor	
α	$1,0 \times 10^{-1}$	
L	4,0	
$\overline{T_1}$	1,0	
T_2	0,0	
t_{max}	1,0	

Segundo caso

$$\beta = 0 \to \begin{cases} u = 0.5 \text{ e } 4.0\\ \Delta t = 0.05\\ \Delta x = 0.2\\ \sigma = 0 \text{ e } 1 \end{cases}$$
 (11)

Terceiro caso

$$\beta = 1 \to \begin{cases} u = 0.5 \\ \Delta t = 0.05 \\ \Delta x = 0.2 \\ \sigma = 0 \text{ e } 1 \end{cases}$$
 (12)

Quarto caso

$$\beta = 1/2 \to \begin{cases} u = 0.5 \\ \Delta t = 0.05 \\ \Delta x = 0.2 \\ \sigma = 0 \text{ e } 1 \end{cases}$$
 (13)

Para os últimos três casos, comparar a acurácia dos resultados obtidos com $\sigma=0$ e $\sigma=1$. Caso seja possível, apresente um gráfico comparativo entre a solução exata e as soluções numéricas. Como regra geral, comente todos os resultados obtidos!

A título de ilustração, a Figura 2 mostra os resultados comparativos para os esquemas explícito ($\beta = 0$) e Crank-Nicolson ($\beta = 1/2$), empregando diferenças centradas (DC),

 $\sigma=0$, e upwind (UPW), $\sigma=1$, na discretização do termo advectivo. Os valores da temperatura foram calculados considerando que $C=0,125,\,s=0,125$ e para um tempo final de simulação t=1,0.




Figura 2: Comparação entre os perfis de temperatura para $C=0,125,\ s=0,125$ e t=1,0.

Uma vez terminada a resolução numérica, quando o tempo máximo de simulação t_{max} for atingido, devemos calcular o erro médio quadrático (EMQ) entre a solução analítica $T(x_j,t^n)$ e a solução numérica T_j^n . O erro médio quadrático deve ser calculado a partir da expressão

$$EMQ = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^{J_{max}} \left[T_j^n - T(x_j, t^n) \right]^2}{J_{max}}}$$
 (14)

A saída impressa dos resultados deve seguir, o mais próximo possível, a formatação da listagem fornecida após esse parágrafo. Na listagem dos resultados t é o tempo, TNé o valor numérico da temperatura, nos diferentes nós da malha, TE o valor teórico da temperatura, determinado a partir da Equação (4), para o último valor do tempo calculado e para as posições correspondentes aos nós da malha, e EMQ representa o valor do erro médio quadrático.

```
EQUACAO DE ADVECCAO-DIFUSAO:
                                 CRANK-NICOLSON
                    DIFERENCAS CENTRADAS
TERMO ADVECTIVO:
                     100 NMAX=
JMAX=
        11 MAXEX=
TMAX=
       1.00 T1= 1.00 T2= 0.00
BETA= 0.50000E+00 SIGMA= 0.00000E+00
DELT= 0.40000E-01 DELTX= 0.40000E+00
S= 0.25000E-01 ALPH= 0.10000E+00
U= 0.25000E+00 C= 0.25000E-01 RCEL= 0.10000E+01
 t = 0.040
            TN=
                 1.000
                         1.000
                                 1.000
                                         1.000
                                                 0.994
                                                        0.512
                                                                0.019
                                                                        0.000
                                                                                0.000
                                                                                        0.000
                                                                                               0.000
 t = 0.080
                 1.000
                                 1.000
                                         1.000
                                                 0.988
                                                        0.524
                                                                0.037
                                                                        0.001
                                                                                0.000
                                                                                        0.000
            TN =
                         1.000
                                                                                               0.000
 t = 0.120
            TN=
                 1.000
                         1.000
                                 1.000
                                         1.000
                                                 0.983
                                                        0.535
                                                                0.054
                                                                        0.003
                                                                                0.000
                                                                                        0.000
                                                                                               0.000
 t = 0.160
            TN=
                 1.000
                         1.000
                                 1.000
                                         0.999
                                                 0.978
                                                        0.545
                                                                0.071
                                                                        0.005
                                                                                0.000
                                                                                        0.000
                                                                                               0.000
 t = 0.200
            TN=
                 1.000
                         1.000
                                 1.000
                                         0.999
                                                 0.974
                                                        0.556
                                                                0.088
                                                                        0.008
                                                                                0.000
                                                                                        0.000
                                                                                               0.000
                                                                                0.001
                                                                                        0.000
 t = 0.240
            TN =
                 1.000
                         1.000
                                 1.000
                                         0.999
                                                 0.970
                                                        0.565
                                                                0.104
                                                                        0.011
                                                                                               0.000
 t = 0.280
                         1.000
                                 1.000
                                         0.999
                                                 0.966
                                                        0.574
                                                                0.120
                                                                        0.014
                                                                                0.001
                                                                                        0.000
            TN=
                 1.000
                                                                                               0.000
 t = 0.320
            TN=
                 1.000
                         1.000
                                 1.000
                                         0.998
                                                 0.962
                                                        0.583
                                                                0.136
                                                                        0.018
                                                                                0.002
                                                                                        0.000
                                                                                               0.000
                                                                                        0.000
 t = 0.360
            TN=
                 1.000
                         1.000
                                 1.000
                                         0.998
                                                 0.959
                                                        0.592
                                                                0.151
                                                                        0.023
                                                                                0.002
                                                                                               0.000
 t = 0.400
            TN =
                 1.000
                         1.000
                                 1.000
                                         0.997
                                                 0.956
                                                        0.600
                                                                0.166
                                                                        0.028
                                                                                0.003
                                                                                        0.000
                                                                                               0.000
            TN=
                  1.000
                         1.000
                                 1.000
                                         0.997
                                                 0.953
                                                        0.608
                                                                0.180
                                                                        0.033
                                                                                0.004
                                                                                        0.000
 t = 0.440
                                                                                               0.000
 t = 0.480
            TN=
                  1.000
                         1.000
                                 1.000
                                         0.997
                                                 0.951
                                                        0.615
                                                                0.194
                                                                        0.038
                                                                                0.005
                                                                                        0.001
                                                                                               0.000
                                                                                0.007
 t = 0.520
            TN =
                  1.000
                         1.000
                                 1.000
                                         0.996
                                                 0.948
                                                        0.622
                                                                0.208
                                                                        0.043
                                                                                        0.001
                                                                                               0.000
    0.560
            TN=
                  1.000
                         1.000
                                 1.000
                                         0.996
                                                 0.946
                                                        0.629
                                                                0.221
                                                                        0.049
                                                                                0.008
                                                                                        0.001
                                                                                                0.000
                         1.000
                                         0.995
                                                 0.944
                                                        0.636
                                                                0.234
                                                                        0.055
                                                                                0.009
                                                                                        0.001
    0.600
            TN=
                 1.000
                                 1.000
                                                                                                0.000
                         1.000
                                         0.995
                                                        0.642
                                                                0.247
                                                                                0.011
                                                                                        0.002
    0.640
            TN =
                 1.000
                                 1.000
                                                 0.942
                                                                        0.062
                                                                                               0.000
                         1.000
                                 1.000
                                         0.994
                                                 0.941
                                                        0.648
                                                                0.259
                                                                        0.068
                                                                                0.013
                                                                                        0.002
    0.680
            TN =
                 1.000
                                                                                               0.000
 t = 0.720
            TN=
                 1.000
                         1.000
                                 1.000
                                         0.994
                                                 0.939
                                                        0.654
                                                                0.271
                                                                        0.074
                                                                                0.015
                                                                                        0.002
                                                                                               0.000
 t = 0.760
            TN=
                 1.000
                         1.000
                                 0.999
                                         0.993
                                                 0.938
                                                        0.660
                                                                0.283
                                                                        0.081
                                                                                0.017
                                                                                        0.003
                                                                                               0.000
 t = 0.800
            TN=
                 1.000
                         1.000
                                 0.999
                                         0.993
                                                 0.936
                                                        0.666
                                                                0.294
                                                                        0.088
                                                                                0.019
                                                                                        0.003
                                                                                               0.000
                                 0.999
                                         0.992
                                                                                0.022
                                                                                        0.004
 t = 0.840
            TN=
                 1.000
                         1.000
                                                 0.935
                                                        0.671
                                                                0.306
                                                                        0.095
                                                                                               0.000
 t = 0.880
            TN=
                  1.000
                         1.000
                                 0.999
                                         0.992
                                                 0.934
                                                        0.676
                                                                0.317
                                                                        0.102
                                                                                0.024
                                                                                        0.005
                                                                                               0.000
                                                                0.327
                                                                                        0.005
 t = 0.920
            TN=
                 1.000
                         1.000
                                 0.999
                                         0.991
                                                 0.933
                                                        0.682
                                                                        0.109
                                                                                0.027
                                                                                               0.000
                                                 0.932
                                                                                0.030
 t = 0.960
            TN=
                 1.000
                         1.000
                                 0.999
                                         0.991
                                                        0.686
                                                                0.338
                                                                        0.116
                                                                                        0.006
                                                                                               0.000
            TN=
                         1.000
                                 0.999
                                         0.991
                                                 0.931
                                                                0.348
                                                                        0.124
                                                                                0.033
                                                                                        0.007
 t = 1.000
                 1.000
                                                        0.691
                                                                                               0.000
 t = 1.000
            TE=
                 1.000
                         1.000
                                0.999
                                         0.991
                                                0.927
                                                        0.712 0.369
                                                                        0.109
                                                                                0.017
                                                                                       0.001
                                                                                              0.000
```

O código fonte e a listagem dos resultados devem ser fornecidos impressos! Comente os resultados obtidos com as formulações explícita e implícita.

Referências

- [1] C. A. J. Fletcher. Computational Techniques for Fluid Dynamics, Volume 1. Springer-Verlag, 1991.
- [2] M. Necati Özisik. *Heat Conduction*. John Wiley & Sons, 1980.