
Ali Cloud 性能测试流程








尽量以令人信服及引人入胜的方式来叙述这段文章,读者才能从 有限的篇幅中理解作者想表达的概念及思路,从而熟练操作阿里 云,以及快速的完成性能测试




1. 集群管理

1.1 创建集群 (kubernetes)

首先登陆阿里云,点击【产品】→【容器服务 Kubernetes 版】




接下来,点击【kubernetes】→【创建 kubernetes 集群】,在创建集群的过程中,【高级配置】→【SSH 登陆】勾选【开放公网 SSH 登陆】,所创建的集群会自动给集群添加 ssh 登陆规则,无需自己后续再去给所创建的集群添加登陆规则,提示创建好集群,如下图所示:



如下所示, 创建好一个可登陆的集群:



点击【管理】,从集群的基本信息,选择【Master 节点 SSH 少地址】对应的 IP 地址,即可进行登陆 master 节点:




1.2 节点管理

集群建好之后,接下来开始新增节点,有两种方式新增,一种是伸缩节点,另一种是纳管节点,点击【更多】




1.2.1 节点伸缩

操作如下,点击【集群伸缩】→【Worker 节点】,根据提示填写完相对应的信息,选择好待测试规格即版本节点之后,点击【确定】,即可创建相应节点。



1.2.2 节点纳管

操作如下(前提:操作之前无可用的云主机),点击左侧菜单【云计算基础服务】→【云服务器 ECS】→【实例】→【创建实例】,选项响应的 region、系统和版本,即可创建好待纳管的云主机。



然后在集群页面点击【添加已有节点】,选择刚才创建好的云主机,即可完成节点纳管。

1.3 节点管理帮助

阿里云添加已有节点链接&

(https://help.aliyun.com/document_detail/64983.html?spm=5176.8208715.110.d64983.74484ae84TTUy5)

阿里云查看节点列表链接 🔗

(https://help.aliyun.com/document_detail/53757.html?spm=a2c4g.11186623.6.570.KytJvu)

阿里云 SSH 访问集群链接

(https://help.aliyun.com/document_detail/64940.html?spm=a2c4g.11186623.6.567.7YZCFg)

2. 存储挂载管理

2.1 存储挂载前提

需要开通 ROS 服务、RAM 服务、开通 OSS 服务、NAS 文件存储服务;

- 2.2 文件存储 (NAS)
- 2.2.1 新建文件存储

左侧菜单→【云计算基础服务】→【文件存储 NAS】→【购买存储包】/【创建文件系统】;



如果点击【创建文件系统】,默认创建的文件系统不能添加挂载点,需要购买存储包;

如果点击【购买存储包】→【文件系统 ID】-【创建文件系统并绑定存储包】,则会自动创建文件存储系统并绑定存储包,即可进行挂载操作。



2.2.2 挂载 NAS 通用版 (性能型/容量型)

a. 挂载材料准备

NFS 协议挂载前,您需要确保系统中已经安装了 nfs-utils 或 nfs-common , 安装方法如下:

CentOS:

sudo yum install nfs-utils

Ubuntu 或 Debian:

sudo apt-get install nfs-common

注:文件存储 NAS 目前支持 NFSv3 / NFSv4.0 / SMB 2.0 及以上协议,您可以根据应用场景自由选择挂载文件系统的协议版本。

b. 添加挂载点

在文件系统列表中,选择待挂载的文件系统,点击【添加挂载点】,如下图所示,填写对应信息:

Aliyun 性能测试流程报告



c. 创建待挂载目标目录

使用下列命令创建待挂载目标目录。

mkdir <待挂载目标目录>

d. 拝载:

NFSv4.0 挂载

格式:

sudo mount -t nfs -o vers=4.0 <挂载点域名>:<文件系统内目录> <当前服务器上待挂载目标目录>

说明:不同版本的客户端,使用的 vers 参数不同,如果您输入 vers=4.0 出错,请使用 vers=4。

说明:

挂载点域名:创建文件系统和挂载点时,自动的生成的挂载点域名。

文件系统内目录: NAS 文件系统内目录,可以是 NAS 文件系统的根目录 "/" 或任意子目录。

当前服务器上待挂载目标目录: 在当前服务器上, 需要挂载的目标目录。

示例:

挂载 NAS 根目录:

mount -t nfs -o vers=4.0 014544bbf6-wdt41.cn-hangzhou.nas.aliyuncs.com://local/mntdir

e. 查看挂载点信息(NFS)

挂载完成后,请使用如下命令查看已挂载的文件系统:

mount -1

也可以使用如下命令查看该文件系统的容量信息:

df -h

2.2.3 挂载文件系统帮助

阿里云挂载 SMB 文件系统服务链接&

(https://help.aliyun.com/document_detail/27527.html?spm=5176.2020520207.10202.4.4a267d33sgO4pz)

阿里云 NAS 性能详情链接必

(https://help.aliyun.com/document_detail/61136.html?spm=a2c4g.11186623.6.551.oAW471)


阿里云 NAS 添加挂载点链接&

(https://help.aliyun.com/document_detail/60431.html?spm=a2c4g.11186623.6.555.8nOojE)

2.3 块存储


2.3.1 创建块存储

【云产品基础服务】→【云服务器 ECS】→【存储】→【云硬盘】,选择指定 region,点击【创建云盘】,完成指定规格的大小的块存储。



2.3.2 挂载块存储

选择需要挂载的云盘,点击【更多】→【挂载】(还可以进行【扩容】【释放】等一系列操作,前提卷状态处于"待挂载")。



2.3.3 块存储帮助

阿里云块存储性能详情链接灸

(https://help.aliyun.com/document_detail/25382.html?spm=5176.54360.880815.1.1ac96a81A5xkPe)

阿里云块存储价格详情链接必

(https://www.aliyun.com/price/product?spm=5176.54360.880806.btn1.48016a81HMsopX#/disk/detail)

阿里云块存储SSD 性能计算公式计算示例:

最大随机 IOPS: min{1200 + 30 * 容量, 20000}

IOPS (云盘容量) = (20000-1200) /30=626.67GB

最大吞吐量: min{80 + 0.5 * 容量, 300} MBps 吞吐量 (云盘容量) =(300-80)/0.5=440GB

2.4 对象存储 (OSS)

2.4.1 创建对象存储

【云产品基础服务】→【云服务器 ECS】→【对象存储】→【新建 Bucket】,完成桶的创建。



2.4.2 挂载对象存储 (ossfs 工具)

a. 挂载材料准备

NFS 协议挂载前,您需要确保系统中已经安装了 | nfs-utils | 或 | nfs-common | ,安装方法如下:

CentOS:

sudo yum install nfs-utils

Ubuntu 或 Debian:

sudo apt-get install nfs-common

注:文件存储 NAS 目前支持 NFSv3 / NFSv4.0 / SMB 2.0 及以上协议,您可以根据应用场景自由选择挂载文件系统的协议版本。

b. ossfs 使用方法

设置 bucket name 和 AccessKeyId/Secret 信息,将其存放在/etc/passwd-ossfs 文件中,注意这个文件的权限必须正确设置,建议设为 640。

echo my-bucket:my-access-key-id:my-access-key-secret > /etc/passwd-ossfs

chmod 640 /etc/passwd-ossfs

将 OSS bucket mount 到指定目录。

ossfs my-bucket my-mount-point -ourl=my-oss-endpoint

示例:

将 my-bucket 这个 bucket 挂载到/tmp/ossfs 目录下, AccessKeyId 是 faint, AccessKeySecret 是 123, oss endpoint 是 http://oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com

echo my-bucket:faint:123 > /etc/passwd-ossfs

chmod 640 /etc/passwd-ossfs

mkdir /tmp/ossfs

ossfs my-bucket /tmp/ossfs -ourl=http://oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com

c. 查看挂载点信息 (OSS)

挂载完成后,请使用如下命令查看已挂载的文件系统:

mount -1

也可以使用如下命令查看该文件系统的容量信息:

df -h

d. 卸载bucket

fusermount -u /tmp/ossfs

2.4.3 对象存储帮助

ossfs 安装流程及使用链接⑤

(https://help.aliyun.com/document_detail/32196.html?spm=a2c4g.11174283.6.1068.DKKyon)

ossfs 工具源码链接&

(https://github.com/aliyun/ossfs)

获取 AK/SK 流程链接分

(https://help.aliyun.com/document_detail/53045.html?spm=a2c4g.11186623.6.1121.ea6pND&parentId=31815)

3. 存储性能测试 (fio)

3.1 测试块存储

3.1.1 测试环境准备

登陆节点之后,查看块文件信息: fdisk -1

```
[root@VM_0_8_centos ~]# fdisk -l
磁盘 /dev/vda: 53.7 GB, 53687091200 字节, 104857600 个扇区
Units = 扇区 of 1 * 512 = 512 bytes
扇区大小(逻辑/物理): 512 字节 / 512 字节
I/O 大小(最小/最佳): 512 字节 / 512 字节
磁盘标签类型: dos
磁盘标识符: 0x0005fc9a
  设备 Boot
               Start
                           End
                                   Blocks Id System
                 2048
                                   52427776 83 Linux
/dev/vda1
                      104857599
磁盘 /dev/vdb: 1073.7 GB, 1073741824000 字节, 2097152000 个扇区
Units = 扇区 of 1 * 512 = 512 bytes
扇区大小(逻辑/物理): 512 字节 / 512 字节
I/O 大小(最小/最佳): 512 字节 / 512 字节
```

首先对磁盘进行格式化,命令如下:

```
mkfs -t ext4 -F /dev/vdb
```

然后进行挂载到制定文件夹的挂载点上,命令如下:

```
mkdir ssd; mount -o rw /dev/vdb /ssd;
```

然后查看文件挂载情况:

df -h

overlay	50G	2.5G	45G	6% /var/lib/docker/overlay2/a5767ebb9e56f283e6d3f06830311b4296d395f0114c9d092a794d8ad94a2624/merged
overlay	50G	2.5G	45G	6% /var/lib/docker/overlay2/80c7fdb9736e4a99fc35a1e954df4c505b9938c8322fddd67efc5fcb3d15eb18/merged
/dev/vdb	985G	41G	895G	5% /ssd-100
overlay	50G	2.5G	45G	6% /var/lib/docker/overlay2/61074a9de19487faf45855a84cb851b06d27fd0fd779230aec13c58c189d8d30/merged
shm	64M	0	64M	0% /var/lib/docker/containers/73ca2d213f6831374fd75d57ccad4c0450e9c819532dfb22e08557a5c57fdf69/shm
		_		

说明挂载成功,即可启动容器进行测试。

3.1.2 测试材料准备

fio 测试工具和启动镜像。由于测试命令用于容器内外,故选取镜像的时候,建议选择基础镜像,Linux 自带最基础的命令是可以使用的,否则 fio 工具不能在容器内部进行安装和使用。

- 3.1.3 开始测试
- 3.1.4 容器内外分别安装 fio 工具;
- 3.1.5 加载并启动应用,并持久化数据;

示例:

```
docker export centos-fio.tar centos-fio:latest
//centos-fio.tar 是我将装有 fio 工具的容器制作成 tar 包,使用如下命令进行启动:
//docker run -dit -v /**:/** centos-fio sleep 100d
//不能使用 docker load -i *** 进行加载
```

3.1.6 根据测试规格,开始测试块存储:

示例命令:

使用 fio 性能测试命令行及其参数实施测试:

•测试随机写 IOPS:

```
fio -direct=1 -iodepth=128 -rw=randwrite -ioengine=libaio -bs=4k -size=10G -numjobs=1 -runtime=600 -group_reporting --directory=/tmp001 -name=Rand_Write_IOPS_Test
```

•测试随机读 IOPS:

fio -direct=1 -iodepth=128 -rw=randread -ioengine=libaio -bs=4k -size=10G -numjobs=1 -runtime=600 -group_reporting --directory=/tmp001 -name=Rand Read IOPS Test

•测试写吞吐量:

```
fio -direct=1 -iodepth=32 -rw=write -ioengine=libaio -bs=1024k -size=10G -numjobs=1 -
runtime=600 -group_reporting --directory=/tmp001 -name=Write_BandWidth_Test
```

•测试读吞吐量:

```
fio -direct=1 -iodepth=32 -rw=read -ioengine=libaio -bs=1024k -size=10G -numjobs=1 -runtime=600
-group_reporting --directory=/tmp001 -name=Read_BandWidth_Test
```

•测试写时延:

```
fio -direct=1 -iodepth=1 -rw=randwrite -ioengine=libaio -bs=4k -size=10G -numjobs=1 -runtime=600 -group_reporting --directory=/tmp001 -name=Rand_Write_TIME_Test
```

•测试读时延:

```
fio -direct=1 -iodepth=1 -rw=randread -ioengine=libaio -bs=4k -size=10G -numjobs=1 -runtime=600
-group_reporting --directory=/tmp001 -name=Rand_Read_TIME_Test
```

3.2 测试文件存储 (NAS)

3.2.1 测试环境准备

前面已经讲过如何挂载 nfs 文件系统,直接查看:

df -h

3.2.2 测试材料准备

fio 测试工具和启动镜像。由于测试命令用于容器内外,故选取镜像的时候,建议选择基础镜像,Linux 自带最基础的命令是可以使用的,否则 fio 工具不能在容器内部进行安装和使用。

3.2.3 开始测试

- a. 容器内外分别安装 fio 工具;
- b. 加载并启动应用, 并持久化数据;
- c. 根据测试规格, 开始测试文件存储系统。

示例命令:

使用 fio 性能测试命令行及其参数实施测试:

吞吐峰值测试命令:

fio --directory=/tmp001 -direct=1 -iodepth=64 -rw=rw -ioengine=libaio -bs=512k -size=40G numjobs=32 -rwmixread=70 -overwrite=0 -runtime=1000 -group_reporting -filename=iotest name=rw70_Testing >> sfs_rw70_bw_docker.log

fio --directory=/tmp001 -direct=1 -iodepth=64 -rw=rw -ioengine=libaio -bs=512k -size=40G numjobs=32 -rwmixread=30 -overwrite=0 -runtime=1000 -group_reporting -filename=iotest name=rw30 Testing >> sfs rw30 bw docker.log

IOPS 测试命令:

fio --directory=/tmp001 -direct=1 -iodepth=64 -rw=randrw -ioengine=libaio -bs=4k -size=40G numjobs=32 -rwmixread=70 -overwrite=0 -runtime=1000 -group_reporting -filename=iotest name=randrw70_Testing >> sfs_rw70_iops_docker.log

fio --directory=/tmp001 -direct=1 -iodepth=64 -rw=randrw -ioengine=libaio -bs=4k -size=40G numjobs=32 -rwmixread=30 -overwrite=0 -runtime=1000 -group_reporting -filename=iotest name=randrw30_Testing >> sfs_rw30_iops_docker.log

3.3 测试对象存储 (OSS)

3.3.1 测试环境准备

登陆节点之后,查看块文件信息:fdisk -1

3.3.2 测试材料准备

fio 测试工具和启动镜像。由于测试命令用于容器内外,故选取镜像的时候,建议选择基础镜像,Linux 自带最基础的命令是可以使用的,否则 fio 工具不能在容器内部进行安装和使用。

3.3.3 测试环境准备

- a. 容器内外分别安装 fio 工具;
- b. 加载并启动应用, 并持久化数据;
- c. 根据测试规格,开始测试对象存储服务。

示例命令:

•测试随机写 IOPS:

fio -direct=1 -iodepth=128 -rw=randwrite -ioengine=libaio -bs=4k -size=300G -numjobs=1 runtime=600 -group reporting --directory=/tmp001 -name=Rand Write IOPS Test

•测试随机读 IOPS:

fio -direct=1 -iodepth=128 -rw=randread -ioengine=libaio -bs=4k -size=300G -numjobs=1 runtime=600 -group_reporting --directory=/tmp001 -name=Rand_Read_IOPS_Test

•测试写吞吐量:

fio -direct=1 -iodepth=32 -rw=write -ioengine=libaio -bs=1024k -size=300G -numjobs=1 runtime=600 -group_reporting --directory=/tmp001 -name=Write_BandWidth_Test

•测试读吞吐量:

fio -direct=1 -iodepth=32 -rw=read -ioengine=libaio -bs=1024k -size=300G -numjobs=1 -runtime=600 -group_reporting --directory=/tmp001 -name=Read_BandWidth_Test

•测试写时延:

fio -direct=1 -iodepth=1 -rw=randwrite -ioengine=libaio -bs=4k -size=300G -numjobs=1 runtime=600 -group reporting --directory=/tmp001 -name=Rand Write TIME Test

•测试读时延:

fio -direct=1 -iodepth=1 -rw=randread -ioengine=libaio -bs=4k -size=300G -numjobs=1 -runtime=600 -group reporting --directory=/tmp001 -name=Rand Read TIME Test

4. FAQ

Question: 删除集群失败;

Answer: 是够删除文件存储(NAS)挂载点与之关联的 VPC、交换机和路由等相关联非集群资源。

Question: 删除文件存储失败;

Answer: 是否删除文件上的挂载点。

Question: 删除桶失败;

Answer: 是否删除完桶内所有对象。

Question: 无法删除云盘;

Answer : 是否正常卸载云盘。

Answer: 删除集群之后,记得手动删除云盘,文件系统挂载点,桶和对象等资源,否则会一直收

费。