Tencent Cloud 性能测试流程







尽量以令人信服及引人入胜的方式来叙述这段文章,读者才能从 有限的篇幅中理解作者想表达的概念及思路,从而熟练操作腾讯 云,以及快速的完成性能测试



1.集群管理

1.1 创建集群 (kubernetes)

首先登陆腾讯云,点击【云产品】→【云计算与网络】→【容器服务】



点击【新增集群】,会出现如下界面,如果没"集群网络"和"子网"存在则新建二者,接着选择相应 region 和其他信息后,点击【确定】,即可完成集群的创建



1.2 节点管理


集群新建好以后,有两种方式添加节点;一种是伸缩节点,另一种是纳管节点。

1.2.1 节点伸缩

操作如下,点击【新建节点】



在新建节点过程中,"安全组"这个 Label 没空,则需要【新建安全组】,选择节点类型完成节点创建。



1.2.2 节点纳管

操作如下,点击【云计算与网络】→【云服务器】→【云主机】→【新建】,选项响应的 region、系统和版本,即可创建好云主机;



下一步,在集群页面点击【添加已有节点】,选择刚才创建好的云主机,即可完成节点纳管。



创建好节点之后,集群下的节点列表,如下图所示,随后可根据小网 ip 进行登陆测试:

cls-l37akf8y (csms-test)

新建节	点 添加已有节点	移出			
	ID/节点名 ‡		状态	IP地址	已分配/总CPU(
ins-dt9abacu evs-ssd-test			健康	119.29.221.225 10.0.0.8 	0.26/2
	ins-grv7h0iq sfs-test		健康	193.112.41.34 () 10.0.2.14 ()	0/2

1.2.3 节点管理帮助

虚拟机建节点链接处

(https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_01_0033.html)

纳管已有节点链接♪

(https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_01_0034.html)

SSH 登陆虚拟机链接

(https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0017955633.html)

重置弹性云服务器密码链接分

(https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0021427650.html)

2.存储挂载管理

2.1 云硬盘 (CBS)

2.1.1 创建云硬盘

【云产品】→【云计算与网络】→【云服务器】→【云硬盘】,选择指定 region,点击【新建】,完成指定规格的大小的块存储;



2.1.2 挂载云硬盘

点击【更多】,可对云硬盘进行【挂载】(还可以进行扩容等一系列草足,前提卷状态处于"待挂载");



2.1.3 云硬盘帮助

腾讯云块存储性能详情链接》

(https://cloud.tencent.com/document/product/362/6741)

腾讯云块存储性能计算和价格详情链接必

(https://cloud.tencent.com/document/product/362/2353)

2.2 文件存储 (CFS)

2.2.1 创建文件文件存储

【云产品】→【存储】→【文件存储】,根据提示选择相应的文件存储;

文件存储《	文件系统列表 广州 🔻						使用说明 🖸
文件系统列表权限组	CIFS/SMB 协议文件系统,限时公	创建文件系统		×			
INFAMA	新建	名称	请输入64位以内的中文、字母、数字、_或-				Qφ
	ID/名称 ‡	地域	广州		可用区	操作	
	cfs-fwiqnaxh sfs-test	可用区	广州三区 为了降低访问延时,建议文件系统与您的 CVM 在同一个区域。		广州三区	删除	
		文件服务协议	NFS *				
		网络类型 ③	基础网络 • 私有网络				
		选择网络	请选择VPC网络 ▼ 请选择子网 ▼				
		权限组	默认权限组 权限组规定了一组可来访白名单及操作权限,如何创建?				
			福定 取消				
	共1项					每页显示行 20 ▼ 🖂 🔞 1	/1 H

2.2.2 挂载 NFS 文件存储

a. 挂载材料准备

NFS 协议挂载前,您需要确保系统中已经安装了 nfs-utils 或 nfs-common ,安装方法如下:

CentOS:

sudo yum install nfs-utils

Ubuntu 或 Debian:

sudo apt-get install nfs-common

b. 创建待挂载目标目录

使用下列命令创建待挂载目标目录。

mkdir <待挂载目标目录>

c. 挂载

NFSv4.0 挂载

格式:

sudo mount -t nfs -o vers=4 〈<mark>挂载点 IP〉:/ 〈待挂载目标目录〉</mark>

说明:

挂载点 IP: 指创建文件系统时, 自动的生成的挂载点 IP, 如图所示;

目前默认挂载的是文件系统的根目录 "/"。 在文件系统中创建子目录后,可以挂载该子目录。 待挂载目标目录: 在当前服务器上,需要挂载的目标目录,需要用户事先创建。

基本信息 挂载点信息 挂载点信息 数量 mount-d0oegnec 状态 可使用 基础网络 网络类型 IP#### 10.104.127.121 🛅 权限组 默认权限组 🗸 NFS 4.0 挂载根目录: sudo mount -t nfs -o vers=4 10.104.127.121:/ /localfolder 后 NFS 4.0 挂载子目录: sudo mount -t nfs -o vers=4 10.104.127.121:/subfolder /localfolder 后 NFS 3.0 挂载子目录: sudo mount -t nfs -o vers=3,nolock,proto=tcp 10.104.127.121:/yeh6kkgs /localfolder 厄 older" 指用户本地自己创建的目录; Windows下挂载 使用 FSID 挂载: mount 10.104.127.121:/yeh6kkgs x: 向 注,"x:"指用户需要挂载的盘符 注意:在 CVM 上执行上述挂载命令前,请先确保已经成功安装 NFS-Utils。 更多挂载帮助 🕑

示例:

挂载 CFS 目录 subfolder:

sudo mount -t nfs -o vers=4 192.168.0.5:/subfolder /local/mntdir

NFSv3.0 挂载

格式:

sudo mount -t nfs -o vers=3,nolock,porto=tcp <挂载点 IP>:/ <待挂载目标目录>

说明:

挂载点 IP: 指创建文件系统时, 自动的生成的挂载点 IP。如图所示。

待挂载目标目录: 在当前服务器上,需要挂载的目标目录,需要用户事先创建。

示例:

挂载 CFS 目录 subfolder:

sudo mount -t nfs -o vers=4 192.168.0.5:/subfolder /local/mntdir

d. 查看挂载点信息 (EFS)

挂载完成后,请使用如下命令查看已挂载的文件系统:

mount -1

也可以使用如下命令查看该文件系统的容量信息:

df -h

e. 取消挂载

如果需要取消挂载,执行命令:

umount /local/mndir

2.2.3 文件存储帮助

CIFS/SMB 文件系统教程链接&

(https://cloud.tencent.com/document/product/582/11523)

CFS 常见问题链接⊗

(https://cloud.tencent.com/document/product/582/9551)

2.3 对象存储 (COS)

2.3.1 创建对象存储

【服务列表】→【存储】→【对象存储服务】→【创建桶】(默认桶规格 256T), 如图所示。

对象存储服务 ②					创建桶 购到	子资源包	ļ
您还可以创建94个桶。	当需要批量上传多个文件或者上传文件大于50MB时,	请使用客户端工具OBS Browser。	下载OBS Browser 使用	BOBS Browser前,请先 获取访问密钥。	请输入桶名称	Q	C
桶名称 💠		存储类别 ◆	区域 🕏	创建时间 💠	操作		
cn-south-bz1		标准存储	中国华南区1	2018/03/22 22:45:59 GMT+08:00	修改存储类别 删除	ŧ	
cn-south-dipin		低频访问存储	中国华南区1	2018/03/22 22:35:46 GMT+08:00	修改存储类别 删除	ŧ	
cn-east-bz		标准存储	中国华东区2	2018/03/22 21:29:02 GMT+08:00	修改存储类别 删除	ŧ	
cn-east-dipin		低频访问存储	中国华东区2	2018/03/22 15:53:52 GMT+08:00	修改存储类别 删除		Œ
dipin		低频访问存储	中国华北区1	2018/03/22 14:13:34 GMT+08:00	修改存储类别 删除	•	ž ŭ
biaozhun		标准存储	中国华北区1	2018/03/22 14:13:21 GMT+08:00	修改存储类别 删除	•	5 ti

2.3.2 挂载对象存储 (cosfs 工具)

a. 挂载材料准备

Ubuntu 系统下安装环境依赖包方法:

sudo apt-get install automake autotools-dev g++ git libcurl4-gnutls-dev libfuse-dev
libssl-dev libxml2-dev make pkg-config

CentOS 系统下安装环境依赖包方法:

sudo yum install automake gcc-c++ git libcurl-devel libxml2-devel fuse-devel make openssldevel

注意在 centos6.5 及较低版本,可能会提示 fuse 版本太低,在安装过程的 configure 操作时返回:

```
checking for common_lib_checking... configure: error: Package requirements (fuse >= 2.8.4
libcurl >= 7.0 libxml-2.0 >= 2.6) were not met:
Requested 'fuse >= 2.8.4' but version of fuse is 2.8.3
```

此时, 你需要来手动安装 fuse 版本, 具体步骤

```
# yum remove -y fuse-devel
# wget https://github.com/libfuse/libfuse/releases/download/fuse_2_9_4/fuse-2.8.4.tar.gz
# tar -zxvf fuse-2.8.4.tar.gz
# cd fuse-2.8.4
# ./configure
# make
# make install
# export PKG_CONFIG_PATH=/usr/lib/pkgconfig:/usr/lib64/pkgconfig/:/usr/local/lib/pkgconfig
# modprobe fuse
# echo "/usr/local/lib" >> /etc/ld.so.conf
# ldconfig
```

pkg-config --modversion fuse 2.8.4 //看到版本表示安装成功

安装工具

您可以直接将下载的源码上传至指定目录,也可以使用 GitHub 下载到指定目录,下面以使用 GitHub 将源码目录下载到 /usr/cosfs 为例:

git clone https://github.com/tencentyun/cosfs-v4.2.1 /usr/cosfs

进入到该目录,编译安装:

cd /usr/cosfs
./autogen.sh
./configure
make
sudo make install

b. cosfs 使用方法

设置 bucket name 和 AccessKeyId/Secret 信息,将其存放在/etc/passwd-ossfs 文件中,注意这个文件的权限必须正确设置,建议设为 640。

```
echo <bucketname>:<SecretId>:<SecretKey> > /etc/passwd-cosfs chmod 640 /etc/passwd-cosfs
```

将 COS bucket mount 到指定目录。

```
s3fs my-APPID:my-bucket my-mount-point -o url=cos-domain-name -o dbglevel=info
```

其中:

```
your-APPID/ your-bucketname: 需要替换为用户真实的信息;
your-mount-point: 替换为本地需要挂载的目录 (如 /mnt) ;
cos-domain-name: 为存储桶所属地域对应域名,形式为 http://cos.<Region>.myqcloud.com , 其中
Region: 为 可用地域 中适用于 XML API 的地域简称,如: http://cos.ap-guangzhou.myqcloud.com 、
http://cos.eu-frankfurt.myqcloud.com 等。
-odbglevel 参数表示信息级别,照写即可。
```

示例:

将 my-bucket 这个 bucket 挂载到/tmp/ossfs 目录下, AccessKeyId 是 faint, AccessKeySecret 是 123, oss endpoint

```
cosfs 1253972369:buckettest /mnt -ourl=http://cos.ap-guangzhou.myqcloud.com -
odbglevel=info -onoxattr
```

c. 查看挂载点信息(COS)

挂载完成后,请使用如下命令查看已挂载的文件系统:

mount -1

也可以使用如下命令查看该文件系统的容量信息:

df -h

d. 取消挂载

如果需要取消挂载, 执行命令:

fusermount -u /mnt 或者

umount -1 /mnt

2.3.3 对象存储帮助

cosfs 工具使用方法详情链接&

(https://cloud.tencent.com/document/product/436/6883)

cosfs 源码链接♪

(https://github.com/tencentyun/cosfs-v4.2.1)

桶的可用地域说明♪

(https://cloud.tencent.com/document/product/436/6224)

3.存储性能测试(fio)

- 3.1 测试云硬盘 (CBS)
- 3.1.1 测试环境准备

登陆节点之后, 查看块文件信息:

fdisk -1

```
[root@VM_0_8_centos ~]# fdisk -l
磁盘 /dev/vda: 53.7 GB, 53687091200 字节, 104857600 个扇区
Units = 扇区 of 1 * 512 = 512 bytes
扇区大小(逻辑/物理): 512 字节 / 512 字节
I/O 大小(最小/最佳): 512 字节 / 512 字节
磁盘标签类型: dos
磁盘标识符: 0x0005fc9a
  设备 Boot
               Start
                           End
                                   Blocks Id System
/dev/vda1
                 2048
                       104857599
                                   52427776 83 Linux
磁盘 /dev/vdb: 1073.7 GB, 1073741824000 字节, 2097152000 个扇区
Units = 扇区 of 1 * 512 = 512 bytes
扇区大小(逻辑/物理): 512 字节 / 512 字节
I/O 大小(最小/最佳): 512 字节 / 512 字节
```

首先对磁盘进行格式化,命令如下:

```
mkfs -t ext4 -F /dev/vdb
```

然后进行挂载到制定文件夹的挂载点上,命令如下:

mkdir ssd; mount -o rw /dev/vdb /ssd;

然后查看文件挂载情况:

df -h

overlay	50G	2.5G	45G	6%	/var/lib/docker/overlay2/a5767ebb9e56f283e6d3f06830311b4296d395f0114c9d092a794d8ad94a2624/merged
overlay	50G	2.5G	45G	6%	/var/lib/docker/overlay2/80c7fdb9736e4a99fc35a1e954df4c505b9938c8322fddd67efc5fcb3d15eb18/merged
/dev/vdb	985G	41G	895G	5%	/ssd-100
overlay	50G	2.5G	45G	6%	/var/lib/docker/overlay2/61074a9de19487faf45855a84cb851b06d27fd0fd779230aec13c58c189d8d30/merged
shm	64M	0	64M	0%	/var/lib/docker/containers/73ca2d213f6831374fd75d57ccad4c0450e9c819532dfb22e08557a5c57fdf69/shm

说明挂载成功,即可启动容器进行测试。

3.1.2 测试材料准备

fio 测试工具和启动镜像。由于测试命令用于容器内外,故选取镜像的时候,建议选择基础镜像,Linux 自带最基础的命令是可以使用的,否则 fio 工具不能在容器内部进行安装和使用。

3.1.3 开始测试

- a. 容器内外分别安装 fio 工具;
- b. 加载并启动应用, 并持久化数据;

示例:

```
docker export centos-fio.tar centos-fio:latest
//centos-fio.tar 是我将装有 fio 工具的容器制作成 tar 包,使用如下命令进行启动:
//docker run -dit -v /**:/** centos-fio sleep 100d
//不能使用 docker load -i *** 进行加载
```

c. 根据测试规格,开始测试块存储。

示例命令:

使用 fio 性能测试命令行及其参数实施测试:

•测试随机写 IOPS:

```
fio -direct=1 -iodepth=128 -rw=randwrite -ioengine=libaio -bs=4k -size=10G -numjobs=1 -
runtime=600 -group_reporting --directory=/tmp001 -name=Rand_Write_IOPS_Test
```

•测试随机读 IOPS:

```
fio -direct=1 -iodepth=128 -rw=randread -ioengine=libaio -bs=4k -size=10G -numjobs=1 -
runtime=600 -group_reporting --directory=/tmp001 -name=Rand_Read_IOPS_Test
```

•测试写吞吐量:

```
fio -direct=1 -iodepth=32 -rw=write -ioengine=libaio -bs=1024k -size=10G -numjobs=1 -
runtime=600 -group_reporting --directory=/tmp001 -name=Write_BandWidth_Test
```

•测试读吞吐量:

```
fio -direct=1 -iodepth=32 -rw=read -ioengine=libaio -bs=1024k -size=10G -numjobs=1 -runtime=600
-group_reporting --directory=/tmp001 -name=Read_BandWidth_Test
```

•测试写时延:

```
fio -direct=1 -iodepth=1 -rw=randwrite -ioengine=libaio -bs=4k -size=10G -numjobs=1 -
runtime=600 -group_reporting --directory=/tmp001 -name=Rand_Write_TIME_Test
```

•测试读时延:

```
fio -direct=1 -iodepth=1 -rw=randread -ioengine=libaio -bs=4k -size=10G -numjobs=1 -runtime=600
-group_reporting --directory=/tmp001 -name=Rand_Read_TIME_Test
```

3.2 测试文件存储 (CFS)

3.2.1 测试环境准备

前面已经讲过如何挂载 nfs 文件系统,直接查看: df-h

3.2.2 测试材料准备

fio 测试工具和启动镜像。由于测试命令用于容器内外,故选取镜像的时候,建议选择基础镜像,Linux 自带最基础的命令是可以使用的,否则 fio 工具不能在容器内部进行安装和使用。

3.2.3 开始测试

- a. 容器内外分别安装 fio 工具;
- b. 加载并启动应用, 并持久化数据;
- c. 根据测试规格,开始测试文件存储系统。

示例命令:

使用 fio 性能测试命令行及其参数实施测试:

吞吐峰值测试命令:

fio --directory=/tmp001 -direct=1 -iodepth=64 -rw=rw -ioengine=libaio -bs=512k -size=40G numjobs=32 -rwmixread=70 -overwrite=0 -runtime=1000 -group_reporting -filename=iotest name=rw70_Testing >> sfs_rw70_bw_docker.log

fio --directory=/tmp001 -direct=1 -iodepth=64 -rw=rw -ioengine=libaio -bs=512k -size=40G numjobs=32 -rwmixread=30 -overwrite=0 -runtime=1000 -group_reporting -filename=iotest name=rw30_Testing >> sfs_rw30_bw_docker.log

IOPS 测试命令:

fio --directory=/tmp001 -direct=1 -iodepth=64 -rw=randrw -ioengine=libaio -bs=4k -size=40G numjobs=32 -rwmixread=70 -overwrite=0 -runtime=1000 -group_reporting -filename=iotest name=randrw70_Testing >> sfs_rw70_iops_docker.log

fio --directory=/tmp001 -direct=1 -iodepth=64 -rw=randrw -ioengine=libaio -bs=4k -size=40G numjobs=32 -rwmixread=30 -overwrite=0 -runtime=1000 -group_reporting -filename=iotest name=randrw30_Testing >> sfs_rw30_iops_docker.log

4. **FAQ**

Question: 删除集群失败;

Answer: 是够删除文件存储(SFS)挂载点与之关联的 VPC、交换机和路由等相关联非集群资源。

Question: 删除文件存储失败;

Answer: 是否删除文件上的挂载点。

Question: 删除桶失败;

Answer: 是否删除完桶内所有对象。

Question: 无法删除云盘;

Answer: 是否正常卸载云盘。

Answer: 删除集群之后,记得手动删除云盘,文件系统挂载点,桶和对象等资源,否则会一直收

费。