Resumen Linux Intermedio

1. Gestión de Volúmenes Lógicos (LVM)

 LVM (Logical Volume Management) permite una gestión flexible del espacio en disco, permitiendo concatenar, dividir y combinar particiones sin interrumpir su uso, incluso entre discos distintos.

1.1 Estructura LVM

- Volúmenes físicos (PV): Discos o particiones donde se guardan los datos
- Grupos de volumen (VG): Agrupación de volúmenes físicos
- Volúmenes lógicos (LV): Donde se guardan los datos a nivel lógico (lo que se formatea y monta)

1.2 Comandos principales

- Instalación: apt install lvm2
- Crear volúmenes físicos: pvcreate /dev/sdb
- Mostrar información de PV: pvs (resumida), pvdisplay (detallada)
- Crear grupo de volúmenes: vgcreate vg1 /dev/sdb /dev/sdc
- Mostrar información de VG: vgs, vgdisplay
- Crear volumen lógico: lvcreate -L 150 -n lv1 vg1
- Mostrar información de LV: lvs, lvdisplay
- Formatear volumen lógico: mkfs.ext4 /dev/vg1/lv1
- Montar: mount /dev/vg1/lv1 /mnt/lv1
- Extender grupo de volumen: **vgextend vg1** /**dev**/**sdd**
- Extender volumen lógico: lvextend -L +50 /dev/vg1/lv1
- Redimensionar sistema de archivos: resize2fs /dev/vg1/lv1
- Crear snapshot: lvcreate -L 50 -s -n lv1-snapshot /dev/vg1/lv1

2. Gestión de Cuotas de Disco

• Las cuotas permiten limitar el espacio en disco disponible para usuarios y grupos.

2.1 Preparación

- Instalación: apt install quota
- Modificar /etc/fstab: añadir usrquota y grpquota
- Remontar sistema: mount -o remount /home
- Verificar cuotas: quotacheck -augmv
- Activar cuotas: quotaon -augv
- Desactivar cuotas: quotaoff -avug

2.2 Tipos de límites

- HARD: Límite que no se puede exceder
- **SOFT**: Límite de advertencia (menor que HARD)
- **Tiempo de gracia**: Período permitido para exceder el límite SOFT

2.3 Comandos para cuotas

- Establecer período de gracia: edquota -t
- Editar cuotas de usuario: **edquota -u usuario**
- Editar cuotas de grupo: edquota -g grupo
- Informe de cuotas: **repquota -sa** (todos los sistemas)
- Copiar cuotas a otros usuarios: edquota -p usuario1 usuario2 usuario3
- Usuario ve sus cuotas: **quota -s** (usuario), **quota -g** (grupo)

3. Gestión de RAID

 RAID (Redundant Array of Independent Disks) usa múltiples discos para proporcionar redundancia.

3.1 Tipos de RAID

- **Por software**: controlado por el SO
- **Por hardware:** controlado por tarjeta controladora
- **Híbrido**: controlado por la BIOS

3.2 Comandos para RAID por software

- Instalación: apt install mdadm
- Ver estado: cat /proc/mdstat
- Crear RAID1 con 2 discos: mdadm -C /dev/md1 -l1 -n2 /dev/sdb /dev/sdc
- Ver detalles: mdadm --detail /dev/md1
- Añadir disco como hot spare: mdadm /dev/md1 -a /dev/sdd
- Simular fallo de disco: mdadm /dev/md1 -f /dev/sdb
- Formatear RAID: mkfs.ext4 /dev/md1
- Montar RAID: mount /dev/md1 /mnt/raid1

3.3 Para montar permanentemente (tanto RAID como LVM)

- 1. Obtener UUID: blkid /dev/dispositivo
- 2. Añadir a /etc/fstab: UUID /punto/montaje ext4 defaults 0 0
- 3. Reiniciar o ejecutar **mount -a**