

UNIDAD 4. ADMINISTRACIÓN DE IMPRESORAS

El servicio CUPS (Common UNIX Printing System) permite compartir impresoras tanto locales como de red, gestionar colas de impresión y controlar los trabajos enviados por los usuarios.

El demonio cupsd es el proceso principal de CUPS. Se encarga de recibir trabajos de impresión, almacenarlos, enviarlos a la impresora adecuada y controlar el acceso al servicio.

CUPS utiliza el puerto 631 y soporta los protocolos IPP, LPD y SMB.

1. INSTALACIÓN

- `# apt install cups -y` → Instalamos CUPS
- `systemctl status cups` → Comprobamos el estado del servicio

2. CONFIGURACIÓN

El archivo de configuración se encuentra en → `/etc/cups/cupsd.conf`

Para modificar el acceso remoto debemos irnos a donde pone `Listen localhost:631` y añadir `Port 631` y en todos los bloques `<Location />` añadir `Allow localhost` o `Allow all`

3. AÑADIR IMPRESORAS

Podemos añadir impresoras desde el navegador utilizando <http://localhost:631> si es en local o en http://IP_remota:631 si es en remoto. Teniendo en cuenta que para añadir impresoras debemos ser admin, añadiremos `/admin` y nos loguearemos.

También podemos añadir impresora desde la línea de comandos utilizando el siguiente:

- `lpadmin -p NombreImpresora -E -v usb:/dev/usb/lp0 -m everywhere`

Para crear un grupo de impresoras o clase utilizaremos:

- `lpadmin -p NombreImpresora -c NombreClase`

3.1 Comandos

COMANDO	DESCRIPCIÓN
lpadmin -p NombreImpresora	Crea la impresora con un nombre
lpadmin -p Nombre -E	Habilita la impresora
lpadmin -p Nombre -v URI	Define la dirección o conexión de la impresora
lpadmin -p Nombre -m MODELO	Asigna el controlador de la impresora
lpadmin -p Nombre -P /ruta/.ppd	Usa un archivo PPD personalizado
lpadmin -p Nombre -L “Ubicación”	Establece la ubicación de la impresora
lpadmin -p Nombre -o opción=valor	Define una opción de configuración
lpadmin -p Nombre -u deny:usuario	Deniega acceso a determinados usuarios
lpadmin -h IP -p Nombre	Administra una impresora en un servidor CUPS remoto

lpadmin -x Nombre	Elimina una impresora existente
lpadmin -d Nombre	Establece una impresora por defecto
lpstat	Muestra el estado de las impresoras
lpstat -p	Muestra las impresoras instaladas
lpstat -t	Muestra el estado de todas las impresoras
lpstat -o	Lista los trabajos en cola
cancel -a	Cancela los trabajos de impresión
cancel id_trabajo	Cancela el trabajo indicado
lp archivo	Manda el archivo a la impresora por defecto
lp -d impresora archivo	Manda el archivo a la impresora indicada
lpq	Muestra los trabajos en cola
lpq -a	Muestra los trabajos de todas las impresoras
lpq -P nombreImpresora	Muestra los trabajos de la impresora indicada
lpinfo -v	Muestra información sobre los dispositivos de CUPS
systemctl restart cups	Reinicia el servicio
cupsaccept	Permite colocar solicitudes en cola
cupsdisable	Deshabilita las impresoras o clases nombradas
cupsenable	Habilita las impresoras o clases nombradas
cupsreject	Rechaza solicitudes en cola
lpmove	Mueve un trabajo a un nuevo destino
lpoptions	Muestra opciones de impresora

4. ANÁLISIS DE REGISTROS

Se almacenan en → **/var/log/cups/** en los siguientes archivos:

- **error_log** → Registra errores y avisos del sistema
- **access_log** → Guarda las peticiones de los clientes
- **page_log** → Detalla las páginas impresas por usuarios

Para poder ver los registros en tiempo real solo hay que usar tail-f /ruta