

Operativni Sistemi i računarstvo u oblaku

II Semestar – 2023/24 – Vježbe

Sedmica 7

Handout za Vježbe

Agenda:

- Linux Boot proces
 - o BIOS
 - o MBR
 - o GRUB
 - o Kernel
 - o Init
 - RunLevel programs
- Administracija diska na Linux-u

Kontakt:

Narcisa.hadzajlic@size.ba

Linux boot proces

Da li ste se ikada zapitali šta se dešava iza kulisa od trenutka kada pritisnete dugme za uključivanje pa do pojave prompta za prijavu na Linux?

Postoje 6 faza visokog nivoa tipičnog procesa pokretanja Linuxa.

1. BIOS

BIOS je skraćenica od Basic Input/Output System te obavlja neke provjere integriteta sistema, pretražuje, učitava i izvršava programe za pokretanje. BIOS traži pokretač na disketi, cd-rom-u ili tvrdom disku. Možete pritisnuti taster (obično F12 ili F2, što zavisi od vašeg sistema) tokom pokretanja BIOS-a da biste promijenili redoslijed pokretanja. Onog momenta kada se program za pokretanje sistema otkrije i učita u memoriju, BIOS mu daje kontrolu. Dakle, jednostavnim riječima BIOS učitava i izvršava MBR pokretački program.

2. **MBR**

MBR je skraćenica od Master Boot Record i nalazi se u 1. sektoru diska za pokretanje što je obično /dev/hda, ili /dev/sda. MBR je manji od 512 bajtova i ima tri komponente:

- 1) primarni boot loader informacije u prvih 446 bajtova
- 2) informacije o particijskoj tabeli u naredna 64 bajta
- 3) mbr provjera valjanosti u zadnja 2 bajta.

MBR sadrži informacije o GRUB-u (ili LILO-u u starim sistemima). Dakle, jednostavno rečeno, MBR učitava i izvršava GRUB pokretački program.

3. **GRUB**

GRUB je skraćenica od Grand Unified Bootloader. Ako imate više slika kernela instaliranih na vašem sistemu, možete odabrati koji će se izvršiti tako što GRUB prikazuje početni ekran, čeka nekoliko sekundi, ako ništa ne unesete, učitava zadanu sliku kernela kako je navedeno u konfiguracijskoj datoteci grub.

GRUB ima znanje o sistemu datoteka (stariji Linux loader LILO nije saznavao sistem datoteka). Grub konfiguraciona datoteka je /boot/grub/grub.conf (/etc/grub.conf je veza za ovo). GRUB sadrži kernel i *initrd* sliku. Jednostavno rečeno GRUB samo učitava i izvršava kernel i initrd slike.

4. Kernel

Kernel montira korijenski sistem datoteka kako je navedeno u "root=" u grub.conf. Kernel izvršava program /sbin/init. Pošto je init prvi program koji izvrši Linux kernel, on ima ID procesa (PID) od 1. Komandom 'ps -ef | grep init' se može provjeriti pid.

initrd je skraćenica za Initial RAM Disk.

initrd koristi kernel kao privremeni root sistem datoteka dok se kernel ne pokrene i ne montira pravi root sistem datoteka. Takođe sadrži potrebne drajvere kompajlirane unutra, što mu pomaže da pristupi particijama tvrdog diska i drugom hardveru.

5. Init

Provjerava datoteku /etc/inittab kako bi prema njoj odredio nivo pokretanja Linuxa. Dostupni nivoi rada su:

- 0 zaustavljanje
- 1 Jednokorisnički način rada
- 2 Višekorisnički, bez NFS-a (Mrežni sistem datoteka, Network File System ili NFS, omogućava sistemu da dijeli direktorije i datoteke s drugima preko mreže)
- 3 Puni višekorisnički način rada
- 4 nekorišteno
- 5 X11 (U svojoj srži, X11 pruža neophodnu funkcionalnost za prikazivanje grafičkih korisničkih interfejsa na ekranu. Ovo uključuje crtanje prozora, menija, dugmadi i drugih GUI elemenata za različite aplikacije, omogućavajući korisnicima da vizuelno i intuitivno komuniciraju sa svojim računarima)
- 6 ponovno pokretanje

Init identifikuje podrazumijevani initlevel iz /etc/inittab i koristi ga za učitavanje svih odgovarajućih programa. Komandom 'grep initdefault /etc/inittab' se može identificirati zadani nivo pokretanja.

Ako želite nevolje onda možete postaviti podrazumijevani nivo pokretanja na 0 ili 6:) Obično se zadani nivo rada postavi na 3 ili 5.

6. Programi na nivou pokretanja (Runlevel)

Kada se Linux sistem pokreće, možda ćete vidjeti kako razne usluge počinju. To su programi na nivou pokretanja, koji se izvršavaju iz direktorijuma nivoa pokretanja kako je definisano od strane vašeg nivoa pokretanja. Ovisno o vašoj zadanoj postavci početnog nivoa, sistem će izvršiti programe iz jednog od sljedećih direktorija:

Komanda: who -r za pregled nivoa pokretanja!

Run level 0 - /etc/rc.d/rc0.d/

Run level 1 – /etc/rc.d/rc1.d/

Run level 2 – /etc/rc.d/rc2.d/

Run level 3 – /etc/rc.d/rc3.d/


Run level 4 – /etc/rc.d/rc4.d/

Run level 5 – /etc/rc.d/rc5.d/

Run level 6 – /etc/rc.d/rc6.d/

Imajte na umu da su također dostupne simbolične veze za ove direktorije pod /etc. Dakle, /etc/rc0.d je povezan sa /etc/rc0.d.

U direktorijumima /etc/rc.d/rc*.d/, vidjećete programe koji počinju sa S i K. Programi koji počinju sa S se koriste prilikom pokretanja (Sturtup). Programi koji počinju sa K (Kill) se koriste tokom gašenja. Postoje brojevi odmah pored S i K u nazivima programa. To su redni brojevi u kojima bi se programi trebali pokrenuti ili ugasiti.



Linux administracija diska

Postoje prvenstveno dvije komande za upravljanje diskom koje se mogu koristiti:

df – Pokazuje količinu prostora na disku na sistemu

Korisnici mogu suziti stvari specificiranjem diska na kojem rade ispred komande.

df se može učiniti malo lakšim za čitanje upisivanjem df -h (human readable format).

Možete dodatno suziti stvari dodavanjem oznake --output. Parametri za ovu naredbu su:

source – izvor tačke montiranja uređaja

Size – ukupan broj blokova

Used- ukupan broj korištenih blokova

Avail – ukupan broj dostupnih blokova

Pcent– postotak iskorištenog prostora

Target- tačka montiranja uređaja

```
VirtualBox:~$ sudo mkdir -p /mt/sdb1
VirtualBox:~$ sudo mount -t auto /dev/sdb1 /mt/sdb1
                     VirtualBox:~$ df -hT
Filesystem
                      Туре
                                     Size
                                              Used
                                                      Avail Use% Mounted on
                                                       1,2G
248M
                                                                 0% /dev
1% /run
25% /
                                     1,2G
udev
                      devtmpfs
                       tmpfs
                                      249M
                                               1,4M
/dev/sda5
                       ext4
                                       30G
                                               7,1G
                                                               0% /dev/shm
1% /run/lock
0% /sys/fs/cgroup
100% /snap/core18/1880
                       tmpfs
tmpfs
                                                       1,3G
5,0M
tmpfs
                                     1,3G
                                                   0
                                      5,0M
tmpfs
                                               4,0K
                                      1,3G
55M
                                                        1,3G
                       tmpfs
tmpfs
/dev/loop0
/dev/loop1
/dev/loop2
                       squashfs
                                                55M
                                                               100% /snap/core18/1885
100% /snap/gtk-common-themes/1506
100% /snap/gnome-3-34-1804/36
100% /snap/snapd/8790
100% /snap/snap-store/467
                       squashfs
                                       56M
                                                56M
                       squashfs
                                       63M
                                                63M
                                                            0
                                                            0
/dev/loop3
                       squashfs
                                     256M
                                               256M
                                                30M
50M
                                       30M
50M
/dev/loop4
                      squashfs
                                                            0
/dev/loop5
                      squashfs
                                                                       /snap/snapd/9279
/boot/efi
/run/user/1000
/dev/loop6
                       squashfs
                                       31M
                                                                100%
/dev/sda1
                      vfat
                                     511M
                                               4,0K
                                                       511M
                                                                   1%
                                                 20K
                      tmofs
                                      249M
                                                        249M
                                                                   1%
/dev/sdb1
                                                                   1% /mt/sdb1
                      ext4
                                     1,7G
                                              5,2M 1,6G
```

Primjer kreiranja particije na disku

du –pokazuje količinu prostora koju koriste određene datoteke

Npr, možemo pretražiti prvih deset najvećih direktorija na sistemu.

du -a / | sort -n -r | head -n 10

Alternativa: Ako više volite interaktivniji način da vidite informacije o hard disku, ncdu pruža interfejs zasnovan na ncurses za du. Prikazuje iste informacije, ali na intuitivniji način. Također vam omogućava navigaciju između različitih mapa pomoću tipki sa strelicama i pomoću tipke Enter za odabir. Ovu naredbu možete instalirati na Ubuntu sa:

sudo apt install ncdu

Npr, možete probati naredbu ncdu /directory-za-skeniranje, ili da skenirate cijeli hard disk sa: ncdu/

Pored gornjih naredbi, postoje neke osnovne stvari koje korisnici mogu učiniti kako bi smanjili korištenje diska na minimum.

Autoromove

Osnovni način za provjeru zastarjelih paketa na Ubuntu sistemima je naredba: sudo apt autoremove

Nakon što je lozinka ispravno unesena, sistem će početi da briše napuštene pakete. Također može ukloniti starije kernelove koji zauzimaju prostor i uglavnom su nepotrebni.

Brisanje APT (Advanced Packaging Tool) keš memorije

Kada Ubuntu preuzima pakete, on čuva apt datoteke tako da se mogu lako ponovo instalirati ako je potrebno. Oni zauzimaju prostor koji se može povratiti sa: sudo du -sh /var/cache/apt te sudo apt autoclean.

Opcije zasnovane na GUI-u

Naravno, postoje i GUI zasnovani alati u Linux-u koji se mogu koristiti, kao što je program Bleachbit, za održavanje hard disk-a.

Pitanja, primjedbe, sugestije:

narcisa.hadzajlic@dl.unze.ba