
## Accéléromètre linéaire Linac2 du CERN (Bac Spécialité Physique-Chimie – Sujet zéro - 2021)

Corrigé réalisé par B. Louchart, professeur de Physique-Chimie © http://b.louchart.free.fr

## 1. Accélération initiale des protons dans un premier condensateur plan

**1.1.** 
$$E = \frac{U}{d} = \frac{2,00}{10,0 \times 10^{-2}} = 20,0 \text{ MV.m}^{-1}$$



**1.2.** poids: 
$$\vec{P} = m\vec{g}$$

force électrique :  $\vec{F}_e = q \, \vec{E} = e \, \vec{E}$ 

$$\frac{F_e}{P} = \frac{eE}{mg} = \frac{1,6 \times 10^{-19} \times 20,0 \times 10^6}{1,67 \times 10^{-27} \times 9,81} = 2,0 \times 10^{14}$$

$$\Rightarrow$$
 F<sub>e</sub> = 2,0×10<sup>14</sup> × P

Le poids est donc négligeable devant la force électrique

## 1.3.

système : {proton}

référentiel : terrestre, considéré galiléen

• bilan des forces extérieures appliquées au système :

 $\vec{F}_e$  la force électrique :  $\vec{F}_e = e \vec{E}$ 

Le poids est négligé devant la force électrique.

■ D'après la  $2^{\text{ème}}$  loi de Newton,  $\Sigma \vec{F}_{\text{ext}} = m_p \vec{a}$  car le référentiel d'étude est considéré galiléen et la masse du système est constante.

$$\Rightarrow e\vec{E} = m_p\vec{a}$$

$$\Rightarrow \vec{a} = \frac{e}{m_p} \vec{E}$$

• Le proton a un mouvement rectiligne.

De plus,  $\vec{a}$  est constant  $(\neq \vec{0})$ .

⇒ il a un mouvement rectiligne uniformément varié

De plus,  $\vec{a} \cdot \vec{v} > 0 \implies$  il a un mouvement accéléré

Finalement, le proton a un mouvement rectiligne uniformément accéléré.

1.4. D'après le théorème de l'énergie cinétique appliqué entre O et S,

$$E_{c}\left(S\right)-E_{c}\left(O\right)\;=\;W_{AB}\left(\;\vec{F}_{e}\right)$$

Or 
$$W_{AB}(\vec{F}_e) = e \vec{E} \cdot \overrightarrow{OS} = (eE \vec{u}_x) \cdot (d \vec{u}_x) = eEd = e \times \frac{U}{d} \times d = eU$$

On en déduit que :  $E_{c}(S) - E_{c}(O) = eU$ 

**1.5.** Comme  $E_c(S) = \frac{1}{2} m_p v_S^2$  et que  $E_c(O) = \frac{1}{2} m_p v_O^2 = 0$  J (car le proton a une vitesse nulle en O),

 $on \ obtient: \quad \frac{1}{2} \, m_p \, v_S^2 = e U$ 

$$\Rightarrow v_s^2 = \frac{2eU}{m_p}$$

$$\Rightarrow \ v_S = \sqrt{\frac{2eU}{m_p}} \ = \ \sqrt{\frac{2\times 1, 6\times 10^{-19}\times 2, 00\times 10^6}{1,67\times 10^{-27}}} \ = \ 2,0\times 10^7 \ m.s^{-1}$$


Cette vitesse est extrêmement élevée, mais est inférieure à  $0.1 \times c$ , donc l'étude de cette  $1^{\text{ère}}$  phase d'accélération peut bien se faire dans le cadre de la mécanique newtonienne.

## 2. Principe du Linac2 – accélérateur linéaire

**2.1.** À 
$$t = \frac{T}{4} = \frac{40}{4} = 10 \text{ ns}, \ U_a > 0 \implies V_A - V_B > 0 \implies V_A > V_B$$


Comme le champ E est orienté dans le sens des potentiels décroissants,

- dans l'intervalle 1, E est dans la droite
- dans l'intervalle 2, E est vers la gauche



**2.2.** À 
$$t = \frac{3T}{4} = \frac{3 \times 40}{4} = 30 \text{ ns}, \ U_a < 0 \implies V_A - V_B < 0 \implies V_A < V_B$$

Dans l'intervalle 1,  $\vec{E}$  est donc vers la gauche, et dans l'intervalle 2, vers la droite :



**2.3.** Pour que les protons soient accélérés de façon optimale dans chaque intervalle, il faut que le champ électrique change de sens, donc que la tension change de signe, à chaque fois que le proton arrive dans un nouvel intervalle.

Comme la tension change de signe tous les  $\frac{T}{2} = 20$  ns, il faut que le proton arrive dans un nouvel intervalle au bout de  $\frac{T}{2} = 20$  ns également.

Ainsi, pour que les protons soient accélérés de façon optimale dans chaque intervalle, ils doivent mettre une durée  $\Delta t = \frac{T}{2}$  pour traverser chaque système {intervalle-tube}.

**2.4.** Le proton accélère dans chaque intervalle, donc si les systèmes {intervalle-tube} avaient une longueur constante, la durée du parcours dans chacun de ces systèmes serait de plus en plus petite.

Or cette durée doit être constante :  $\Delta t = \frac{T}{2}$ 

Il faut donc que la longueur des systèmes {intervalle-tube} soit de plus en plus grande.

Comme la longueur des intervalles est constante, c'est la longueur des tubes qui doit augmenter au fur et à mesure de l'avancée dans l'accélérateur linéaire.