



دانشکده مهندسی کامپیوتر

### تمرین سری اول

- پرسشهای خود را در سامانه CW و تالار مربوط به تمرین مطرح نمایید.
  - پاسخ سوالات را تایپ نمایید.
- پاسخ تمرین را به صورت یک فایل زیپ با فرمت HW1\_401234567.zip آپلود کنید. فایل زیپ باید به صورتی باشد که پس از باز کردن آن بدون هیچ پوشهای فایلهای زیر با ساختار زیر قرار گرفته باشند:

- در صورت عدم تطابق فايل آپلود شده با فرمت بالا، تمرين شما تصحيح نخواهد شد.
  - پاسخ سوالات تئوری و گزارش تمرینهای عملی باید به فرمت pdf باشد.
- هر دانشجو میتواند حداکثر سه تمرین را با دو روز تأخیر بدون کاهش نمره ارسال نماید.
  - تمرینات عملی به صورت گروههای دو نفر تحویل داده شود.
  - هر دو عضو گروه موظف هستند تمریناتِ خود را بارگذاری کنند.
  - عواقب عدم تطابق بين پاسخ دو عضو گروه برعهده خودشان است.
- تحویل تمرین به صورت انگلیسی مجاز نیست. در صورت تحویل تمرین به صورت انگلیسی (حتی بخشی از تمرین) نمره تمرین موردنظر صفر در نظر گرفته می شود.
- در صورت مشاهده تقلب برای بار آول نمره هر دو طرف صفر می شود. در صورت تکرار نمره کل تمرینات صفر خواهد شد.
  - استفاده از ابزارهایی مانند ChatGPT به منظور ابزار کمک آموِزشی مجاز است به شرط آن که به خروجی آن اکتفا نشود.
    - توجه شود که پروژه نهایی درس در گروههای چهار نفر تحویل گرفته می شود.
    - سوالات با عنوان اختیاری نمرهای ندارند اما جواب دادن به آنها کمک بهسزایی در یادگیری درس میکند.

# تمارین تئوری

۱. میخواهیم دو کامپیوتر C1 و C2 را با یکدیگر از لحاظ عملکردی مقایسه کنیم. کامپیوتر C1 در سطح سختافزار، از دستورات ممیز شناور 'پشتیبانی میکند اما کامپیوتر C2 این قابلیت را نداشته و این دستورات را در سطح نرمافزار با سلسله دستورات دیگری پشتیبانی میکند. پردازنده هر دو کامپیوتر فرکانس ساعت MHz دارند. در هر دو پردازنده میخواهیم یک برنامه اجرا کنیم که دستورات زیر را شامل میشود:

زمان اجرای دستورات (تعداد ساعت)		حرص الستفاده دستهاست دريانامه	
C2	C1	درصد استفاده دستورات در برنامه	نوع دستور
7.	۶	19%	جمع مميز شناور
٣٢	٨	1 • %	ضرب مميز شناور
99	١.	Λ%	تقسيم مميز شناور
٣	٣	99%	ساير دستورات

- (آ) مقدار CPI میانگین را برای این برنامه، در هر دو کامپیوتر محاسبه کنید.
  - (ب) مقدار MIPS را برای هر دو کامپیوتر C1 و C2 محاسبه کنید.
- (ج) زمان اجرا شدن برنامهای که شامل ۱۲۰۰۰ دستور است را در هر دو کامپیوتر محاسبه کنید.
- (د) اگر زمان اجرای دستور جمع ممیز شناور، ضرب ممیز شناور و تقسیم ممیز شناور در کامپیوتر  $\frac{1}{4}$ ، به ترتیب  $\frac{1}{4}$ ،  $\frac{1}{4}$  و  $\frac{1}{4}$  برابر شود، میزان تسریع را محاسبه کنید.
- ۲. برای کامپایل یک برنامه ثابت، از دو کامپایلر استفاده شده است. جدول زیر زمان اجرا و همچنین تعداد دستورات کد اسمبلی ایجاد شده توسط هرکدام از کامپایلرها را نشان میدهد.

کامپایلر B		کامپایلر A	
زمان اجرا	تعداد دستورها	زمان اجرا	تعداد دستورها
1.4s	$1.2 \times 10^{9}$	1s	$1 \times 10^{9}$

- (آ) با فرض اینکه زمان چرخه ساعت<sup>۳</sup> پردازنده ۱ نانوثانیه باشد، CPI متوسط را برای هر کدام از کامپایلرها محاسبه کنید.
- (ب) CPIهای میانگین به دست آمده در بخش قبل را در نظر بگیرید، اما فرض کنید برنامههای کامپایلشده روی دو پردازنده مختلف اجرا میشوند. اگر زمان اجرا بر روی دو پردازنده یکسان باشد، پردازندهای که کد کامپایلر A را اجرا میکند؟
- (ج) کامپایلر جدیدی توسعه داده شده است که کد اسمبلی تولید شده توسط آن برای این برنامه دارای  $P \cdot P \cdot P$  میلیون دستور با CPI میانگین ۱.۱ است. میزان تسریع با استفاده از این کامپایلر جدید در مقایسه با کامپایلر  $P \cdot P \cdot P \cdot P$  و B در پردازنده اولیه در بخش الف چقدر است؟
- ۳. (آ) معماریهای SIMD و MIMD را تشریح کرده و تفاوتهای آنها را توضیح دهید. از هرکدام از این معماریها یک مثال بزنید که در اکثر کامپیوترهای شخصی استفاده می شود. برتریهای این دو معماری را نسبت به یکدیگر بررسی کنید.
  - (ب) تحقیق کنید که out-of-order execution چیست و چه تاثیری بر عملکرد پردازنده دارد.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Floating-point

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Clock

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>clock cycle time

- ۴. یک پردازنده دارای ترکیب دستو رالعمل های زیر است:
- دستورالعملهای Integer با CPI برابر ۳ که ٪۳۵ از کل دستورات را تشکیل میدهند.
  - دستورالعمل های Load با CPI برابر ۵ که ٪۲۰ از کل دستورات را شامل می شوند.
- دستورالعمل های Store با CPI برابر ۴ که ٪۱۵ از دستورات را به خود اختصاص می دهند.
  - دستورالعملهای Branch با CPI برابر ۲ که ٪۲۵ از دستورات هستند.
- دستورالعملهای Floating Point با CPI برابر ۱۰ که تنها /۵ از دستورات را تشکیل میدهند.

### دو روش برای بهبود عملکرد پیشنهاد شده است:

- ۱. بهبود CPI:X دستورالعمل های Floating Point را ۱۰/۰۸ کاهش می دهد.
  - ۲. بهبود Y: دستورالعمل های Store را به دو نوع تقسیم می کند:
- Fast Store با CPI برابر ۲ که ٪۶۰ از دستورات Store را شامل می شود.
- Slow Store با CPI برابر ۵ که ۴۰٪ باقیمانده از دستورات Store را تشکیل می دهد.
  - (آ) CPI کلی پردازنده را در حالت اصلی محاسبه کنید.
  - (ب) CPI کلی را پس از اعمال هر دو بهبود X و Y را جداگانه محاسبه کنید.
    - (ج) کدام بهبود عملکرد بهتری دارد و این بهبود به چند درصد میرسد؟
      - ۵. یک برنامه از سه کلاس دستورالعمل استفاده میکند:

تعداد	CPI	كلاس
7.,	١	Α
10,	۲	В
۵,۰۰۰	٣	С

- (آ) CPI متوسط و زمان کل CPU را محاسبه کنید (زمان چرخه کلاک = 0.5 نانوثانیه). اگر یک دستورالعمل جدید (کلاس B شود، عملکرد چگونه تغییر میکند؟ (کلاس CPI = 0.5 ، D) جایگزین 0.5 از دستورالعمل های کلاس B
- (ب) یک بهینهسازی کامپایلر تعداد دستورالعملها را 7.7 کاهش میدهد اما CPI را 1.7 افزایش میدهد. برنامه اصلی دارای IC = 100000 و CPI است. آیا این بهینهسازی سودمند است؟ (فرکانس کلاک ثابت فرض شود.)
- F یک پردازنده را در نظر بگیرید که % از زمان اجرای آن صرف یک تابع خاص F می شود. یک بهبود معرفی شده که % را % برابر سریعتر میکند. اکنون به سوالات زیر پاسخ دهید:
  - (آ) Speedup نهایی سیستم را محاسبه نمایید.
- (ب) اگر به جای افزایش سرعت به مقدار  $\alpha$  برابر، این مقدار x برابر شود، حد Speedup نهایی سیستم را زمانی که  $x \to \infty$  در نظر بگیریم، محاسبه نمایید.
  - (ج) اکنون فرض کنید که دو بهبود مستقل از یکدیگر اعمال می شود:
  - اولین بهبود، ٪۳۰ از زمان اجرا را ۴ برابر سریعتر میکند.
  - دومین بهبود، ٪۲۵ زمان اجرا (بخشی مجزا) را ۳ برابر سریعتر میکند.
    - Speedup نهایی سیستم را بر اساس این دو بهبود بدست آورید.
- ۷. هدف این سوال مرور زبان اسمبلی MIPS است که در ادامه برای سوالات عملی از آن استفاده خواهید کرد. دقت کنید که در هر بخش راه حل خود را مرحله به مرحله شرح دهید و فقط به جواب نهایی اکتفا نکنید.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Enhancement

(آ) آرایه زیر داده شده است، محتوای ثباتهای  $v0^0$  و v1 و v1 را بعد از اجرای کامل کد تعیین کنید و مراحل حل خود را توضیح دهید.

```
array: .word 15, -19, 17, 20, -10, 12, 100, -5

la $a0, array  # $a0 = 0x10010000

addi $a1, $a0, 28

move $v0, $a0

lw $v1, 0($v0)

move $t0, $a0

loop: addi $t0, $t0, 4

lw $t1, 0($t0)

bge $t1, $v1, skip

move $v0, $t0

move $v0, $t1

skip: bne $t0, $a1, loop
```

(ب) آرایه زیر داده شده است. محتوای آرایه را بعد از اجرای کد زیر را مشخص کنید.

```
array: .half 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

la $a0, array

li $a1, 6

move $t0, $a0

addi $t1, $a0, 12

loop: lh $t3, ($t0)

lh $t4, ($t1)

sh $t3, ($t1)

sh $t4, ($t0)

addi $t0, $t0, 2

addi $t1, $t1, 2

addi $a1, $a1, -1

bne $a1, $zero, loop
```

(ج) یک تابع به زبان MIPS بنویسید که تعداد 1 های موجود در ثبات a0\$ را بشمارد و این مقدار را در داخل ثبات v0\$ ذخیره کند.

 $<sup>^5</sup>$ Register

درس معماري کامپيوتر

## تمارين عملي

۱. در این تمرین قصد داریم با ابزار Logisim-evolution و نحوه داوری آن در تمرینات آینده آشنا شویم. با دنبال کردن
 گامهای زیر یک جمع/تفریقکننده سازگار با سیستم داوری طراحی خواهید کرد.

(آ) فایل jar نرمافزار Logisim-evolution را از این لینک دریافت کنید. سپس آن را به واسطه دستور زیر اجرا کنید. (برای اجرای نرمافزار به نسخه ۲۱ یا نسخههای بالاتر از java نیاز دارید)

java -jar logisim-evolution-3.9.0-all.jar

- (ب) پروژه خود را با نام schematic.circ ذخیره کنید.
- (ج) در هر تمرین ورودی و خروجیهای مدار برای شما مشخص می شود. به طور معمول ورودیها و خروجیها را به واسطه پینها نشان می دهیم. برای اضافه کردن یک پین به مدار، باید از پوشه Wiring در سمت راست، آن را به مدار اضافه کنید. به نکات زیر در رابطه با پینها توجه کنید.
  - اسکریپتها و فایلهای مورد نیاز برای داوری در این لینک قرار دارد.
- لازم است تمام پینهای ورودی و خروجی با توجه به دستور تمرین، label دقیقا مطابق با label مشخص شده داشته باشند.
  - در صورتی که پین مشخص شده خروجی است، باید از طریق منوی Properties آن را مشخص کرد.
  - در صورتی پین چند بیتی است، لازم است تعداد بیتهای آن از طریق منوی Properties مشخص بشود.

ورودیها و خروجیهای مدار به صورت زیر هستند:

### Inputs:

- a (4 bits)
- b (4 bits)
- sub\_notadd

### **Outputs:**

- s (4 bits)
- cout
- (د) یک مدار جمع/تفریقکننده مطابق با پینهای مشخص شده طراحی کنید. توجه کنید که طراحی خود را به گونهای انجام دهید که در تمام اجزای استفاده شده، ویژگی FPGA Supported فعال باشد. همچنین در صورتی که label یک قطعه به صورت Required for HDL است، یک label
- (ه) از منوی FPGA در بالا، گزینه ...Synthesize & Download را انتخاب کنید. در منوی باز شده، Setting را انتخاب کنید و در آنجا زبان سنتز را از VHDL به Verilog تغییر دهید. با استفاده از Execute و سپس انتخاب کنید و در آنجا زبان سنتز را از VHDL به Done کد وریلاگ طراحی خود را تولید کنید. در صورت اجرای بدون مشکل، کد وریلاگ طراحی شما در آدرس زیر قرار خواهد گرفت. (توجه کنید که ماژول top level حتما برابر main باشد)

HOME/logisim\_evolution\_workspace/schematic/main/verilog

- (و) ابزار Icarus Verilog را نصب کنید.
- (ز) فایلهای tb0.v و validate.sh را از فایلهای ضمیمه CW دریافت کنید و به صورت زیر درستی عملکرد طراحی خود را بررسی کنید.

./validate.sh HW1/tb0.v HOME/logisim\\_evolution\\_workspace/schematic/

در صورتی که طراحی شما بدون مشکل باشد، در خروجی باید عبارت ACCEPTED را مشاهده کنید.

گزارشی کوتاه در حد یک صفحه، از گامهای انجام تمرین به همراه تصویر از نحوه انجام آن، بنویسید. نکته: برای تولید کدهای وریلاگ و تست مستقیم از اسکریپتهای زیر نیز می توانید استفاده کنید:

./synthesize.sh schematic.circ

./synth\_valid.sh bench.circ HW1/tb0.v