Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский Государственный Технический Университет имени Н. Э. Баумана»

ОТЧЕТ

По лабораторной работе 1 (часть 1) По курсу «Операционные системы» Тема: « Дизассемблирование INT 8h»

Студент: Сиденко А. Г.

Группа: ИУ7-53Б

Преподаватель: Рязанова Н. Ю.

1. Нахождение начального адреса

Пишем программу, получения адреса. Для этого используется 35 функция прерывания 21h: в качестве аргументов она принимает номер прерывания в АL, а возвращает сегмент в регистре ES и смещение в регистре BX.

Полученный начальный адрес: 020С:0746

Запускаем Sourcer, задаём адрес начала дизассмеблирования и окончания. Жмём g, получаем дизассемблированный файл с кодом

Листинг прерывания INT 08H:

: вхол в прерывание, сохранение регистров

, влод в п	рерывание, сохранение реги	<u>icipos</u>						
020C:0746	E8 0070	call	sub_1	; (07B9)				
020C:0749	06	push	es					
020C:074A	1E	push	ds					
020C:074B	50	push	ax					
020C:074C	52	push	dx					
020C:074D	B8 0040	mov	ax,40h					
020C:0750	8E D8	mov	ds,ax					
020C:0752	33 CØ	xor	ax,ax	; Zero register				
020C:0754	8E CØ	mov	es,ax					
; инкремент счётчика реального времени								
020C:0756	FF 06 006C	inc	word ptr ds:[6Ch]	; (0040:006C=894Ch)				
020C:075A	75 04	jnz	loc_1	; Jump if not zero				
020C:075C	FF 06 006E	inc	word ptr ds:[6Eh]	; (0040:006E=15h)				
; сброс сч	ётчика, если наступили нов	ые сут	ки					
020C:0760	loc_1			; xref 020C:075A				
020C:0760	83 3E 006E 18	стр	word ptr ds:[6Eh],18h	; (0040:006E=15h)				
020C:0765	75 15	jne	loc_2	; Jump if not equal				
020C:0767	81 3E 006C 00B0	стр	word ptr ds:[6Ch],0B0h	; (0040:006C=894Ch)				
020C:076D	75 ØD	jne	loc_2	; Jump if not equal				
020C:076F	A3 006E	mov	word ptr ds:[6Eh],ax	; (0040:006E=15h)				
020C:0772	A3 006C	mov	word ptr ds:[6Ch],ax	; (0040:006C=894Ch)				
020C:0775	C6 06 0070 01	mov	byte ptr ds:[70h],1	; (0040:0070=0)				
020C:077A	0C 08	or	al,8					
; декремент счётчика времени до отключения моторчика дисковода (прошло более 2 секунд								
обработчик прерывания выключает двигатель)								

Д,

обработчик прерывания выключает двигатель)

```
020C:077C
                              loc_2:
                                                                   ; xref 020C:0765, 076D
020C:077C 50
                                    push ax
020C:077D FE 0E 0040
                                    dec byte ptr ds:[40h]
                                                                   ; (0040:0040=0F1h)
020C:0781 75 0B
                                    jnz
                                          loc_3
                                                                   ; Jump if not zero
```

; посылка в порт дисковода команды на отключение моторчика дисковода

020C:0783 80 26 003F F0 and byte ptr ds:[3Fh],0F0h ; (0040:003F=0) 020C:0788 B0 0C al,0Ch mov 020C:078A BA 03F2 dx,3F2h mov020C:078D EE dx,al out ; port 3F2h,dsk0 contrl output ; проверка на возможность вызова прерываний 020C:078E $loc_{\bar{3}}$: ; xref 020C:0781 020C:078E 58 pop 020C:078F F7 06 0314 0004 test word ptr ds:[314h],4; (0040:0314=3200h) 020C:0795 75 ØC loc_4 ; Jump if not zero jnz 020C:0797 9F lahf ; Load ah from flags 020C:0798 86 E0 ah,al xchg 020C:079A 50 push ax 020C:079B 26: FF 1E 0070 call dword ptr es:[70h] ; (0000:0070=6ADh) 020C:07A0 EB 03 short loc_5 ; (07A5) jmp 020C:07A2 90 nop ; вызов пользовательского прерывания INT 1Ch ; во время выполнения прерывания INT 1Ch все аппаратные прерывания запрещены ; xref 020C:0795 020C:07A3 loc_4: 020C:07A3 CD 1C int 1Ch ; Timer break (call each 18.2ms) 020C:07A5 loc_5: ; xref 020C:07A0 call ; (07B9) 020C:07A5 E8 0011 sub_1 ; отправка сигнала «end of interrupt» контроллеру прерываний (сброс контроллера прерываний) 020C:07A8 BØ 20 mov al,20h 020C:07AA E6 20 out 20h,al ; port 20h, 8259-1 int command ; al = 20h, end of interrupt ; завершение обработки прерывания

020C:07AC	5A	pop	dx
020C:07AD	58	рор	ax
020C:07AE	1F	рор	ds
020C:07AF	07	рор	es

; переход по метке в сторону завершения работы прерывания

020C:07B0 F9 FF99 \$-164h jmp


020C:06AC CF iret ; Interrupt return


4. Листинг подпрограммы sub_1:

		sub_1	proc	near			
020C:07B9	1E		push	ds			
020C:07BA	50		push	ax			
020C:07BB	B8 0040		mov	ax,40h			
020C:07BE	8E D8		mov	ds,ax			
020C:07C0	9F		lahf		; Load ah from flags		
; проверка	а на возможность выз	ова про	ерыван	<u>ний</u>			
020C:07C1	F7 06 0314 2400	_	test	word ptr ds:[314h],2400h	; (0040:0314=3200h)		
020C:07C7	75 0C		jnz	loc_7	; Jump if not zero		
; разрешение на вызов прерываний							
020C:07C9	F0> 81 26 0314 FDFF		lock	and word ptr ds:[314h],0FDFFh	;(0040:0314=3200h)		
020C:07D0		loc_6:			; xref 020C:07D6		
020C:07D0	9E		sahf		; Store ah into flags		
020C:07D1	58		pop	ax			
020C:07D2	1F		pop	ds			
020C:07D3	EB 03		jmp	short loc_ret_8	; (07D8)		
; запрет на	а вызов прерываний						
020C:07D5		loc_7:			; xref 020C:07C7		
020C:07D5	FA		cli		; Disable interrupts		
020C:07D6	EB F8		jmp	short loc_6	; (07D0)		
020C:07D8		loc_re	et_8:		; xref 020C:07D3		
020C:07D8	C3		retn				

sub_1 endp

5. Схема алгоритма работы обработчика прерываний int 8h:





6. Схема алгоритма работы подпрограммы sub_1

