# Operadores em C

Um operador é um símbolo que indica a realização de uma operação sobre uma ou mais variáveis ou valores. Há uma grande diversidade de operadores em C, sendo os principais apresentados nesta seção.

#### **Operadores aritméticos**

Os principais operadores aritméticos são descritos abaixo. O "módulo" é o resto da divisão inteira. Conside que A=10 e B=20.

Operador	Descrição	Exemplo	Resultado
+	soma	A + B	30
-	subtração	A - B	-10
*	multiplicação	A * B	200
/	divisão inteira	B/A	2
%	módulo	B % A	0
++	incremento	A++	11
	decremento	A	9

Os operadores de incremento e decremento têm dois sabores, pré- e pós-fixados. No caso pré-fixado, (++a), o incremento ocorre antes que o valor seja usado; no caso pós-fixado, (a++), o incremento ocorre depois que o valor for utilizado. Suponha que n=5, então

```
x = n++;  // atribui e depois incrementa: x=5, n=6
y = ++n;  // incrementa e depois atribui: y=7, n=7
```

faz com que 5 seja atribuído a x, e faz com que 7 seja atribuído a y. Após a execução dos dois comandos, n=7.

### Operadores relacionais

Conside que A=10 e B=20.

Operador	Descrição	Exemplo	Resultado
==	igual	A == B	FALSE
!=	diferente	A != B	TRUE
>	maior do que	A > B	FALSE
<	menor do que	A < B	TRUE
>=	maior ou igual	A >= B	FALSE
<=	menor ou igual	$A \leq B$	TRUE

### Operadores lógicos

Considere que A=TRUE e B=FALSE.

Operador	· Descrição	Exemplo	Resultado
&&	AND lógico	A && B	FALSE
	OR lógico	$A \parallel B$	TRUE

1 of 5 8/22/2024, 10:21 AM

#### Operador Descrição Exemplo Resultado ! NOT lógico !A FALSE

#### Operadores de atribuição

Considere que A=10 e B=20.

Operador	· Descrição	Exemplo	<b>Equivale</b>
=	atribuição simples de valor a variável	A = B + 17	
+=	atribuição com soma	A += 3	A = A + 3
-=	atribuição com subtração	A = B - 7	A = A - (B - 7)
*=	atribuição com produto	C *= A	C = C * A
/=	atribuição com divisão	C = A	C = C / A
%=	atribuição com módulo	C %= A	C = C % A
<<=	atribuição com deslocamento à esquerda	C <<= 2	C = C << 2
>>=	atribuição com deslocamento à direita	C >>= 2	C = C >> 2
<b>&amp;</b> =	atribuição com AND binário	C &= 2	C = C & 2
=	atribuição com OR binário	C = 2	$C = C \mid 2$
^=	atribuição com XOR binário	C ^= 2	$C = C \wedge 2$

Muito cuidado para não confundir a atribuição "=" (igual) com o teste de igualdade "==" (igual igual).

Por exemplo, a expressão "if (x = 3)" será sempre TRUE, independentemente do valor de "x". Por mais esquisito que pareça, C permite atribuições no meio de expressões.

Em C, o "valor" de uma atribuição é o valor atribuído.

As atribuições-com-operação ('+=', '\*=') são, frequentemente, mais naturais do que a atribuição simples; pensamos "incremente x de 5" (x += 5;) quando queremos fazer "x=x+5", mas não pensamos "adicione cinco a x e atribua o resultado para x".

## **Operadores bit-a-bit**

Considere duas variáveis inteiras de 8 bits sem sinal:

- $A = 0001\ 0001\ (17)$
- $B = 0110\ 0011\ (99)$

Operador	Descrição	Exemplo	Resultado
&	AND bit-a-bit	A & B	0000 0001 (1)
	OR bit-a-bit	$A \mid B$	0111 0011 (115)
^	XOR bit-a-bit	$A \wedge B$	0111 0010 (114)
~	complemento de 1	~A	1110 1110 (238)
<<	desloca à esquerda N bits	A << 2	0100 0100 (68)
>>	desloca à direita N bits	A >> 2	0000 0100 (4)

## **Operadores diversos**

2 of 5 8/22/2024, 10:21 AM

Operador	· Descrição	Exemplo
sizeof()	tamanho da variável em bytes	sizeof(A)
&	endereço de variável	&A
*	posição apontada em memória	*x
?:	condicional ternária: if X then Y else Z	X ? Y : Z

#### Ordem de precedência

**Ordem Operadores** 

A ordem de precedência dos operadores vistos acima define a sequência em que os operadores serão aplicados. A ordem de precedência pode ter forte influência sobre o resultado da avaliação de expressões complexas.

A tabela a seguir indica a ordem de precedência dos principais operadores em C, da maior para a menor. Todos os operadores associam da esquerda para a direita, exceto os indicados na descrição.

Descrição

#### 1 $() [] \rightarrow .$ chamadas de função acesso a vetores e estruturas 2 $! \sim -+ * \& size of casting ++ -$ operadores unários (dir. p/ esq) 3 \* / % multiplicação, divisão, módulo 4 + adição, subtração 5 <<>>> deslocamentos < > <= >= relacionais 7 == != relacionais 8 & AND bit-a-bit (0110 & 0110) $\wedge$ 9 XOR bit-a-bit (0110 ^ 0110) 10 OR bit-a-bit (0110 | 0110) 11 && AND lógico (TRUE && FALSE) 12 OR lógico (TRUE || FALSE) 13

A formatação livre de C nos permite abusar da legibilidade de muitas formas. Por exemplo, o que significa o comando (válido) abaixo?

 $= += -= *= /= \% = \& = |= ^= <<= >>= atribuições (dir. p/ esq)$ 

expressão condicional ternária (dir. p/ esq)

operador vírgula (e ainda)

```
x = a+++b;
poderia ser
x = a + ++b;
ou
x = a++ + b;
As regras de precedência resolvem este caso:
x = a + (++b); // ++ tem maior precedência do que +
```

#### Exercícios

14

15

3 of 5 8/22/2024, 10:21 AM 1. (Kelley&Pohl) Considerando a=1, b=2, c=3, d=4, e=5 compute as expressões abaixo.

```
a * b / c

a * b % c + 1

++ a * b - c --

7 - - b * ++ d

a / b / c

7 + c * -- d / e

2 * a % - b + c + 1

39 / - ++ e - + 29 % c

7 - + ++ a % (3+b)

2. (Kelley&Pohl) Considerando i=1, j=2, k=3, m=4, compute as expressões abaixo.

i += j + k

j *= k = m + 5

i += j += k += 1 + 2
```

3. (K&R) A função bitcount conta o número de bits em 1 no seu argumento. Corte o programa abaixo, compile-o e altere os valores atribuídos a a,b,c e verifique os resultados.

```
#include <stdio.h>
                                // inclusão de definições
int bitcount(unsigned int);
                                // declaração da função
int main (void)
                                // função principal
{
   int a, b, c, n;
                                // declaração das variáveis
   a = 10;
                                // valores para os lados dos triângulos
   b = 100;
   c = 1000;
   n = bitcount(a);
   printf ("a: %6d 0x%04x \t bits: %d\n", a, a, n); // imprime resultado na tela
   n = bitcount(b);
   printf ("b: %6d 0x%04x \t bits: %d\n", b, b, n); // imprime resultado na tela
   n = bitcount(c);
   printf ("c: %6d 0x%04x \t bits: %d\n", c, c, n); // imprime resultado na tela
                                 // retorno (fim) da função
  return (0);
}
int bitcount(unsigned int x)
{
    int b;
    for (b = 0; x != 0; x >>= 1) // atribuição com deslocamento
       if (x & 1)
          b++;
    return b;
}
```

A string nos printf() significa:

"a: ", depois um decimal (%d) alinhado à direita em seis 'casas' (%6d), depois um hexadecimal (%x) alinhado à direita em quatro 'casas' (%4x) e completado à esquerda com zeros (%04x), depois um TAB ('\t'), " bits: ", depois um inteiro (%d), seguido de um NEWLINE ('\n'). A variável **a** é exibida em dois formatos, decimal e hexadecimal para benefício dos humanos embora ela seja armazenada na memória em

4 of 5 8/22/2024, 10:21 AM

binário.

4) (K&R) Na representação em complemento de dois, "x &= (x-1)" apaga o bit menos significativo de x (bit mais à direita). Explique o porquê. Use esta otimização para escrever uma versão mais rápida de bitcount.

5 of 5