Électromagnétisme S08 Conducteurs en électrostatique I

Iannis Aliferis

Université Nice Sophia Antipolis

Conducteurs en électrostatique	2
Qu'est-ce qu'un conducteur?	3
Le champ électrique à l'intérieur d'un conducteur	4
Le champ électrique à l'intérieur	
En présence d'un champ électrique extérieur	C
Les charges électriques à l'intérieur d'un conducteur	7
Les charges à l'intérieur	8
Le champ électrique à la surface d'un conducteur	g
Le champ à la surface du conducteur	10
Le champ à la surface du conducteur	11
Les charges dans une cavité vide	12
Charges autour d'une cavité vide	13
Charges autour d'une cavité vide	10
	14
Charges autour d'une cavité chargée	15
Charges autour d'une cavité chargée	16

Conducteurs en électrostatique

Qu'est-ce qu'un conducteur?


- ▼ Conducteur (contraire : isolant ou « diélectrique »)
- ▼ Contient des porteurs de charge, libres à se déplacer
 - électrons libres dans le métal
 - ions dans les solutions ioniques
 - ▶ ions et électrons dans le plasma
- ▼ Les porteurs sont *libres* à se déplacer
- ▼ Équilibre électrostatique quand « il n'y a plus de mouvement » (autre que le mouvement thermique aléatoire)
 - ▶ Quel champ électrique?
 - ▶ Quelles charges?

7

2

Le champ électrique à l'intérieur d'un conducteur

Le champ électrique à l'intérieur



- ▼ « À l'intérieur » : dans le conducteur
- ▼ Exemple : conducteur métallique
- ▼ Équilibre électrostatique :

les charges ne se déplacent plus (par définition)...

- ▼ ...alors qu'il y a des porteurs de charges libres!
- $oldsymbol{
 abla}$ Pas de mouvement parce que pas de force : $ec{oldsymbol{F}} = q ec{oldsymbol{E}} = ec{oldsymbol{0}}$


 $ec{E}(ec{r}) = ec{0}$ à l'intérieur d'un conducteur







En présence d'un champ électrique extérieur



- ▼ Apparition de *charges induites*
- ▼ Création d'un champ électrique induit à l'intérieur
- ▼ Équilibre électrostatique : les charges ne se déplacent plus


$$ec{E} = ec{E}_{\sf ext} + ec{E}_{\sf ind} = ec{0}$$
 à l'intérieur d'un conducteur

▼ Les charges libres annulent le champ électrique extérieur!

6

Les charges électriques à l'intérieur d'un conducteur

Les charges à l'intérieur



- lacktriangle Dans tous les cas, en équilibre électrostatique, $ec{E}=ec{\mathbf{0}}$
- **▼** Loi de Gauss à l'intérieur du conducteur : forme intégrale : $\oint_S \vec{E} \cdot \vec{n} \, \mathrm{d}S = 0 \Rightarrow Q_{\mathrm{int}} = 0$ forme locale : $\mathrm{div}\,\vec{E} = 0 \Rightarrow \rho = 0$

L'intérieur du conducteur est *neutre*!

▼ On peut trouver des *charges uniquement sur la surface*, ρ_s (C m⁻²) (charges induites ou conducteur chargé) [conducteurs forme]



9


Le champ électrique à la surface d'un conducteur

Le champ à la surface du conducteur

▼ [Conducteurs champ intérieur] : E = 0

▼ [Conducteurs charges intérieur] : $\rho = 0$


Des charges uniquement à la surface : densité ρ_s (C m⁻²)



- ▼ À l'équilibre électrostatique
 à la surface, les charges ne se déplacent plus...
- lacktriangledown ... pas de composante $ec{E}$ tangentielle :

 $ec{m{E}} = E \hat{m{n}}$ à la surface du conducteur

Le champ à la surface du conducteur



▼ Loi de Gauss : un petit cylindre autour de la surface

$$\begin{split} \oint_{S} \vec{E}(\vec{r}) \cdot \hat{n}_{S} \, \mathrm{d}S &= \int_{S_{1}} E \hat{n} \cdot \underbrace{\hat{n}_{1}}_{\hat{n}} \, \mathrm{d}S + \int_{S_{2}} \vec{0} \cdot \underbrace{\hat{n}_{2}}_{-\hat{n}} \, \mathrm{d}S + \int_{S_{3}} \underbrace{\vec{E}(\vec{r}) \cdot \hat{n}_{3}}_{0} \, \mathrm{d}S \\ &= EA = \frac{Q_{\mathsf{int}}}{\epsilon_{0}} \quad \mathsf{où} \quad Q_{\mathsf{int}} = \rho_{s}A \end{split}$$


$$ec{m{E}}(ec{m{r}}) = rac{
ho_s(ec{m{r}})}{\epsilon_0} \hat{m{n}}$$



12

Charges autour d'une cavité vide

▼ « Cavité » : la partie interne d'un conducteur creux



- ▼ Cavité vide (pas de charges)
- ▼ Loi de Gauss (forme intégrale) à l'intérieur du conducteur :
 - $E=0 \rightarrow \mathsf{flux} = 0 \rightarrow Q_{\mathsf{int}} = 0 \rightarrow Q_{\mathsf{surf\ int}} = 0$
- ▼ Pas de charges sur la surface interne si cavité vide!
- ▼ Même résultat en présence d'un champ électrique extérieur






Les charges dans une cavité chargée

Charges autour d'une cavité chargée

lacktriangledown Cavité chargée : $Q_{\rm cav} = +q$



- ▼ Charges induites sur la surface interne
- lacktriangle Loi de Gauss (forme intégrale) à l'intérieur du conducteur :

$$E=0,\,Q_{\rm int}=0,\,Q_{\rm cav}+Q_{\rm surf\;int}=0$$

$$Q_{\mathsf{surf\ int}} = -q$$

- ▼ Charges induites sur la surface externe
- $\label{eq:conducteur} {\bf V} \quad {\rm Conducteur\ neutre}: Q_{\rm surf\ ext} + Q_{\rm surf\ int} = 0$

$$Q_{\mathsf{surf}\;\mathsf{ext}} = +q$$


15





Charges autour d'une cavité chargée

▼ Cavité chargée : $Q_{cav} = +q$



- ▼ Comment se positionnent les charges induites sur la surface interne?
- $lackbox{ } Q_{
 m cav},\ Q_{
 m surf\ int}\ {
 m et}\ Q_{
 m surf\ ext}\ {
 m cr\'{e}ent}\ E=0\ {
 m dans}\ {
 m le}\ {
 m conducteur}$
- ▼ Et si le conducteur était *beaucoup* plus grand?
- $lackbox{ } Q_{\sf cav}$ et $Q_{\sf surf\ int}$ créent E=0 dans le conducteur et aussi en dehors

Les charges induites Q_{surf} int annulent l'effet de Q_{cav}

 $lackbox{ } Q_{
m surf\ ext}$ crée E=0 dans le conducteur et E
eq 0 en dehors



