
Compte-rendu - Smart City

Topologie:



Objectifs:

- Concevoir une Smart City.
- Maitrise de l'adressage IPv6.
- Comprendre l'OSPF.
- Manipuler les IoT.
- Comprendre le rôle du Server DNS.
- Manipulation du routage dynamique avec redistribution d'adresse.
- Intégration de réseau IPv6 + Cell Tower (3G/4G) dans un même environnement.

<u>Tableau d'adressage :</u>

| Réseaux | Périphériques | Interfaces | Adresse IP |
|--------------------------|-----------------------|------------|---------------------|
| 2001:0600:0000:0001::/64 | Cell Tower | Coax 0 | Auto |
| | Central Office Server | Coax 0/0 | 2001:600:0:1::1 /64 |
| 2001:0600:0000:0002::/64 | Central Office Server | Fa 0/0 | 2001:600:0:2::2 /64 |
| | FAI (routeur) | Gig 0/0 | 2001:600:0:2::1 /64 |
| 2001:0600:0000:0003::/64 | FAI (routeur) | Gig 0/0/0 | 2001:600:0:3::1 /64 |
| | Domicile (routeur) | Gig 0/0/0 | 2001:600:0:3::2 /64 |
| 2001:0600:0000:0004::/64 | Domicile (routeur) | Gig 0/0 | 2001:600:0:4::1 /64 |
| | PC + IOT | | Auto |
| 2001:0600:0000:0005::/64 | FAI (routeur) | Gig 0/1/0 | 2001:600:0:5::1 /64 |
| | Entreprise (routeur) | Gig 0/0/0 | 2001:600:0:5::2 /64 |
| 2001:0600:0000:0006::/64 | Entreprise (routeur) | Gig 0/0 | 2001:600:0:6::1 /64 |
| | PC + IOT | | Auto |
| 2001:0600:0000:0007::/64 | FAI (routeur) | Gig 0/1 | 2001:600:0:7::1 /64 |
| | Server DNS | Fa 0 | 2001:600:0:7::2 /64 |
| 2001:0600:0000:0008::/64 | FAI (routeur) | Gig 0/2/0 | 2001:600:0:8::1 /64 |
| | IOT (routeur) | Gig 0/0/0 | 2001:600:0:8::2 /64 |
| 2001:0600:0000:0009::/64 | IOT (routeur) | Gig 0/1 | 2001:600:0:9::1 /64 |
| | Server IOT | Fa 0 | Auto |

Contexte/Cahier des charges :

- Maquettage.
- Attribution des équipements dans les bons réseaux.
- Configuration Link-Local.
- Intégration OSPF.
- Configuration du DHCPv6 sans état (Stateless)
- Configuration Server DNS.
- Configuration routage statique du Backbone.

Smart City:

- 1) Configuration de l'adressage IP correspondant des équipements dans leur réseau respectif.
- 2) Activation de « ipv6 unicast-routing » sur l'ensemble des routeurs.
- 3) Configuration des Link-local sur tout les routeurs avec la commande « *ipv6 address FE80::1 link-local*»
 - o FAI (routeur) = FE80::1
 - Openicile (routeur) = FE80::2
 - o Entrprise (routeur) = FE80::3
 - IoT (routeur) = FE80::4
- 4) Configuration de l'OSPF sur chaque Routeur.

```
« ipv6 router ospf 1
router-id 10.10.10.10
redistribute static »
```


Activation de l'OSPF sur chaque interface de chaque routeur. Exemple :

int g0/0/0 ipv6 ospf 1 area 0

5) Mise en place du DHCPv6 sans état (Stateless).


ipv6 dhcp pool DHCP-domicile dns-server 2001:600:0:7::2 ipv6 nd other-config-flag


6) Configuration du Server DNS avec un adressage statique.



7) Mise en place du routage statique du FAI (routeur) vers la partie backbone / Cell Tower 3G/4G.

ipv6 route 2001:600:0:1::/64 2001:600:0:2::2





8) Configuration du DHCPv6 sur le Central-Office Server.

