


Ujian Tengah Semester Semester Ganjil Tahun Ajaran 2022/2023 PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA Kampus PENS Raya ITS Keputih Sukolilo, Surabaya 60111

Mata Kuliah	: Prakt. Konsep Jaringan	Dosen : Ferry Astika Saputra
Kelas	: 2 D4 TI A	Sifat : Terbuka
Durasi Waktu/Jam Pelaksanaan	: 70 Menit, 13:40 – 14:50	Hari/Tgl: Selasa, 4 Oktober 2022
Nama :		NIM:

Diketahui desain sebuah jaringan 2 lantai digambarkan dalam Gambar 1. Sedangkan konfigurasi detil terdapat pada Tabel 1. Tugas anda adalah mengkonfigurasi seluruh perangkat sehingga seluruh PC yang ada dapat saling terhubung. Buatlah simualsinya dengan menggunakan packet tracer.



Gambar 1. Topologi jaringan 2 lantai.

Table 1. Detil konfigurasi setiap perangkat.

No	Device name	Interface name	IP Address/subnet mask	VLAN	Floor	Additionnal information
1	i koutero i	fa0/0.10	192.168.1.1/24	trunk to Switch0	1	Router on stick
		fa0/0.20	192.168.2.1/24	trunk to Switch0	1	Router on stick
2	Switch0	fa0/1		1) 1	
		fa0/2		1) 1	
		fa0/3		2) 1	
		fa0/4		2) 1	
		fa0/5		trunk to Router0	1	
		fa0/24		trunk to Switch1	1	
3	PC1	fa0	192.168.1.10/24	1) 1	default gw: 192.168.1.1
	PC2	fa0	192.168.1.20/24	1) 1	
	PC3	fa0	192.168.2.10/24	2) 1	default gw: 192.168.2.1
	PC4	fa0	192.168.2.20/24	2) 1	
4	Switch0	fa0/1		1) 2	
		fa0/2		1) 2	
		fa0/3		2) 2	
		fa0/4		2) 2	
		fa0/24		trunk to Switch0	2	
5	PC5	fa0	192.168.1.50/24	1) 2	dofault aug 102 169 1 1
	PC6	fa0	192.168.1.60/24	1) 2	default gw: 192.168.1.1
	PC7	fa0	192.168.2.70/24	2) 2	default gw: 192.168.2.1
	PC8	fa0	192.168.2.80/24	2) 2	

Setelah anda berhasil mengkonfigurasi seluruh perangkat dan terhubung satu sama lain, maka salin konfigurasi yang ada dan beri penjelasan singkat dari konfigurasi yang telah anda lakukan!

Konfigurasi Router0

Salinan file konfigurasi (ambil yang menurut anda penting):

Router > en

Router # configure terminal

Router(config)#interface FastEthernet0/0

Router(config-if)#interface FastEthernet0/0.10

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10

Router(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#exit

Router(config)#interface FastEthernet0/0

Router(config-if)#interface FastEthernet0/0.20

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20

Router(config-subif)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

Penjelasan:

Pertama enable cli kemudian configure terminal agar memasuki config. Kemudian, configure router dengan dengan setting interface FastEthernet 0/0.10 dengan encapsulation dot1Q yang mana encapsulation tersebut merupakan metode yang disepakati untuk menghubungkan antar ip lalu set ip address dengan 192.168.1.1 255.255.255.0. Kemudian setting Kembali pada interface FastEthernet0/0.20 sama seperti sebelumnya.

Konfigurasi Switch0

Salinan file konfigurasi (ambil yang menurut anda penting) :

Switch(config)#vlan 10

Switch(config-vlan)#name VLAN10

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#vlan 20

Switch(config-vlan)#name VLAN20

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#interface fa0/1

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 10

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface fa0/2

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 10

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface fa0/3

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 20

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface fa0/4

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 20

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface fa0/5

Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface fa0/24

Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#exit

Penjelasan:

Pada CLI create vlan 10 dengan nama VLAN10 dan vlan 20 dengan nama VLAN20 kemudian setting semua port yang terhubung ke mac dengan switchport mode acces dan switchport access vlan<sesuai dengan vlannya>. Dan setting port yang terhubung pada router dan switch1 dengan switchport mode trunk

Konfigurasi Switch1

Salinan file konfigurasi (ambil yang menurut anda penting):

Switch(config)#vlan 10

Switch(config-vlan)#name VLAN10

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#vlan 20

Switch(config-vlan)#name VLAN20

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#interface fa0/1

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 10

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface fa0/2

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 10

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface fa0/3

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 20

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface fa0/4

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 20

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface fa0/24

Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#exit

Penjelasan:

Pada switch1 create vlan 10 dengan nama VLAN10 dan vlan 20 dengan nama VLAN20 kemudian setting semua port yang terhubung pada mac dengan switchport mode access dan juga switchport access vlan <yang sesuai dengan kelompok vlan>. Kemudian pada port yang terhubung dengan switch0 dengan switchport mode trunk.