Máquinas de Mealy y Moore

Índice



- 1.¿Qué es una máquina de Mealy?
- 2.¿Qué es una máquina de Moore?
- 3. Comparativa
- **4. Ejemplo con Moore**
- **5. Ejemplo con Mealy**
- 6. Equivalencias entre máquinas
- 7. Paso de Mealy a Moore
- 8. Paso de Moore a Mealy
- 9. Ejercicios

1

¿Qué es una máquina de Mealy?

¿Qué es una máquina de Mealy?

Una Máquina de Mealy es un tipo de máquina de estados finitos que genera una salida basándose en su estado actual y una entrada. Esto significa que el Diagrama de estados incluirá ambas señales de entrada y salida para cada línea de transición.

2

¿Qué es una máquina de Moore?

¿Qué es una máquina de Moore?

Una Máquina de Moore es un autómata de estados finitos para el cual la salida en un momento dado sólo depende de su estado en ese momento, mientras la transición al siguiente estado depende del estado en que se encuentre y de la entrada introducida.

3

Comparativa

Comparativa

Máquina de Mealy	Máquina de Moore
La salida depende del estado actual y de las entradas	La salida depende sólo del estado actual
Por lo regular, tienen menos número de estados	El número de estados es mayor o igual a la máquina de Mealy
Es menos estable	Es mas estable
Para probar un circuito, primero se hace el cambio en la entrada X y después se da el pulso de reloj	Para probar un circuito, primero se da el pulso de reloj y después se hace el cambio en la entrada X
Las salidas se encuentran en la arista	Las salidas se encuentran dentro del estado
1/1 1/0 0/0 S ₁ 0/1 S ₂ 0/0	$\frac{S_1}{1}$ $\frac{S_2}{0}$ $\frac{S_2}{0}$


4


Ejemplo de ejercicio con Moore


Problema


Enunciado:


Cada vez que se encuentre una secuencia 0,1,1 dar una salida 1, en cualquier otro caso dar una salida de 0.






















5


Ejemplo de ejercicio con Mealy


















Equivalencia

Se dice que una **máquina de Mealy** y **una máquina de Moore** son **equivalentes** cuando si para todo $u \in A^* T_M (u) = bT_{M'} (u)$ donde b es la salida correspondiente de la máquina de Moore.



Teniendo una máquina Mealy con este esquema



	a	a	b	b
	estado	salida	estado	salida
Q0	Q2	0	Q1	1
Q1	Q1	1	Q0	0
Q2	Q2	0	Q1	1

Este sería una tabla que refleja el autómata anterior.

Creamos nuevos
estados:
Si al estado Q0 le
metemos una a pasa
al estado Q2 con
salida 0, podemos
decir que es un nuevo
estado llamado Q20

		Mearly		
	a	a	b	b
	estado	salida	estado	salida
Q0	Q2	0	Q1	1
Q1	Q1	1	Q0	0
Q2	Q2	0	Q1	1
	Posibles estados			
	Q0	//inicial		
	Q20	//union Q2 0		

Posibles estados	
Q0	//inicial
Q20	//union Q2 0
Q11	
Q00	

Estos serían los diferentes estados

		Mearly							
	a	а	b	b					
	estado	salida	estado	salida					
Q0	Q2	0	Q1						
Q1	Q1	1	Q0				Moore		
Q2	Q2	0	Q1						
									100
	a c					а	а	b	b
	Posibles estados					estado	salida	estado	salida
	Q0	//inicial			Q0	Q20		0 Q11	
	Q20	//union Q2 0			Q00	Q20		0 Q11	
	Q11				Q11	Q11		1 Q00	
	Q00				Q20	Q20		0 Q11	


El estado Q00 es equivalente al Q0 (el estado que indica es Q0 con la salida 0).

Si al estado Q0 le entra a se va a Q2 con salida 0. Ese es el estado que hemos indicado como Q20.

Ahora especificamos la función de transición y de salida.


Función de	transición		Función de	e salida	
Т	а	b	S	а	b
Q0	Q20	Q11	Q0	0	1
Q00	Q20	Q11	Q00	0	1
Q11	Q11	Q00	Q11	1	0
Q20	Q20	Q11	Q20	0	1

Aquí resume a los estados que se va el autómata dependiendo de la variable de entrada y la salida que tienen.



Pasar de Moore a Mealy

Teniendo una máquina de Moore como esta:




Pasar de Moore a Mealy

Recuerda que en Moore la salida depende del estado actual.

En Mealy la tabla sería la misma excepto en las salidas, ponemos la salida del estado al que va.

	a	а	b	b				
	estado	salida	estado	salida				
Q0	Q1	0.1	Q3	11				
Q1	Q1	0.1	Q2	10				
Q2	Q1	0.1	Q3	11				
Q3	Q0	0.0	Q3	11				
	Función de t	ransición			Función d	e salida		
	T	а	b		S	а	b	
	Q0	Q1	Q3		Q0	0.1		11
	Q1	Q1	Q2		Q1	0.1		10
	Q2	Q1	Q3		Q2	0.1		11
	Q3	Q0	Q3		Q3	0.0		11

Pasar de Moore a Mealy




Algunos ejercicios de la relación 2

Construir una máquina de Mealy que codifica palabras del alfabeto {a, b} en palabras del alfabeto {0, 1} de acuerdo con las siguientes reglas:


- Si la cantidad de símbolos b leído hasta el momento es par, entonces una a se transforma en un 0, y una b en un 1.
- Si la cantidad de símbolos b leído hasta el momento es impar, entonces una a se transforma en un 1 y una b en un 0.

		Mealy						
	а	а	b	b				
	estado	salida	estado	salida				
Q0	Q0	1000	0 Q1		1			
Q1	Q1		1 Q0)	0			
	Función de t	transición			Función d	e salida		
	T	а	а		S	а	b	
	Q0	Q0	Q1		Q0		0	1
	Q1	Q1	Q0		Q1		1	0



Nota: Q0 = b par, Q1 = b impar

Se bombea agua a un depósito mediante dos bombas hidráulicas P1 y P2. Ambas bombas deben activarse cuando el agua es inferior al Nivel 1, y deben permanecer encendidas hasta que el agua alcanza el Nivel 2, momento en el que se apagará P1 de forma que debe permanecer apagada hasta que el agua vuelva a bajar del Nivel 1. La bomba P2 permanece encendida hasta que se alcanza el Nivel 3, y entonces se apaga también. Una vez apagada, P2 no se volverá a encender hasta que el agua llegue por debajo del Nivel 1. Se usan unos sensores de detección del nivel del aqua de manera que: - Señal a =1 cuando el nivel esté en el Nivel 1 o por encima. Si no a=0. Señal b=1 cuando el nivel esté en el Nivel 2 o por encima. Si no b=0.Señal c=1 cuando el nivel esté en el Nivel 3 o por encima. Si no c=0. Supondremos también que nuestro sistema tiene la suficiente rapidez como para notar cambios bruscos en el nivel de agua.



Esta podría ser una representación de la bomba de agua.

Paso 1. **Estados**.


P1 (bomba 1)	P2 (bomba 2)	Estado
0	0	N3
0	1	N2
1	1	N1

Paso 2. Descartamos los estados no posibles (combinación de las variables).

Hay 2³ (2 bombas, 3 variables) posibilidades pero no todas puedes ocurrir, por ejemplo, no puede ser c=1 cuando a y b son 0, porque significaría que hay agua en el nivel 3 pero en 1 y 2 no (la gravedad no nos permite hacer eso),

	abc	Entrada
E0	000	E0 (vacío)
E4	100	E1 (nivel 1)
E6	110	E2 (nivel 2)
E7	111	E3 (nivel 3)

Paso 4. **Diagrama.**





iGRACIAS! ¿Alguna pregunta?

Trabajo realizado por Guillermo Bueno y MªNazaret Ruiz Github:

Guillergood, Nazaret RJ