







Programación en memoria interna

Z1 (1936); **ABC** (1937); **Colosus** (1943); **ENIAC** (1946): Utilizan diferentes formas de programación desde tableros de interruptores.

EDVAC (1948) «*Electronic Discrete-Variable Automatic Computer*»: Arquitectura binaria. Johan von Neumann incorpora el concepto de programa almacenado dentro de la memoria de la computadora.

Lenguaje ensamblador IBM (1957): Programa escrito en codigo legible y traducido a lenguaje de la máquina por un programa.



El lenguaje «Assembler»

- Originalmente desarrollado para no tener que codificar los programas en lenguaje de máquina
- Tiene características diferentes a otros lenguajes de programación:
 - Está fuertemente vinculado a la arquitectura interna de la máquina
 - Puede manejar datos a nivel de bytes o de bits
 - Tiene acceso a bloques de control del sistema
 - Ofrece mayor eficiencia en tiempos de ejecución
 - No se usa generalmente para desarrollo de aplicaciones
 - Es el lenguaje utilizado para desarrollar «Exits»
 - Suele utilizarse para sub-rutinas de alto rendimiento y funciones especiales, que pueden ser llamadas desde programas en algún otro lenguaje de alto nivel.





Variables del sistema

Ciertas unidades de información, o *variables*, tienen longitudes específicas y deben estar en posiciones de memoria alineadas. Es decir, la dirección de memoria es múltiplo de la longitud de la unidad de información. El estándar de nomenclatura es el siguiente:

- «halfword» Dos bytes consecutivos, alineados en un límite de 2 bytes, es decir, el bit más a la derecha de la dirección contiene un cero. La mayoría de las instrucciones ejecutables tienen un requisito de alineación a media palabra.
- «fullword» o «word». Cuatro bytes consecutivos, alineados en un límite de 4 bytes. Los dos bits más a la derecha de la dirección contienen ceros.
- «doubleword» Ocho bytes consecutivos alineados en un límite de 8 bytes. Los tres bits más a la derecha de la dirección contienen ceros.
- «Quadword» Dieciséis bytes consecutivos alineados en un límite de 16 bytes. Los cuatro bits más a la derecha de la dirección contienen ceros.

門所

Aritmética binaria


- Las instrucciones de aritmética binaria trabajan con valores enteros, en «halfwords», «fullwords», etc.
- Los valores con signo, utilizan el primer bit como signo: 0 para positivo y 1 para negativo.
- El mayor valor con signo que puede contener una halfword es +7FFF (32.767); y una Fullword +7FFFFFF (2.147.483.647)



1305

Aritmética binaria

- Los números negativos se almacenan como complemento a 2. El complemento a 2 de un valor es el inverso de los bits más 1.
- Para representar el negativo, primero se invierten los bits, y luego se suma 1)



Registros del sistema

- Son espacios en un área reservada de memoria que funcionan como variables internas del sistema
- Hay cuatro tipos de registros en el sistema con diferentes usos

Туре	General purpose	Access	Control	Floating point
Number	16	16	16	4
Size	64 Bits	32 Bits	64 Bits	64 Bits





Control registers

 Administran el «virtual address space» y brindan información sobre interrupciones de E/S y otras cosas. Son de uso interno de la CPU, el programa no tiene acceso a estos

Floating point registers

 Almacenan valores en forma algebraica, exponencial y fraccionaria. Permiten manipular números de punto flotante. Hay cuatro registros de coma flotante numerados 0, 2, 4 y 6. El manejo de punto flotante es programación assembler avanzada

Access registers

 Registros que permiten direccionar datos en otro «address space». El uso de estas técnicas es assembler avanzado, es utilizado por productos del sistema operativo



Registros de uso general

- Hay 16 registros de uso general, numerados de 0 a 15
- Simbólicamente se los referencia como R0 a R15. Suelen utilizarse macros estándar para definir estos símbolos como constantes simbólicas con los valores correspondientes
- Ocupan 4 bytes (32 bits) de memoria cada uno, en los sistemas recientes son de 8 bytes (64 bits)
- Son recursos de acceso rápido
- Tienen usos determinados en la arquitectura del sistema para direccionamiento, operaciones aritméticas enteras, y funciones de control del proceso
- Hay instrucciones, como la división, que utilizan un par de registros, una combinación consecutiva par e impar



Registros con usos especiales por convención

- R0 No se utiliza en instrucciones de programa
- R1 Puntero a lista de parámetros al llamar a sub programas externos
- R14 Dirección de memoria para el retorno desde un sub programa externo
- R12 Registro base del programa
- R13 Puntero a un área de memoria de 72 bytes para salvar el contenido de otros registros
- R15 Código de terminación de un programa o sub programa





Arquitectura del sistema

Direccionamiento por registro Base + Desplazamiento

Ejemplo: Dirección de memoria: 00001246

Registro Base, ej. R12 contiene: 00001000

Dirección: R12 + 246

Se indica con la notación: 246 (R12)





Arquitectura del sistema

Direccionamiento por registro Base + registro Indice + Desplazamiento

Ejemplo: Dirección de memoria: 00001246

Registro base R12 contiene: 00001000

Registro índice R3 contiene: 00000200

Dirección: R12 + R3 + 46

Se indica con la notación: 46 (R3, R12)

Documentos públicos de IBM


- z/Architecture Reference Summary
 Cartilla resumida de las instrucciones de la arquitectura del sistema, formatos, códigos, etc.
- •https://www.ibm.com/support/pages/sites/default/files/2021-05/SA22-7871-10.pdf



国河




Programación en memoria interna



Memoria

Sistema operativo








Arquitectura del sistema

Tipo de operación RR, de Registro a Registro

Add Register (AR)

Código de operación 1A: 0001 1010

1A43



門所





Ciclo interno de proceso

000524 5880 D132 000528 1A43 000530 C2C3 D0EC A004

Formato RR:

1 A 4 3 0001 1010 0100 0011

Add registers

AR R1, R2 Formato: RR; Código: 1A

- 1. Obtenga el código de instrucción desde la dirección actual (+ 528)
- 2. Como los 1ros bites son cero, el largo es de 2 bytes, sume 2 a la dirección actual para obtener la dirección de la instrucción siguiente
- 3. La instrucción es 1A (Sumar registros), entonces
- 4. Copie el contenido del 1er registro (registro 4) al area de trabajo
- 5. Sumele el contenido del segundo registro (registro 3)
- 6. Mueva el resultado al primer registro (registro 4)
- 7. Pase a la siguiente instrucción.






Arquitectura del sistema

Tipo RX-a, Registro a Memoria indexada

A (Instrucción Add)

Código de operación 5A: 0101 1010

5A6340FF








Assembler versus la arquitectura del sistema

Add Register (Suma un registro general a otro registro)






1A62



Add (Suma una variable a un registro general)

$$A = > A 6,255(3,4)$$

5A6340FF



TAKE.





*000-MAIN-LOOP

00032

Compilador Cobol

PROCEDURE DIVISION USING X Y. 000-MAIN-LOOP SECTION.

ADD X TO Y.

ADD 1 TO CRASH2.

IF CRASH2 > 38

ADD CRASH1 TO CRASH2.

010-MAIN-LOOP-EXIT.

GOBACK.

```
00033
       ADD
             0201 D18E 8000
                                             398(2,13),0(8)
    0001CC
                                             399 (13),X'OF'
                                       10
             960F D18F
    000102
                                             405(3,13),0(7)
407(13),X'0F'
                                       MYC
    000106
             D202 D195 7000
                                       ΟI
             960F D197
    0001DC
                                       AP
                                             405(3,13),398(2,13)
             FA21 D195 D18E
    0001E0
                                             0(3,7),405(13)
0(7),X OF
             D202 7000 D195
                                       MVC
    0001E6
             940F 7000
                                       NI
    GOOTEC
                                             2(7) X'OF'
             960F 7002
    0001F0
00034 ADD
             FA20 900B A031
    0001F4
                                             11(3,9),49(1,10)
                                             11(9),X'OF'
                                        NI
             940F 900B
    0001FA
                                        ZAP
                                             11(3,9),11(3,9)
    0001FE
             F822 900B 900B
00035 IF
             F921 9008 AD2F
                                             11(3,9),47(2,10)
    000204
             5880 C004
                                             11,4(0,12)
    00020A
                                             13,278(0,11)
             4700 B116
    00020E
00035
      ADD
                                        AP
                                             11(3,9),10(1,9)
    000212
             FA20 900B 900A
                                             11(9),X'OF
             940F 900B
                                        NI
    000218
                                             11(3,9),11(3,9)
                                        ZAP
             F822 900B 900B
    000210
                                        EQU
                              GN=3
    000222
        *010-MAIN-LOOP-EXIT
00036
00037
       GOBACK
                                        BC
                                             15,310(0,11)
             47FO B136
    000222
                                             84(13),X'20'
             9120 0054
```



Documentos públicos de IBM

• High Level Assembler for z/OS & z/VM & z/VSE Language Reference. Sintaxis de las sentencias assembler y otra información del lenguaje

https://www-40.ibm.com/servers/resourcelink/svc00100.nsf/pages/zOSV2R3sc264940/\$file/

Documentos públicos de IBM y otros

z/Architecture Principles of Operation (SA22-7832-09).
 Definición detallada de «z/Architecture». Referencia para programadores de assembler. Describe cada función a nivel de detalle

https://publibfp.dhe.ibm.com/epubs/pdf/dz9zr000.pdf

Introduction to S/370 Principles of Operation
 Jim Morrison's MVS Goodies. Como entender el "Principles of Operations"


http://cbttape.org/~jmorrison/s370asm/html/tut-POPs-001.html



国河

Variables en Assembler

- En assembler las variables y constantes deben ser definidas explícitamente
- Para definir las variables se utilizan las instrucciones DS, «Define Storage» o DC «Define Constant»







- Para ciertos tipos de datos, DS y DC el ensamblador también realiza la alineación que se requiera
- Si se especifica un modificador de longitud, no se realiza alineación

Гуре	Format	Alignment without length
A	Value of address	Fullword
В	Binary digits	Byte
С	Characters	Byte
F	Fixed point binary	Fullword
Н	Fixed point binary	Halfword
Р	Packed decimal	Byte
V	Externally defined address	Fullword
X	Hexadecimal digits	Byte
z	Zoned decimal	Byte



TOPA .

Definiendo variables en assembler

```
PRUEBA1
         CSECT
FULL01
              F'255'
                         Constante fullword
         DC
FULL02
                         Fullword
         DS
              C'X'
X01
         DC
                         Literal de un byte
              H'26'
                         Constante halfword
HALF01
         DC
              H'-26'
HALF02
         DC
                         Constante halfword negativa
              4XL2'AA'
HEX01
         DC
                         4 constantes tipo X de dos bytes c/u
*
                         Constante de direccion interna
ADD01
         DC
              A(FULL02)
ADD02
         DC
              V(RUTIN99) Constante de direccion externa
                         Fin del codigo
         END
```



Formatos de instrucciones

Hay una gran cantidad de formatos diferentes de instrucciones, sólo veremos como ejemplo algunas de ellas

- I Immediate
- RI Register and Immediate
- RR Register and Register
- RS Register and Storage
- RX Register and Indexed Storage
- SI Storage and Immediate
- SS Storage and Storage



TOPA .

Formatos de instrucciones

```
PRUEBA2
        CSECT
        SVC
                                Immediate
              13
                                Register and Immediate
        AHI
              R1,32
        AR
                                Register and Register
              R2,R3
              R14,R12,12(R13)
                                Register and Storage
        STM
              R4,220(R2,R3)
                                Register and Indexed Storage
        ST
              220(R11),X'FF'
                                Storage and Immediate
        MVI
        MVC
              0(4,R5),220(R4)
                                Storage and Storage
        YREGS ,
                                Definir constantes simbolicas Rx
                                Fin del codigo
        END
```



Direccionamiento Base + Desplazamiento

Para poder programar assember con esta modalidad, manejada por el ensamblador, es necesario realizar dos acciones:

- 1. Indicarle al ensamblador que se va a utilizar un determinado registro general como base para el programa. Por estándar, el registro 12
- 2. Cargar en el registro que se usará como base la dirección de memoria donde se cargará el programa en el momento de ser ejecutado, para que sirva de dirección base



Direccionamiento Base + Desplazamiento

Se utilizan dos instrucciones en el programa para cumplir con esta tarea:

- USING Instrucción al ensamblador, no genera código máquina. Instruye al ensamblador a utilizar un determinado registro general como base del programa asumiendo un determinado valor en el mismo
- BALR Instrucción de máquina. Carga en un registro la dirección de memoria, y, opcionalmente, bifurca hacia otra dirección que se indique



TAKE.

Direccionamiento con Base - Desplazamiento

```
CSECT
PRUEBA3
        BALR R12,0
                            Cargar el Registro general 12
                            Utilizar el reg 12 como base del pgm
        USING *,R12
                            Cargar en R13 la direccion de save area
        LA
              R13, SAVEAREA
              R2, HALF01
                            Sumar 26 al contenido de R2
RETURN
        EQU
                             Volver al programa iniciador
        BR
             R14
HALF01
           H'26'
                             Constante halfword
        DC
SAVEAREA DC 18F'0'
        YREGS ,
                             Definir constantes simbolicas Rx
                             Fin del codigo
        END
```

1305

Aritmética decimal

En el sistema *EBCDIC*, los valores hexadecimales x'F0' a x'F9' representan los caracteres del 0 al 9

Cuando los datos se «empaquetan», se elimina el primer medio byte o «nibble», llamado «zona», salvo el de la extrema derecha que pasa a ser el signo del número

El «nibble», o medio byte reservado para el signo conteniendo el valor «**C**» indica un número con signo positivo, un valor «**D**» es signo negativo.

El sistema también reconoce como positivos **A**; **E**; y **F**; y **B** como negativo



国新

Formato decimal empaquetado

PRUEBA4 CSECT

CHR01 DC CL6'000123' Formato EBCDIC

PACK01 DC PL6'123' Formato empaquetado positivo PACK02 DC PL6'-123' Formato empaquetado negativo

END , Fin del codigo



TOPA .

IEFBR14, El programa que hace nada...

```
TEFBR14 CSECT , Comienzo de la seccion de control SLR 15,15 Puesta a cero del registro 15 BR 14 Volver al programa iniciador END , Fin del codigo
```

国新

Batch del ensamblador «Assembler»



