lenguaje de control de trabajos J.C.L. OS/VS2

JCL DEFINICIÓN		
LENGUAJE	8	
CICLO DE EJECUCIÓN DE UN PROCESO BATCH	8	
SENTENCIAS	9	
JOB	9	
EXEC	9	
DD	9	
SENTENCIAS ESPECIALES	9	
PROC	9	
PEND	9	
SENTENCIA DE COMANDOS	9	
SENTENCIA NULA	9	
SENTENCIA DELIMITADORA	9	
SENTENCIA DE COMENTARIOS	9	
CAMPOS	10	
IDENTIFICADOR	10	
NOMBRE LÓGICO	10	
OPERACIÓN	10	
PARÁMETROS	11	
POSICIONALES	11	
DE PALABRA CLAVE	11	
SUBPARAMETROS (POSICIONALES Y DE PALABRA CLAVE)	12	
COMENTARIOS	12	
JOB	13	
PARÁMETROS POSICIONALES	13	
INFORMACIÓN DE CONTABILIDAD	13	
NOMBRE DEL PROGRAMADOR	13	
PARÁMETROS DE PALABRA CLAVE	14	
MSGLEVEL MSGCLASS	14 14	
MSGCLASS CLASS	14	
NOTIFY	14	
ADDRSPC	15	
COND	15	
DYNAMNBR	16	
PRTY	16	
TYPRUN	17	
HOI D	17	

SCAN	17
JCLHOLD	17
COPY	17
RD RESTART	17
REGIÓN	17 18
TIME	18
PERFORM	18
SUBPARÁMETROS DE CONTROL DEL JES	19
ROUTE	19
JOBPARM	19
EXEC	20
PARÁMETROS POSICIONALES	20
PGM	20
PROC	20
PARÁMETROS DE PALABRA CLAVE	21
ACCT	21
ADDRSPC	21
COND EVEN	21 21
ONLY	21
DPRTY	22
DYNAMNBR	22
PARM	23
PERFORM	23
RD	23
REGION	24
TIME	24
DD	25
CONCATENACIÓN DE DD.s	25
SENTENCIAS DD EN JOB	26
JOBLIB JOBCAT	26 26
SYSCHK	26
SENTENCIAS DD EN EXEC	27
STEPLIB	27
STEPCAT	27
SYSABEND	27
SYSUDUMP	27
PARÁMETROS POSICIONALES	28
*	28
DATA	28
DUMMY	29
DYNAM	29
PARÁMETROS DE PALABRA CLAVE	30

DDNAME	30
SYSOUT	30
COPIES	31
DEST	31
FREE	31
	31
HOLD	
UCS	32
OUTLIM	32
DSN	32
DSNAME	32
NOMBRE SIMPLE DE FICHERO	33
NOMBRE COMPUESTO DE FICHERO	33
NOMBRE DE FICHERO PARTICIONADO (PDS)	33
NOMBRE DE FICHERO TEMPORAL	33
NOMBRE DE FICHERO GENERACIONAL (GDG)	33
REFERENCIA A DD ANTERIOR	33
DISP	34
NEW	34
OLD	34
SHR	34
MOD	34
DELETE	34
KEEP	34
PASS	34
CATLG	34
UNCATLG	34
UNIT	36
SYSALLDA	36
TAPE	36
SYSALLDA	36
TAPE	36
TA80	36
TA90	36
SYSWK	36
WRK80	36
DEFER	36
AFINIDAD	36
AFF	36
SPACE	37
TRK	37
CYL	37
RLSE	37
CONTIG	37
MXIG	37
ALX	37
ROUND ABSTR	37
LABEL	37 38
SL	38
SUL	38
	38
ALL	
AUL NSL	38 38
NSL NL	38
NL LTM	38
BLP	38
PASSWORD	38
NOPWREAD	38
IN	38

OUT	38
EXPDT	38
RETPD	38
DCB	39
RECFM	39
U	39
V	39
VB F	39 39
FB	39
FBA	39
FBM	39
LRECL	39
BLKSIZE	39
DSORG	39
PS	39
IS	39
DA	39
PO	39
DEN	40
DD OCEDIMIENTOS	4.4
PROCEDIMIENTOS	41
INCORPORADOS (IN-STREAM)	41
CATALOGADOS	41
MODIFICACIONES SOBRE UN PROCEDIMIENTO	42
MODIFICACIÓN O ADICIÓN DE UNA DD	42
CONCATENACIÓN DE UNA DD	42
PARÁMETROS SIMBÓLICOS	43
MODIFICACIÓN DE SENTENCIA EXEC	43
TERMINACIÓN DE UN TRABAJO	44
JCL ERROR	44
ENDED	45
ABENDED	45
CODYCOG EDDÓNEOG MADVENAN EG	4.0
CODIGOS ERRÓNEOS HABITUALES	46
RETORNO EN CALL AL IMS SYSTEM CODES	46 49
USER CODES	51
COLIN CODES	31
UTILIDADES	53
ADUEMAIN	53
DBA00111	54
DBA00121	54
DBA00211	54
DBA00311	54

DBA00321	54
DFSRRC00	55
DITTO	56
DSNUTILB	57
IBMABEND	58
IBMMENSA	58
IDCAMS	58
IEHLIST	58
IEBGENER	58
IEBCOPY	58
IEBCOMPR	58
IEFBR14	59
ISRSUPC	60
IKJEFT01	60
SISCOPY	60
SISGENER	61
SISPOPCL	61
SISPTOOL	61
PUTPARM	61
SORT	62
SORTLIB	62
SORTIN	62
SORTOUT SORTWKnn	62 62
SYSIN	62
SORT	64
FORMAT	64
EQUALS	64
COPY	64
SENTENCIAS DE CONTROL(SORT)	65
ALTSEQ	65
INCLUDE	66
OMIT	67
INREC	68
OUTREC	69
MERGE	69
SUM	69
NONE	69
OPTION	70
CODY	70

NOEQUALS	70
EQUALS	70
NOLIST	70
LIST	70
SKIPREC	70
STOPAFT	70
VSAM	71
KSDS	71
ESDS	71
RRDS	71
LDS	71
INDICE CLUSTER	72
INDICE ALTERNATIVO (AIX)	72
PATH	72
IDCAMS	72
DEFINICIÓN DE VSAM	73
CLUSTER	73
DATA	73
INDEX	73
BORRADO DE VSAM	74
DELETE	74
CLUSTER	74
PURGE	74
ERASE	74
COPIADO DE VSAM	75
REPRO	75
INFILE	75
INDATASET	75
OUTFILE	75
OUTDATASET FROMKEY	75
TOKEY	75 75
FROMADDRESS	75 75
TOADDRESS	75
FROMNUMBER	75
TONUMBER	75
COUNT	75
SKIP	75
IMPRESIÓN DE VSAM PRINT	76 76
INFILE	76
INPILE INDATASET	76
CHAR	76
FROMKEY	76
TOKEY	76

FROMADDRESS	76
TOADDRESS	76
FROMNUMBER	76
TONUMBER	76
COUNT	76
SKIP	76
LISTADO DE CATALOGO DE VSAM	77
LISTCAT	77
LEVEL	77
ENTRIES	77
ALL	77
VOLUME	77
NAME	77
DEFINICIÓN DE UN AIX (ÍNDICE ALTERNATIVO)	78
DEFINE AIX	78
DATA	78
INDEX	78
CARGA DE UN AIX (INDICE ALTERNATIVO)	78
BLDINDEX	78
INDATASET	78
OUTDATASET	78

JCL DEFINICIÓN

LENGUAJE

JCL responde al acronimo de Lenguaje de Control de Trabajos (Job.s). Es la representación de mandatos en formato de sentencias que definen la forma en que deberán ejecutarse trabajos diferidos, también denominados BATCH.

Inicialmente el lenguaje se manifestaba por medio de fichas perforadas y por ello aun hoy en día existen expresiones referidas al lenguaje que provienen de aquella forma de trabajar, así pues a los trabajos diferidos, asociados a sentencias de control se les denomina trabajos por lotes, expresión que se remonta a los grupos de fichas perforadas que en un trabajo completo se denominaban lotes.

Se mantiene aun el formato de 80 posiciones como control de sentencias tal y como se estableció en su momento la anchura de fichas perforadas . También los hay que al referirse a una sentencia la mencionan como ficha de control.

Así pues conviene que nos familiaricemos con todas y cada una de estas expresiones al referirnos a JCL. JCL da información al sistema referente a:

Información contable

Nombre y numero de programas que deben ejecutarse

El orden de ejecución de los mismos

Ficheros o librerías que se precisan para el trabajo

Soportes y periféricos necesarios

Comentarios y mensajes al operador de consola

Y otros

CICLO DE EJECUCIÓN DE UN PROCESO BATCH

La ejecución de trabajos Batch son realizadas en el sistema OS/VS2 bajo el subsistema JES2 (*Job Entry Subsistema*) o Subsistema de Entrada de Trabajos la forma en operar es como sigue:

ENTRADA	Se envía un trabajo al JES para su ejecución. Se identifica el trabajo con un nombre y numero permitiéndonos controlar en cualquier momento la ejecución del mismo. Las sentencia de JCL se introducen en un fichero SPOOL en cola de entrada .
CONVERSIÓN	Verificación sintáctica de las sentencias JOB. Revisión de la existencia de ficheros y librerías especificadas. Aportación de datos procedentes de procedimientos del sistema. Traspaso de los datos a la cola de ejecución de trabajos
EJECUCIÓN	Se carga el JCL generado en un iniciador. (Se entiende como iniciador a aquellas particiones que ejecutan un trabajo). Al abrir un iniciador se le especifican unas determinadas clases asociadas a unos subsistemas o elementos físicos de hardware y estos iniciadores son los encargados de recoger según orden de prioridades los trabajos y ejecutarlos.
SALIDA	Una vez efectuado el proceso de las sentencias, se da formato de salida al trabajo ejecutado y se procede al paso del mismo a colas de salida
IMPRESIÓN	Según la clase de salida que se especifique el las sentencias JOB se procederá a la impresión en una impresora determinada o visualización en un terminal o se guardara en cualquier medio que el sistema permita
BORRADO	El borrado suprime el control por parte del JES del trabajo realizado.

^{*} El error producido en cualquier parte de las mencionadas, presupone la finalización anormal del trabajo conocida como JCL ERROR en el caso de error sintáctico o de validación de ficheros y de ABEND cuando el error proviene en tiempo de ejecución. La finalización correcta del trabajo es reconocida bajo la terminación ENDED.

SENTENCIAS

JOB

(TRABAJO) Identifica un trabajo. Es procesada por la parte de lectura del JES(*Reader*). Aporta un registro contable para el trabajo.

EXEC

(EJECUCIÓN) identifica un paso de trabajo a realizar. Se procesa por parte del JES en el apartado (*Converter*) destinado a modificar el JCL por rutinas y sentencias estándar del sistema . Se abre un registro contable que identifica el paso de trabajo.

DD

(DEFINICIÓN DE DATOS) Identifica un fichero al que acudiremos en el proceso de un programa. Como la sentencia anterior la ejecución de la sentencia es procesada en primer lugar por el apartado (*Converter*) del JES. En algunos casos si ello fuese preciso se acude al Gestor de Recursos del Sistema (SRM)

SENTENCIAS ESPECIALES

PROC

Determina el inicio de un procedimiento

PEND

Determina el final de un procedimiento

SENTENCIA DE COMANDOS

Se entiende como tal aquellas que permiten el envío de comandos al sistema.

SENTENCIA NULA

Es aquella que en las posiciones 1 y 2 tan solo disponen de forma doble del carácter / (//). quedando el resto de posiciones de la 3 a la 72 sin ningún contenido. Indica el final de un JOB

SENTENCIA DELIMITADORA

La sentencia delimitadora presupone el fin de datos introducidos en una sentencia DD con datos aportados dentro de las fichas de control. su formato es el de dos caracteres como (/*)

SENTENCIA DE COMENTARIOS

Es la que permite la incorporación de una ficha cuyo único contenido es el de un comentario quedando sin efectos ejecutables su contenido. se reconoce por sus primeras tres posiciones que quedan con el formato que se adjunta (//*)

CAMPOS

IDENTIFICADOR

El campo identificador se inicia en la posición 1 y existen tres tipos:

// **Sentencia JCL** (la mas comúnmente utilizada)

/* Sentencia Delimitadora

(Cierra la introducción de datos introducidos de forma directa a JCL)

//* Comentario

(El contenido no presupone mandato y podría ser suprimido sin alterar la ejecución del JCL)

NOMBRE LÓGICO

Identifica una sentencia para poder hacer referencia de la misma en cualquier situación.

Debe de preceder a los dos caracteres // de sentencia JCL (posición 3)

Pueden ser caracteres alfanuméricos y como especiales pueden utilizarse # @ \$

El primer carácter no debe ser numérico

Al campo nombre y como separación de la operación a la que hace referencia debe de precederle lo menos un blanco

OPERACIÓN

Tres son los tipos de operación validos como sentencia de control:

- JOB
- EXEC
- DD

Deben de ir a continuación del nombre y separados del mismo por uno o mas blancos

PARÁMETROS

Pueden ser de dos tipos:

POSICIONALES

El significado del parámetro viene dado por la posición que ocupa y la ausencia del mismo presupone el separarlo del parámetro siguiente por una (,) coma

Deben ir antes que los parámetros de palabra clave

La carencia del ultimo, o últimos parámetros posicionales sin continuación de parámetro posicional, o la falta de todos ellos no obliga la codificación de la (,) coma de separación

DE PALABRA CLAVE

El significado lo determina el nombre de palabra clave y el valor que se le asocia

Deben de ir después de los parámetros posicionales si existen

Pueden codificarse en cualquier orden

No debe especificarse la ausencia de los mismos

//FEINA1 JOB	A33-1,J.Rt	uiz,MSGC	LASS=V	
	1			
				De palabra clave
				Posicionales

Los campos se separan por (,) comas

Deben iniciarse después del tipo de operación (JOB,EXEC,DD) separados de uno o mas blancos

No deben existir separación de blancos entre parámetros

Los parámetros no deben superar la posición 71

Caso de ser insuficiente las posiciones hasta la columna 71 podrá situarse una coma antes de la posición 72 y seguir codificando en la línea siguiente respetando las siguientes normas

No puede interrumpirse un parámetro y la interrupción de la línea será siempre al finalizar el mismo y después de la (,) coma

// en la primera y segunda posición

Podrá iniciarse la continuación a partir de la posición 4 y antes de la posición 16

Dependiendo de la instalación se asumen valores de algunos parámetros por defecto en cuyo caso no será necesario codificarlos de no ser que se precise variar su valor.


.//FEINA1 JOB A33-1,J.Ruiz, // MSGCLASS=V

SUBPARAMETROS (POSICIONALES Y DE PALABRA CLAVE)

Los parámetros de cualquier tipo pueden subdividirse en otros que se denominan subparámetros

Siguen las mismas normas que los parámetros

Deben de ir entre paréntesis salvo en aquellos casos que solo sea un subparámetro pudiendo prescindir de los mismos



COMENTARIOS

//FEINA1 JOB A33-1,J.Ruiz,MSGCLASS=V comentario

Si se codifican deben ir después del campo de parámetros y no pueden ponerse si estos no existen. Estarán separados por uno o mas blancos

Pueden codificarse hasta la posición 71

Aunque la columna 72 predispone a la continuación de un campo de comentario hay instalaciones que no lo contemplan por lo que se aconseja evitar codificar esa posición y utilizar la sentencia de comentario si fuese preciso ampliar el contenido del mensaje

A diferencia de la sentencia de comentarios el campo de comentarios precede a los parámetros y no debe codificarse sin la presencia de ellos y la sentencia de comentarios debe iniciarse en la primera posición con los identificadores (//*) siendo todo el contenido un comentario

JOB

Determina el principio de un trabajo y si no existen (//) el final de un trabajo anterior e inicio de otro.

Por cada trabajo solo debe existir una ficha JOB

Debe ser la primera ficha de codificación de un trabajo

Son partes de una sentencia JOB:

// en posición 1 y 2

Nombre lógico al que asociamos al trabajo a realizar

JOB

Parámetros posicionales y de palabra clave

Comentarios

Si se tienen que codificar apóstrofes (') o ampersands (&) como valor de los parámetros deberán codificarse dobles dando uno tan solo como resultado final

PARÁMETROS POSICIONALES

INFORMACIÓN DE CONTABILIDAD

Información contable que requiere la instalación (máxima longitud 142 caracteres)

NOMBRE DEL PROGRAMADOR

Persona responsable del trabajo a ejecutar (máxima longitud 20 posiciones)

//TRAB1 JOB DEPEXT,PUIG,....../TRAB1 JOB DEPEXT,(PUIG,Planta 3a),.....

PARÁMETROS DE PALABRA CLAVE

MSGLEVEL

Indica si se han de imprimir o no las sentencias de JCL y los mensajes de asignación de recursos en el fichero de actividad del *log*. Es un parámetro compuesto de dos subparámetros posicionales el primero (Sentencias) acepta los valores :

- 0 Solo sentencias de Job
- 1 Sentencias de JCL y resolución de parámetros simbólicos por parte del JES
- 2 Sentencias de JCL

El segundo (Mensajes):

- 0 Mensajes de JCL y todos si acaba mal
- 1 Todos siempre

//TRAB1 JOB DEPEXT,PUIG,MSGLEVEL=(1,1)......

SI NO SE CODIFICA SE ASUMEN LOS VALORES POR DEFECTO DE LA INSTALACIÓN

MSGCLASS

Especifica la clase de salida al fichero de actividad de trabajo. Ha de ser cualquier carácter alfanumérico según decida la instalación

//TRAB1 JOB DEPEXT,PUIG,MSGCLASS=V,......

CLASS

Especifica la clase de entrada y ejecución. La referida clase permite al Job situarse en cola del JES de trabajos . Ha de ser cualquier carácter alfanumérico según decida la instalación

//TRAB1 JOB DEPEXT,PUIG,MSGCLASS=V,CLASS=C,......


NOTIFY

Debe especificarse el usuario de TSO que deberá recibir aviso del final de la ejecución del trabajo. Máximo 7 caracteres definidos por la instalación como identificación de acceso al sistema (LOGON DE TSO)

//TRAB1 JOB DEPEXT,PUIG,MSGCLASS=V,CLASS=C,NOTIFY=T515214,......

ADDRSPC

Especifica si el trabajo deberá ejecutarse en memoria REAL o VIRTUAL(Por defecto VIRTUAL)



//TRAB1 JOB DEPEXT,PUIG,MSGCLASS=V,CLASS=C,NOTIFY=T515214,
// ADDRSPC=VIRT,.......

COND


Indica un código de condición para permitir o evitar ejecutar los diferentes pasos de un JOB en función del código de retorno que devuelve el sistema por la ejecución de cada uno de los paso EL JOB **DEJA DE EJECUTARSE** CUANDO EL CÓDIGO DE CONDICIÓN DEVUELTO CUMPLE EL CÓDIGO DEL PARÁMETRO COND UNA VEZ APLICADA LA OPERACIÓN DEL PARÁMETRO COND

Consta de dos subparámetros posicionales que pueden repetirse en diferentes comparaciones los dos subparámetros son :

código: Un numero de entre 0 y 4095 (los mas habituales son el (0, 4, 8, 12,16))

operación: Tipo de comparación

FINAL DE EJECUCIÓN CUANDO



//TRAB1 JOB DEPEXT,PUIG,MSGCLASS=V,CLASS=C,NOTIFY=T515214,
// COND=(9,GT),.......

El ejemplo cita que deberán ejecutarse los pasos posteriores si el actualmente en ejecución retorna un paso inferior a 9. Daría los mismos resultados la expresión que prosigue

//TRAB1 JOB DEPEXT,PUIG,MSGCLASS=V,CLASS=C,NOTIFY=T515214,
// COND=((9,EQ)(10,GT)),.......

SE RECOMIENDA EL USO DEL CÓDIGO DE CONDICIÓN A NIVEL DE PASO EN LUGAR DE JOB PUES ELLO PERMITE ADAPTARLO DE FORMA MAS PARTICULAR AL RESULTADO DE CADA EJECUCIÓN.

DYNAMNBR

Este parámetro esta asociado con la alocación dinámica de ficheros y no se debe codificar en otras circunstancias

Alocación dinámica es aquella que efectuamos por medio del programa en ejecución que marca la pauta de que ficheros debe o no coger o crear .

Cada fichero a crear será una unidad de asignación al parámetro

Debe de asociarse el paso al parámetro para que el JOB sepa en que momento debe de reservar recursos para la asignación dinámica de ficheros.

DYNAMNBR.PASO01=10

El numero máximo de ficheros a poder asignar de forma dinámica es de 1635

//TRAB1 JOB DEPEXT,PUIG,MSGCLASS=V,CLASS=C,NOTIFY=T515214,
// DYNAMNBR.PASO01=10.......

LA ALOCACIÓN DINÁMICA SUELE ESPECIFICARSE EN LA SENTENCIA EXEC O POR MEDIO DE UNA DD (DYNAM)

PRTY

Determina la prioridad de ejecución del JOB en relación a otros en cola de ejecución.

El parámetro consta de dos subparámetros posicionales numéricos, el primero con valores comprendidos entre 0 y 14 y el segundo entre 0 y 15.

La prioridad final se obtiene del producto de 16x (valor 1)+(valor 2)

//TRABA JOB DEPEXT,PUIG,MSGCLASS=V,CLASS=C,NOTIFY=T515214,
// DPRTY =(10,5),......

SE RECOMIENDA NO UTILIZAR ESTE PARÁMETRO ,SINO ES POR CAUSAS JUSTIFICADAS Y ACEPTAR LA PRIORIDAD QUE ASIGNA EL JES 2 A RAÍZ DE LOS PARÁMETROS DE LA INSTALACIÓN PARA PRIORIDADES DE EJECUCIÓN SEGÚN LAS CLASES ASOCIADAS.

TYPRUN

Los posibles valores que adopta este parámetro:

HOLD

Deja el trabajo en HOLD (pendiente de ejecución para el JES) y queda a la espera que el operador de consola lo libere (Se hace habitualmente cuando el JOB requiere de unos recursos especiales que han de ser cedidos por Explotación.)

SCAN

Analiza sintácticamente el JOB Control.

JCLHOLD

El job queda retenido antes de ser procesado por el converter.No pasa a cola de selección hasta que el operador lo libera

COPY

Lista el JCL sin ejecutarlo

//TRAB1 JOB DEPEXT,PUIG,MSGCLASS=V,CLASS=C,NOTIFY=T515214,
//
TYPRUN=SCAN,.......

RD

Especifica la posible forma de arrancar un JOB

$$RD= \left\{ \begin{array}{c} R \\ RNC \\ NC \\ NR \end{array} \right\}$$

R Rearranque automático combinado con la macro CHKPT RNC Rearranque automático a nivel de paso (no de checkpoint)

NC No se permiten rearranques automáticos

NR No permite arranque automático, pero se puede tomar checkpoint para el arranque posterior

ESTE PARÁMETRO NO SUELE UTILIZARSE Y EN SU LUGAR SE UTILIZA FRECUENTEMENTE EL PARÁMETRO RESTART COMO REARRANQUE MANUAL.

RESTART

Especifica la posible forma de rearrancar un JOB de forma manual

RESTART=

*

nombre del paso
nombre del paso,nombre del paso dentro del procedimiento

checkid

• inicio desde el primer paso

Chekid especifica un checkpoin tomado anteriormente para el rearranque debe de acompañarse con la **DD SYSCHK**

//TRAB1 JOB DEPEXT,PUIG,MSGCLASS=V,CLASS=C,NOTIFY=T515214,
// RESTART=PASPROC.PAS01

REGIÓN

En el caso de trabajar con memoria real ADDRSPC=REAL indica el total de memoria a utilizar

En el caso de trabajar con memoria virtual **ADDRSPC=VIRT** evita el exceso de paginación cuando se codifican valores bajos

La medida se expresa en valor superior a cero en numero par y como unidad K(1024 octetos)

//TRAB1 JOB DEPEXT,PUIG,MSGCLASS=V,CLASS=C,NOTIFY=T515214,
// REGION=1024K

TAN SOLO DEBERÁ CODIFICARSE ESTE PARÁMETRO EN AQUELLOS CASOS QUE LA MEMORIA REQUERIDA EXCEDA LA ESTÁNDAR DE LA INSTALACIÓN

TIME

Especifica el tiempo máximo de CPU(tiempo en que el procesador utiliza recursos) autorizado para la ejecución del trabajo

TIME=([minutos|),[segundos|)

ambos requieren valores numéricos el primero en rango comprendido entre 1y 1439 y el segundo con valor entre 1 y 59 .Ejemplos TIME=1, TIME=(1,20), TIME=(,40)

Time=1440 (24 horas) presupone que no hay limite de CPU para ese JOB **UTILIZAR**) (NO

//TRAB1 JOB DEPEXT,PUIG,MSGCLASS=V,CLASS=C,
// TIME=(1,20)

LA AUSENCIA DE CODIFICACIÓN DE ESTE PARÁMETRO PRESUPONE EL TRABAJAR CON EL TIEMPO LIMITADO POR LA INSTALACIÓN

PERFORM

Grupo de rendimiento al que se aplica al JOB

PERFORM=numero

numero con valores comprendidos entre 1 y 255

//TRAB1 JOB DEPEXT,PUIG,MSGCLASS=V,CLASS=C,
// PERFORM=1


SE RECOMIENDA EL TRABAJAR CON LOS VALORES POR DEFECTO.

SUBPARÁMETROS DE CONTROL DEL JES

Deben de codificarse inmediatamente después de la ficha JOB. Damos detalle de algunas que son utilizadas de forma frecuente.


ROUTE

La ficha indica que la impresión debe encaminarse hacia una salida concreta



JOBPARM

La ficha marca el valor de un parámetro del JES



EXEC

Determina el inicio de un paso de trabajo y el programa o procedimiento catalogado a ejecutar . El máximo de sentencias autorizado para un JOB es de 255

Las partes de una sentencia EXEC son:

// en las dos primeras posiciones Nombre lógico del paso Código de operación EXEC Parámetros posicionales y de palabra clave Comentarios

```
//TREBALL1 JOB PPPPP, 'J.MIR', MSGCLASS=V, CLASS=C, NOTIFY=T515214
//*
//PAS01 EXEC PGM=ACLP000......
```

PARÁMETROS POSICIONALES

Se considera parámetro posicional de la sentencia EXEC la especificación del nombre del programa o procedimiento a ejecutar (todo y tratándose de un parámetro de palabra clave se considera posicional porque ha de ser el primero de los parámetros a especificar en la sentencia EXEC).

PGM

Se aplica cuando el paso deberá ejecutar un programa, asociando el nombre del programa a ejecutar.

Es un parámetro excluyente con el de PROC

```
//TREBALL1 JOB PPPPP, 'J.MIR', MSGCLASS=V, CLASS=C, NOTIFY=T515214
//*
//PAS01 EXEC PGM=ACLP000.....
```

PROC

Se utiliza para hacer referencia a un procedimiento.

Es un parámetro excluyente con el de PGM

En este caso puede prescindirse de (PROC=) y especificar solo el nombre del procedimiento.

```
PGM= procedimiento procedimiento
```

```
//TREBALL1 JOB PPPPP,'J.MIR',MSGCLASS=V,CLASS=C,
// NOTIFY=T515214,
//*
//PAS01 EXEC PROC=ACLPXXX......
```

PARÁMETROS DE PALABRA CLAVE

A diferencia de los parámetros PROC y PGM que decíamos que había de ser uno de los dos el primero en codificarse en la ficha EXEC los restantes pueden codificarse en cualquier orden

Todos ellos son opcionales

ACCT

Da información contable del paso.(Tiene iguales características que el parámetro posicional contable de la sentencia JOB)

```
//TREBALL1 JOB PPPPP, 'J.MIR', MSGCLASS=V, CLASS=C,
// NOTIFY=T515214
//*
//PAS01 EXEC PROC=ACLPXXX, ACCT=AP342,......
```

ADDRSPC

Especifica si debemos ejecutar el paso en memoria real o virtual (Tiene características parecidas al mismo nombre de parámetro para la sentencia JOB)

COND

Determina cuando un paso deberá o no ejecutarse en relación al código devuelto por uno, varios o todos los pasos que anteceden al actual (Tiene características parecidas al mismo nombre de parámetro para la sentencia JOB)

Tiene algunas peculiaridades que no se aplican en la sentencia JOB y son:

$$\begin{array}{ll} \text{COND=} & \left\{ \begin{array}{l} (0, \text{EQ}) \\ (0, \text{EQ}, \text{PAS}01) \end{array} \right. \\ \\ \text{COND=} & \left\{ \begin{array}{l} \text{EVEN} \\ \text{ONLY} \end{array} \right. \end{array} \right\}$$

EVEN

El paso se ha de ejecutar siempre, todo y que los anteriores acaben de forma incorrecta

ONLY

Solo se ejecuta si alguno de los pasos anteriores finalizase de manera incorrecta.

```
//TREBALL1 JOB PPPPP,'J.MIR',MSGCLASS=V,CLASS=C,
// NOTIFY=T515214
//*

//PAS01 EXEC PROC=AAAP000.......
//PAS02 EXEC PROC=FINMALO,COND=(0,EQ,PAS01),......
//PAS03 EXEC PROC=FINMALO,COND=ONLY,.....
//PAS04 EXEC PROC=SIFIN,COND=EVEN,......
```

SI SE CODIFICO EL PARÁMETRO COND PARA LA SENTENCIA JOB QUEDARAN SIN EFECTO LOS PARÁMETROS COND DE LA FICHA EXEC

DPRTY

Determina la prioridad de ejecución del JOB en relación a otros en cola de ejecución.

El parámetro consta de dos subparámetros posicionales numéricos, el primero con valores comprendidos entre 0 y 14 y el segundo entre 0 y 15.

La prioridad final se obtiene del producto de 16x (valor 1)+(valor 2)

//TRAB1 JOB DEPEXT,PUIG,MSGCLASS=V,CLASS=C,NOTIFY=T515214,
// DPRTY =(10,5),......

SE RECOMIENDA NO UTILIZAR ESTE PARÁMETRO DE NO SER POR CAUSAS JUSTIFICADAS Y ACEPTAR LA PRIORIDAD QUE ASIGNA EL JES 2 PARA PRIORIDADES SEGÚN LAS CLASES DE EJECUCIÓN.

EL PARÁMETRO PRTY PARA LA FICHA JOB ES EL EQUIVALENTE A ESTE Y SU CODIFICACIÓN ANULA LA DE LA FICHA EXEC.

DYNAMNBR

Este parámetro esta asociado con la alocación dinámica de ficheros y no se debe codificar en otras circunstancias

Alocación dinámica es aquella que efectuamos por medio del programa en ejecución que marca la pauta de que ficheros debe o no coger o crear .

Cada fichero a crear será una unidad de asignación al parámetro

El numero máximo de ficheros a poder asignar de forma dinámica es de 1635

//TRAB1 JOB DEPEXT,PUIG,MSGCLASS=V,CLASS=C,NOTIFY=T515214 //*

//PAS01 EXE PGM=AAAP000,DYNAMNBR=10,......

LA ALOCACIÓN DINÁMICA SUELE ESPECIFICARSE EN LA SENTENCIA EXEC O POR MEDIO DE UNA DD (DYNAM)

ESTE PARÁMETRO TIENE EQUIVALENCIA AL DE IGUAL NOMBRE PARA LA FICHA JOB.(LA CODIFICACIÓN DEL PARÁMETRO EN JOB ANULA LA ESPECIFICADA EN EXEC)

PARM

Aporta información de datos externos solicitados por un programa en tiempo de ejecución

PARM=parametro.s

parámetros no puede exceder de un total de 100 caracteres

//TRAB1 JOB DEPEXT,PUIG,MSGCLASS=V,CLASS=C,NOTIFY=T515214

//*

//PAS01 EXEC PGM=AAAP000,PARM='/&CADENA'

CODIFICACIÓN EN PGM PLI DE RECEPCIÓN DE PARÁMETROS:

AAAP000: PROC (PARM) OPTIONS(MAIN)

DCL PARM CHAR (100) VAR;

DCL 1 WPARM BASED(ADDR(PARM)),

3 LONGIT BIN FIXED(15),

3 CADENA CHAR(8);

PERFORM

Grupo de rendimiento al que se aplica al paso

PERFORM=numero

numero con valores comprendidos entre 1 y 255. Por defecto asume 1 para pasos de JOB no TSO y 2 para JOB.s de TSO $\,$

//TRAB1 JOB DEPEXT,PUIG,MSGCLASS=V,CLASS=C,
// PERFORM=2

SE RECOMIENDA EL TRABAJAR CON LOS VALORES POR DEFECTO.

RD

Especifica la posible forma de arrancar un PASO

$$RD= \left\{ \begin{array}{c} R \\ RNC \\ NC \\ NR \end{array} \right\}$$

R Rearranque automático combinado con la macro CHKPT RNC Rearranque automático a nivel de paso (no de checkpoint)

NC No se permiten rearranques automáticos

NR No permite arranque automático, pero se puede tomar checkpoint para el

arranque posterior

ESTE PARÁMETRO NO SUELE UTILIZARSE Y EN SU LUGAR SE UTILIZA FRECUENTEMENTE EL PARÁMETRO RESTART COMO REARRANQUE MANUAL.

REGION

En el caso de trabajar con memoria real ADDRSPC=REAL indica el total de memoria a utilizar

En el caso de trabajar con memoria virtual **ADDRSPC=VIRT** evita el exceso de paginación cuando se codifican valores bajos

La medida se expresa en valor superior a cero en numero par y como unidad K(1024 octetos)

//TRAB1 JOB DEPEXT,PUIG,MSGCLASS=V,CLASS=C,NOTIFY=T515214
//*
//PAS01 EXEC PGM=AAAP000,**REGION=1024K**

TAN SOLO DEBERÁ CODIFICARSE ESTE PARÁMETRO EN AQUELLOS CASOS QUE LA MEMORIA REQUERIDA EXCEDA LA ESTÁNDAR DE LA INSTALACIÓN

TIME

Especifica el tiempo máximo de CPU(tiempo en que el procesador utiliza recursos) autorizado para la ejecución del paso

TIME=([minutos|),[segundos|)

ambos requieren valores numéricos el primero en rango comprendido entre 1y 1439 y el segundo con valor entre 1 y 59 .Ejemplos TIME=1, TIME=(1,20), TIME=(,40)

Time=1440 (24 horas) presupone que no hay limite de CPU para ese JOB (**NO UTILIZAR**)

//TRAB1	JOB	DEPEXT,PUIG,MSGCLASS=V,CLASS=C
//*		
//PAS01	EXE	C PGM=AAAP000, TIME=(,15)
		15 segundos

LA AUSENCIA DE CODIFICACIÓN DE ESTE PARÁMETRO PRESUPONE EL TRABAJAR CON EL TIEMPO LIMITADO POR LA INSTALACIÓN

DD

La sentencia DD responde al acronimo de (Definición de Datos). Nos permite definir los ficheros y librerías asociadas a un JOB o paso dentro del mismo

Es condición indispensable que cada fichero que tratemos deba estar representado por su ficha DD

No puede existir mas de una sola DD identificada con el mismo nombre lógico

La no especificación de nombre lógico en una ficha DD presupone la concatenación al fichero de la sentencia DD anterior

Las partes de una sentencia DD son:

```
// en las dos primeras posiciones
Nombre lógico de la DD
Código de operación DD
Parámetros posicionales y de palabra clave
Comentarios
```

CONCATENACIÓN DE DD.s

En ocasiones un paso puede precisar de mas de un fichero para una determinada entrada de datos y ello es posible por medio de la concatenación de DD.s. La forma en codificarse es:

```
//ESTEPLIB DD ..........
// DD .........
// DD .........
//XXXX DD.........
```

En la concatenación de ficheros no es preciso que los mismos tengan la misma longitud ni el mismo factor de bloqueo pero en ambos casos habra que especificar en orden de mayor a menor

SENTENCIAS DD EN JOB

Las únicas DD asociadas a la ficha JOB son aquellas destinadas a definir librerías de acceso a las que deberán acudir los trabajos en tiempo de ejecución. El nombre lógico que las identifica es:

JOBLIB

La ejecución de un programa se inicia en la busca del objeto (código en lenguaje maquina) en las librerías estandars de la instalación (SYS1.LINKLIB) pero en según que casos puede sernos de utilidad el desplazar esa búsqueda a otras librerías.

La especificación de una o varias librerías no evita en ultimo caso el acudir a las estandars de la instalación si no se encontrase en ninguna de las referidas.

Ha de codificarse después de la ficha JOB y antes de cualquier paso EXEC

No puede utilizarse en procedimientos catalogados

La codificación de JOBLIB predispone a los pasos EXEC posteriores a que todos acudan a esas librerías para la obtención del objeto a ejecutar. Será excepción de lo dicho los pasos EXEC que dispongan de una DD STEPLIB en cuyo caso serán esas las librerías de captura.

JOBCAT

La diferencia de la JOBCAT con la JOBLIB radica en que mientras la anterior buscaba el objeto a ejecutar, esta marca el camino a seguir para la búsqueda y obtención del catalogo de ficheros. sigue las mismas pautas y en ultimo extremo acude a las estancadas de la instalación

Ha de codificarse después de la ficha JOB y de la JOBLIB y antes de cualquier paso EXEC

La codificación de JOBCAT predispone a los pasos EXEC posteriores a que todos acudan a esas librerías para la obtención del catalogo de ficheros. Será excepción de lo dicho los pasos EXEC que dispongan de una DD STEPCAT en cuyo caso serán esas las librerías de catalogo

SYSCHK

Define el fichero de grabación de CHEKPOINTS (puntos de control) de un programa que se guardan para rearranque posterior.

Debe ser anterior a cualquier paso EXEC de un JOB puesto que en rearranque y especificando la identificación del punto de control se deberá acudir a este fichero antes que al paso para obtener la información del programa que se pretende arrancar

SENTENCIAS DD EN EXEC

Al igual que las ficha JOB las EXEC tienen DD destinadas a definir librerías de acceso a las que deberán acudir los pasos de un trabajos en tiempo de ejecución. El nombre lógico que las identifica es:

STEPLIB

La ejecución de un programa se inicia en la busca del objeto (código en lenguaje maquina) en las librerías estandars de la instalación (SYS1.LINKLIB) pero en según que casos puede sernos de utilidad el desplazar esa búsqueda a otras librerías.

La especificación de una o varias librerías no evita en ultimo caso el acudir a las estandars de la instalación si no se encontrase en ninguna de las referidas.

Ha de codificarse después de la ficha EXEC aun que no tiene porque ser la primera DD

A diferencia de la JOBLIB puede utilizarse en procedimientos catalogados (NO ES RECOMENDABLE Y EN SEGÚN QUE INSTALACIONES NO ESTA PERMITIDO)

STEPCAT

La diferencia de la STEPCAT con la STEPLIB radica en que mientras la anterior buscaba el objeto a ejecutar, esta marca el camino a seguir para la búsqueda y obtención del catalogo de ficheros, sigue las mismas pautas y en ultimo extremo acude a las estandars de la instalación

Ha de codificarse después de la ficha EXEC aun que no tiene porque ser la primera DD.

La sentencia STEPCAT solo puede referirse a catálogos de usuario del tipo VSAM

SYSABEND

Determina el fichero donde el sistema efectuara el vuelco de memoria por terminación anormal ABENDED

La información que aporta hace referencia a:

Núcleo del sistema

Área del programa problema

Tabla de Trace

SYSUDUMP

Determina el fichero donde el sistema efectuara el vuelco de memoria por terminación anormal ABENDED

A diferencia de la anterior tan solo facilita información del Área del programa problema

PARÁMETROS POSICIONALES

Se considera parámetro posicional de la sentencia DD

* DATA DUMMY DYNAM

*

Indica que los datos del fichero van a continuación de la DD. La finalización de datos se indica con (/*) o con (//).

```
//TREBALL1 JOB PPPPP, 'J.MIR', MSGCLASS=V, CLASS=C,
// NOTIFY=T515214
/PAS01 EXEC PGM=ACLP000.....
//SYSIN DD *
SORT FIELDS=(1,1,CH,A)
/*
//ACCC DD
Delimitador
```

El parámetro y los datos que le preceden no pueden incorporarse dentro de un procedimiento pero si pueden referenciarse como modificación de los datos internos de un procedimiento.

```
//TREBALL1 JOB PPPPP, 'J.MIR', MSGCLASS=V, CLASS=C,
// NOTIFY=T515214
//*

//FERPROC PROC FICHA DE DEFINICION DE PROC
//PASO01 EXEC SORT......
// PEND FINAL DEL PROCEDIMIENTO
//*

//PASO1 EXEC FERPROC
//PASO01.SYSIN DD *
SORT FIELDS=(1,1,CH,A)
/*
```

DATA

Este parámetro sigue las mismas normas que el anterior (*) tan solo a diferencia de ese no se consideran delimitadores de datos las (//)

```
//TREBALL1 JOB PPPPP, 'J.MIR', MSGCLASS=V, CLASS=C,
// NOTIFY=T515214,
//*
/PAS01 EXEC PGM=ACLP000.....
//SYSIN DD DATA
SORT FIELDS=(1,1,CH,A)
/*
Delimitador
```

DLM

Todo y siendo como es parámetro de palabra clave lo citamos entre los posicionales por estar ligado a (*) y DATA. Su codificación permite modificar los delimitadores de los dos citados (fin de entrada de datos (/*) o (//)) por otros dos diferentes caracteres. Ello puede ser de utilidad cuando entre los diferentes datos que se incorporen a nuestro trabajo existan los referidos /* y // , y ello provoque la finalización de datos antes de hora.

Si son caracteres especiales deberán codificarse entre apóstrofes

```
//TREBALL1 JOB PPPPP, 'J.MIR', MSGCLASS=V, CLASS=C, NOTIFY=T515214
//*
/PAS01 EXEC PGM=ACLP000......
//SYSIN DD DATA, DLM='%%'
SORT FIELDS=(1,1,CH,A)
%% Delimitador modificado
```

DUMMY

El parámetro que traducido viene a ser equivalente a ficticio sirve para tratar como reales porque el programa los solicita con nombres lógicos ficheros que físicamente no existen o no existirán de salida (no se grabaran). De todas maneras el programa realizara el open y close de los ficheros como si los mismos existieran físicamente y sin que se produzca errores por no existir

Si la DD resulta ser de varios ficheros concatenados serán reales todos aquellos anteriores a la sentencia DUMMY y ficticios el codificado como Dummy y los posteriores

```
//TREBALL1 JOB PPPPP,'J.MIR',MSGCLASS=V,CLASS=C, NOTIFY=T515214
//*
/PAS01 EXEC PGM=ACLP000......
//SYSIN DD DUMMY
```

DYNAM

Hacíamos referencia a el parámetro DYNAMNBR en ficha JOB y EXEC cuando citábamos la asignación dinámica. Decíamos que el sistema debía reservar recursos para la posterior asignación dinámica y ello obligaba a realizar una estimación de cuantas asignaciones precisamos.

Deberán codificarse tantas DD DYNAM como posibles ficheros se puedan precisar

Es valida y equivale a la suma de ambas la combinación del parámetro DYNAMNBR de la ficha EXEC con el DYNAM de la ficha DD siendo el máximo numero de asignaciones autorizadas de 1635

```
//TREBALL1 JOB PPPPP, 'J.MIR', MSGCLASS=V, CLASS=C, NOTIFY=T515214
/PAS01
        EXEC PGM=ACLP000.....
//DD1
      DD DYNAM
//DD2
      DD DYNAM
//TREBALL1 JOB PPPPP, 'J.MIR', MSGCLASS=V, CLASS=C, NOTIFY=T515214
/PAS01
        EXEC PGM=ACLP000,DYNAMNBR=1 .....
//DD1 DD DYNAM
//TREBALL1 JOB PPPPP, 'J.MIR', MSGCLASS=V, CLASS=C,
        NOTIFY=T515214,
/PAS01
        EXEC PGM=ACLP000,DYNAMNBR=2.....
            Los 3 preveen espacio para 2 ficheros
```

PARÁMETROS DE PALABRA CLAVE

Pueden codificarse en cualquier orden

Todos ellos son opcionales

DDNAME

Este parámetro sirve para diferir toda una DD hacia otro nombre lógico. Tiene utilidad cuando en un procedimiento queremos traspasar los datos de forma externa al procedimiento.


```
//TREBALL1 JOB PPPPP, 'J.MIR', MSGCLASS=V, CLASS=C,
// NOTIFY=T515214,
//*

//FERPROC PROC FICHA DE DEFINICION DE PROC
//PASO01 EXEC PGM=ACLP000.......
//ENTRA DD DDNAME=ENTR1 FICHERO DE ENTRADA 1
// PEND FINAL DEL PROCEDIMIENTO
//PASO1 EXEC FERPROC
//PASO01.ENTR1 DD *
ALTAS111S 19970214
/*

Se procede a entrar los datos despues del procedimiento haciendo referencia a la DD anterior
```

SYSOUT

Sirve para especificar las características de un fichero de salida que gestiona el JES. Consta de tres partes:



Si se codifica **SYSOUT=*** se indica para este fichero la misma salida que la especificada en **MSGCLASS** de la ficha **JOB**

```
//TREBALL1 JOB PPPPP, 'J.MIR', MSGCLASS=V, CLASS=C,
// NOTIFY=T515214,
//*
//PASO01 EXEC PGM=ACLP000.....
//ENTRA DD SYSOUT=*
//SYSPRINT DD SYSOUT=(A,,1224)
clase A y formulario 1224
clase de salida = V
```


COPIES

Sirve para indicar el numero de copias que queremos de salida. El valor máximo de copias de salida es de 255

```
//TREBALL1 JOB PPPPP, 'J.MIR', MSGCLASS=V, CLASS=C,
// NOTIFY=T515214
//*
//PASO01 EXEC PGM=ACLP000......
//SYSPRINT DD SYSOUT=(A,,1224), COPIES=2
```

DEST

Da el destino de salida de un fichero del tipo SYSOUT



FREE


Libera un fichero y da acceso del mismo a otros usuarios que lo soliciten. Dos son sus posibles valores:



```
//TREBALL1 JOB PPPPP,'J.MIR',MSGCLASS=V,CLASS=C, NOTIFY=T515214
//PASO01 EXEC PGM=ACLP000....../ENTRA1 DD DSN=AA1,FREE=CLOSE
```

HOLD

El fichero de salida queda retenido y no inicia su salida hasta que el operador de consola lo libera. Tan solo se puede utilizar en salidas de ficheros SYSOUT



```
//TREBALL1 JOB PPPPP, 'J.MIR', MSGCLASS=V, CLASS=C, NOTIFY=T515214
//PASO01 EXEC PGM=ACLP000......
//SYSPRINT DD SYSOUT=*, HOLD=YES

Fichero de tipo SYSOUT
```

SE RECOMIENDA NO UTILIZAR SALVO EN CASOS JUSTIFICADOS ESTE PARÁMETRO Y DEJAR SU VALOR POR DEFECTO

UCS

Indica el juego de caracteres que deberá utilizar una impresora

Permite modificar el juego de caracteres por otro puede ser un ejemplo la transformación de caracteres mayúscula a minúscula El operador debe verificar el juego de caracteres

//TREBALL1 JOB PPPPP, 'J.MIR', MSGCLASS=V, CLASS=C,
// NOTIFY=T515214
//PASO01 EXEC PGM=ACLP000.........................//SYSPRINT DD SYSOUT=*, UCS=(YN,, VERIFY)

SE RECOMIENDA NO UTILIZAR SALVO EN CASOS JUSTIFICADOS ESTE PARÁMETRO Y DEJAR SU VALOR POR DEFECTO

OUTLIM

Indica el numero máximo de registros que deben componer un fichero del tipo SYSOUT. Cuando se sobrepasa este limite finaliza el JOB

OUTLIM= 1622 valor máximo 16777215

//TREBALL1 JOB PPPPP, 'J.MIR', MSGCLASS=V, CLASS=C,
// NOTIFY=T515214
//PASO01 EXEC PGM=ACLP000.......
//SYSPRINT DD SYSOUT=*, DEST=RMT266, OUTLIM=15000

LA NO CODIFICACIÓN DE ESTE PARÁMETRO PRESUPONE QUE NO HAY LIMITE DE SALIDA IMPRESA

DSN

DSNAME

(Data Set Name) Especifica el nombre físico del fichero

```
//TREBALL1 JOB PPPPP, 'J.MIR', MSGCLASS=V, CLASS=C,
// NOTIFY=T515214
//PASO01 EXEC PGM=ACLP000.......
//OUTPARM DD DSN=VCA.VCAD000.P010.&DATAP, DISP=(,PASS),
// SPACE=(00080,(000005,000015),,,), AVGREC=U,
// UNIT=(SYSALLDA,01),
// DATACLAS=,STORCLAS=,MGMTCLAS=,
// DCB=(LRECL=00080,RECFM=FB,BLKSIZE=0)
```

DSN=NULLFILE equivale a => DD DUMMY

NOMBRE SIMPLE DE FICHERO

Nombre de 8 posiciones alfanuméricas siendo el primer carácter alfabético o @,\$ó#

//OUTPARM DD DSN=ENTRA

NOMBRE COMPUESTO DE FICHERO

Consta de varios nombres simples separados por puntos

Cada nombre simple de 8 posiciones alfanuméricas siendo el primer carácter alfabético o @,\$ó#

El ancho total incluidos los puntos es de 44 posiciones

/OUTPARM DD DSN=ENTRA.V01.D7612

NOMBRE DE FICHERO PARTICIONADO (PDS)

Deberá especificarse el nombre del fichero particionado i el miembro de este entre paréntesis

Se rige por normas similares al SIMPLE y COMPUESTO

El nombre del miembro no puede exceder de 8 posiciones

El nombre del fichero particionado puede llegar incluso puntos a 44 posiciones mas paréntesis y 8 posiciones del miembro

/OUTPARM DD DSN=ENTRA.PLI(FITXER)

NOMBRE DE FICHERO TEMPORAL

Dos son las formas de referenciar un fichero temporal

Teclear el parámetro DSN y asignar el nombre del fichero temporal al que le antecede dos caracteres &&

Omitir el parámetro DSN(en este caso es el sistema el que asigna el nombre de fichero)

Puede especificarse un fichero temporal como particionado

El nombre del fichero no debe exceder de 8 sin contar los dos && (a parte paréntesis y nombre del miembro si se especifica como particionado)

/OUTPARM DD DSN=&&ENTRA /OUTPARM DD DSN=&&ENTRA(ANTER)

NOMBRE DE FICHERO GENERACIONAL (GDG)

Fichero generacional es aquel que con un mismo nombre acepta un numero indeterminado de generaciones de manera que puede accederse a las diferentes versiones del mismo por el nombre y numero de generación o cabe especificar la ultima y anteriores de la siguiente forma:

- (0) Será la ultima de las generaciones
- (+1) para crear una nueva generación
- (-1) para la versión anterior a la actual
- (-2) para dos versiones anteriores

El numero máximo de generaciones es de 255. Por lo general se establece un numero inferior

//OUTPARM DD DSN=ENTRA(0)

REFERENCIA A DD ANTERIOR

Puede referenciarse un fichero utilizado anteriormente su codificación es como sigue

DSNAME=*.nompbrepaso.nombreDD

DSNAME=*.nombreDD (Solo cuando sea a una DD dentro del mismo paso)

//OUTPARM DD DSN=*.PAS1.INPUT

DISP

Especifica la disposición del fichero

Tiene un máximo de tres subparámetros posicionales:

El primero indica DISPOSICIÓN EN ESTADO INICIAL

El segundo DISPOSICIÓN POR TERMINACIÓN NORMAL El tercero DISPOSICIÓN POR TERMINACIÓN INCORRECTA

NEW ,DELETE ,DELETE
OLD ,KEEP ,KEEP
SHR ,PASS ,CATLG
MOD ,CATLG ,UNCATLG
, ,UNCATLG

NEW

El fichero es de nueva creación

OLD

El fichero existe y lo tomaremos para nuestro uso exclusivo

SHR

El fichero existe y lo tomaremos compartiendo el uso con otros

MOD

Si el fichero existe lo tomaremos para nuestro uso exclusivo, se posicionará en el ultimo registro y permite la grabación de nuevos registros tras los anteriores

Si el fichero no existe asume DISP=(NEW)

SI NO SE CODIFICA EL PRIMER PARÁMETRO (,xxx,xxx) SE ASUME NEW

DELETE

Al final del paso se elimina el fichero

KEEP

El fichero se guarda al final del paso . El sistema no guarda la dirección del fichero y por ello deberemos referenciar todos los datos para recuperar la información del mismo

PASS

Permite la utilización del fichero en pasos posteriores. En cintas y a diferencia de KEEP al finalizar el paso no se descarga la cinta y permite su uso posterior en otro paso.

CATLG

Los datos del fichero se mantienen y el sistema guarda información del lugar donde se guardan los datos para acceder a los mismos haciendo referencia tan solo al DSN del fichero.

UNCATLG

Se borra la dirección del catalogo del acceso a un fichero

Son valores asumidos por defecto:

La no codificación de DISP o DISP=(NEW)


DISP=(NEW,DELETE,DELETE)

DISP=(OLD)

DISP=(SHR)


DISP=(SHR,KEEP,KEEP)

DISP=(SHR,KEEP,KEEP)



UNIT

Especifica tipo y numero de unidades que asignaremos al fichero. Son valores posibles de unidad a especificar:



dirección Se indica una dirección determinada

Tipo Nombre de sistema relacionado con IBM (2314,2400,3330,....)

Nombre Genérico Nombre que el sistema identifica con una serie de dispositivos como:

SYSALLDA

Dispositivo de acceso directo (Disco)

TAPE

Cinta

TA80

Cartucho.

TA90

Cartucho de alta densidad

SYSWK

Archivo de producción de tamaño pequeño

WRK80

Archivo de producción de tamaño mayor

Numero de dispositivos indica cuantos necesitamos para ese fichero (multivolumen)

DEFER

Pide que no se monte el volumen hasta la apertura del fichero

AFINIDAD

AFF

Solicita al sistema la asignación del mismo dispositivo que otro fichero especificado en una DD anterior (UNIT=AFF=DD1)

```
//TREBALL1 JOB PPPPP,'J.MIR',MSGCLASS=V,CLASS=C,
// NOTIFY=T515214
//PASO01 EXEC PGM=ACLP000.......
//ENTRA DD DSN=@BHE.VCA.VCAD042.P010.&DATAP,DISP=(,PASS),
// SPACE=(01000,(015000,003000),RLSE,,),AVGREC=U,
// UNIT=(SYSALLDA,01),
// DATACLAS=,STORCLAS=,MGMTCLAS=,
// DCB=(RECFM=VB,LRECL=01000,BLKSIZE=0)
```

SPACE

Especifica tipo y numero de unidades que asignaremos al fichero. Son valores posibles de unidad a especificar:

TRK

pistas

CYL

cilindros

longitud de bloque Espacio en bloques (La unidad se asocia con el parámetro AVGREC)

cantidad primaria Cantidad que se estima precisará el fichero

cantidad secundaria Cantidad que se debe añadir en el caso de sobrepasar la cantidad

primaria

directorio Numero de bloques de 256 octetos que tendrá el directorio de un

fichero particionado

índices Numero de cilindros para un fichero indexado para ocupar al área de

índices

RLSE

Solicita liberar el espacio no ocupado después de la creación del fichero

CONTIG

Pide que el espacio asignado para la petición primaria sea contiguo

MXIG

Solicita la asignación del área mayor de espacio libre (debe ser lo menos igual al área primaria)

ALX

Solicita la asignación del área mayor de espacio libre no inferior a 5 áreas contiguas de tamaño no menor al primario solicitado)

ROUND

Tiene sentido en espacio por bloques y efectúa el redondeo a numero entero de cilindros.

ABSTR

dirección

Se pide la ubicación del fichero en una dirección especifica dentro del volumen


Dirección de la primera pista

//TREBALL1 JOB PPPPP, 'J.MIR', MSGCLASS=V, CLASS=C, NOTIFY=T515214 //PASO01 EXEC PGM=ACLP000....... //ENTRA DD DSN=@BHE.VCA.VCAD042.P010.&DATAP,DISP=(,PASS), // SPACE=(01000,(015000,003000), RLSE,,), AVGREC=U, // UNIT=(SYSALLDA,01), // DATACLAS=,STORCLAS=,MGMTCLAS=, // DCB=(RECFM=VB,LRECL=01000,BLKSIZE=0)

LABEL

LTM

Especifica tipo y numero de unidades que asignaremos al fichero. Son valores posibles de unidad a especificar:



secuencia Posición relativa en referencia al principio de la cinta. La información en cinta se ubica

en bloques separados los unos de los otros por marcas de inicio y fin de fichero. este

apartado

determina si es el 1 (primer bloque),2 (segundo bloque)......

Si no se especifica se asume el primero. Hay que tener en cuenta que si se especifican etiquetas estas presuponen un bloque mas a añadir en secuencia, por cada una de ellas..

SL Fichero con etiquetas estandard de IBM(este se asume por defecto)

SUL Fichero con etiquetas estándar de IBM y del usuario

AL Fichero con etiquetas ANS

AUL Fichero con etiquetas ANS y del usuario

NSL El fichero no tiene etiquetas estándar

NL El fichero no tiene ningún tipo de etiqueta

etiquetas

El sistema debe ignorar una marca de cinta de relleno en la cabecera de la cinta, si la encuentra en cintas sir

BLP En ficheros generados como BLP se pide no procesar las etiquetas, En los otros equivale a NL

PASSWORD Especifica que no podrá accederse al fichero sin la palabra clave

NOPWREAD No podrá accederse al fichero para actualizarlo pero si para leerlo

IN Fichero de solo lectura

OUT Fichero de solo escritura

EXPDT Fecha en juliana de expiración del fichero (EXPDT=aaddd)

RETPD Retención solicitada en días para un fichero (RETPD=dddd)

```
//P010 EXEC PGM=IDCAMS

//IN DD DSN=VCAA005,DISP=(OLD),

// UNIT=(TAPE,01),LABEL=(,NL),

// VOL=(SER=&VOL1),

// DCB=(BLKSIZE=&BLK,LRECL=&LON,RECFM=FB,DEN=3)
```

DCB

Descripción interna del fichero. Todos los subparámetro de este parámetro son de palabra clave

DCB= RECFM = U ,LRECL=longitud ,BLKSIZE=l ,DSORG= PS ,DEN=densidad de ongitud de IS la cinta DA PO F FB FBA

RECFM

IJ

Indefinido

V

Longitud variable

VB

longitud variable bloqueado

F

Longitud fija

FB

Longitud fija bloqueada

FBA

Longitud fija bloqueada con carácter de control de impresoras del tipo ASA

FBC

FBM

Longitud fija bloqueada con carácter de control de impresoras del tipo Maquina

LRECL

Longitud del registro

BLKSIZE

Longitud del bloqueo (en FBx múltiplo de LRECL)

DSORG

Tipo de organización del fichero

PS

Secuencial

IS

Secuencial indexado

DA

Organización directa

PO

Particionado

DEN

De aplicación para cintas identifica la densidad de grabación de las mismas.

Densidad = 0 Para cintas de 7 pistas de 200 bpi Densidad = 1 Para cintas de 7 pistas de 556 bpi Densidad = 2 Para cintas de 800 bpi Densidad = 3 Para cintas de 9 pistas de 1600 bpi Densidad = 4 Para cintas de 9 pistas de 6250 bpi

EL PARÁMETRO <u>DCB</u> TAN SOLO ES PRECISO EN LA GRABACIÓN DEL FICHERO , EN LA LECTURA DE CINTAS SIN ETIQUETAS Y EN AQUELLOS CASOS DE LECTURA QUE SE QUIERA DISPONER DE PARÁMETROS DIFERENTES A LOS QUE SE LE ASIGNARON EN LA GRABACIÓN.

```
//P010 EXEC PGM=IDCAMS
//IN DD DSN=VCAA005,DISP=(OLD),
// UNIT=(TAPE,01),LABEL=(,NL),
// VOL=(SER=&VOL1),
// DCB=(BLKSIZE=27900,LRECL=100,RECFM=FB,DEN=3)

El bloqueo optimo es el mas cercano a 27998 sin sobrepasarlo
```

PROCEDIMIENTOS

Definimos como procedimiento al grupo de sentencias de control dentro de uno o varios pasos que son llamados en tiempo de ejecución del JOB con un nombre único que identifica al procedimiento y se encarga el sistema de incorporar como pasos correspondientes al JOB en ejecución.

Restricciones a nivel de procedimientos:

Un procedimiento no puede contener la llamada (EXEC) a otro procedimiento La sentencia JOB

Los identificadores // (sentencia nula) ni /* (Delimitador)

DD del tipo JOB (JOBLIB, JOBCAT....)

Sentencias DD * (o su equivalente DD DATA)

Sentencias de JES

Por sus características existen dos tipos de procedimientos:

INCORPORADOS (IN-STREAM)

Son los incorporados en un mismo fichero de ejecución del JOB y reclamados por la misma corriente de entrada. En primer lugar especificamos el procedimiento PROC y cuando finaliza este (Sentencia **PEND**), se crean los diferentes pasos que reclaman su ejecución. (El numero máximo de procedimientos dentro de un JOB es de 15)

```
//TREBALL1 JOB PPPPP, 'J.MIR', MSGCLASS=V, CLASS=C,
       NOTIFY=T515214,
//FERPROC PROC
                               FICHA DE DEFINICION DE PROC
//PASO01 EXEC PGM=ACLP000.....
       DD DSN=.....
                                FICHERO DE ENTRADA
//ENTRA
//PASO02
       EXEC PGM=ACLP001.....
//ENTRA
       DD DSN=.....
                                  FICHERO DE ENTRADA
    PEND
                           FINAL DEL PROCEDIMIENTO
//PAS01
          EXEC FERPROC
                                  SOLICITA LA EJECUCION DEL
                    PROCEDIMIENTO (FERPROC) ANTERIOR
```

CATALOGADOS

Son los almacenados en librerías del sistema(librería de procedimientos) Su ejecución se reclama por medio de la sentencia EXEC que como parámetro posicional tiene el nombre de procedimiento ya sea PROC=NNNNN o bien NNNNN

```
//TREBALL1 JOB PPPPP, 'J.MIR', MSGCLASS=V, CLASS=C,
// NOTIFY=T515214
//PASO01 EXEC FERPROC...... = (PROC=FERPROC)
```

MODIFICACIONES SOBRE UN PROCEDIMIENTO

MODIFICACIÓN O ADICIÓN DE UNA DD

Los nuevos parámetros o modificación de los ya existentes presupone que deben de referirse una vez codificada la ficha EXEC que llama la ejecución del procedimiento.

Deberán especificarse primero las modificaciones de parámetros existentes y luego se citara la incorporación de nuevos parámetros.

Las parámetros a modificar deben expresarse en el mismo orden que en el procedimiento que deberá modificarse

La modificación de parámetros de una DD dentro de un paso deberá codificarse expresando primeramente el nombre del paso y con un (.) punto el nombre de la DD. Esta nomenclatura será idéntica para las DD a incorporar.

```
//TREBALL1 JOB PPPPP,'J.MIR',MSGCLASS=V,CLASS=C.
       NOTIFY=T515214
//FERPROC PROC
                                 FICHA DE DEFINICION DE PROC
//PASO01 EXEC PGM=ACLP000.....
//ENTRA DD DSN=A1.....
                                     FICHERO DE ENTRADA 1 //PASO02
EXEC PGM=ACLP001.....
//ENTRA DD DSN=.....
                                     FICHERO DE ENTRADA
//
     PEND
                             FINAL DEL PROCEDIMIENTO
//*
           EXEC FERPROC
//PAS01
//PASO01.ENTRA DD DSN=B1

    Modifica el PASO01 la DD Entra para el fichero B1 en lugar del A1
```

CONCATENACIÓN DE UNA DD

La modificación de DD.s concatenada sigue una reglas:

- A) Para la modificación de la 1a. DD concatenada habrá que codificarse solo una DD de modificación
- B) Para las DD posteriores habrá que codificar una DD sin contenido por cada una de las que deban mantenerse hasta llegar a la DD que deba modificarse
- C) Si hubiese que sustituirse el valor a mas de una DD deberán aparecer en el mismo orden del procedimiento

A)Modifica el PASO01 la DD ENTRA para el fichero B1 en lugar de A1


```
//PASO01.ENTRA DD
// DD DSN=B1
```

B) Mantiene el fichero A1 y sustituye A2 por B1

PARÁMETROS SIMBÓLICOS

Por lo general los procedimientos se crean para la utilización de los mismos por parte de diferentes trabajos y ello presupone la incorporación de parámetros variables según de donde proceda el trabajo a realizar.

Los parámetros se fijan de forma simbólica dentro del procedimiento para ser resueltos en tiempo de ejecución. Se especifican por medio del carácter (&) y antes de darles su valor definitivo se puede codificar su valor por defecto en la sentencia PROC.



MODIFICACIÓN DE SENTENCIA EXEC

La modificación puede también efectuarse sobre parámetros de sentencia EXEC del propio procedimiento pasando nuevos o modificando parámetros existentes.

```
//TREBALL1 JOB PPPPP, 'J.MIR', MSGCLASS=V, CLASS=C,
// NOTIFY=T515214
//FERPROC PROC, U=SYSALLDA FICHA DE DEFINICION DE PROC
//PASO01 EXEC PGM=ACLP000......
//ENTRA DD DSN=A1, UNIT=&U........ FICHERO DE ENTRADA
// PEND FINAL DEL PROCEDIMIENTO
//PAS01 EXEC FERPROC, REGION=2048K
______ Asignamos mayor memoria
```

TERMINACIÓN DE UN TRABAJO

La finalización de un trabajo en ejecución en el JES puede tener un final diferente segun sean las circunstancias que motiven esa terminación .Vemos las tres posibles causas de terminación:

JCL ERROR

En validacion sintactica del JCL pueden existir errores por especificación de un parametro , por la existencia o no de un fichero o libreria especificada, o por no cumplir normas basicas de construcción de JCL estas circunstancias motivan la finalización con un mensaje asociado JCL ERROR, este mensaje a su vez se acompaña con la relación de mensajes que han sido los que han provocado la detección de sintaxis incorrecta de JCL

```
JES2 JOB LOG --- SYSTEM K158 ---NOD
14.21.40 JOB 9460
                  IEF4521 RUN6
                                      JOB NOT RUN - JCL ERROR
14.21.40 JOB 9460
                  $HASP396 RUN6
                                         TERMINATED
----- JES2 JOB STATICS -----
09 DEC 97 JOB EXECUTION DATE
      10 CARDS READ
      24 SYSOUT PRINT RECORDS
      0 SYSOUT PUNCH RECORDS
      1 SYSOUT SPOOL KBYTES
   0.00 MINUTES EXECUTION TIME
      //T5634GT JOB ALFPP, 'DAU-P3 A.MARTI', MSGCLASS=V, CLASS=C,
              MSGLEVEL=(1,1),NOTIFY=T5634G
      /*ROUTE PRINT R244
  2
      //010
                   EXEC PGM=IEBGENER
  3
      //SYSPRINT
                   DD SYSOUT=*
  4
      //SYSOUT1
                   DD DSN=T5634.U12.V33,DISP=(SHR)
  5
      //SYSOUT2
                   DD DSN=T5634.U12.V33,DISP=(CATLG,DELETE),
             SPACE=(TRK,(1,1),RLSE),UNIT=SYSALLDA,
  6
             DCB(FORMAT=FB,LRECL=80,BLKSIZE=4000)
      //SYSIN
  7
                   DD *
     NO. MESSAGES
STMT
  2
      IEF6471 FIRST CHARACTER OF NAME NOT ALPHABETIC OR NOT ...
  5
      IEF6321 FORMAT ERROR IN THE DISP FIELD
      IEF6051 UNIDENTIFIED OPERATION FIELD
```

Son errores frecuentemente producidos al margen de los que son errores de tipo sintactico, aquellos que son resultantes de la duplicidad en la existencia de un fichero al intentar catalogarlo, o por lo contrario la no existencia de un fichero o libreria por su nombre incorrecto o por el borrado previo del mismo. Podemos localizar facilmente estos errores por el mensaje NOT FOUND o en el caso anterior por DUPLICATE NAME.

ENDED

La terminación correcta de un trabajo en ejecución en el JES2 se recive por medio del mensaje ENDED

```
17.24.11 JOB17895 TSS7001I Count=00093 Mode=Fail Locktime=None Name=GERMAN
17.24.11 JOB17895 $HASP373 T5152C15 STARTED - INIT 52 - CLASS C - SYS SYST
17.24.14 JOB17895 ¬T5152C15 P001 P014
                                        00 54 628 .00 .00
17.24.14 JOB17895 ¬T5152C15 P001
                                ABEND014 FLUSH
                                                   0 0 .00 .00
                                                      TOTAL TCB CPU TIM
17.24.14 JOB17895 ¬T5152C15 ENDED. NAME-FFFD103
17.24.14 JOB17895 $HASP395 T5152C15 ENDED

    JES2 JOB STATISTICS -----

26 AUG 1997 JOB EXECUTION DATE
    100 CARDS READ
    542 SYSOUT PRINT RECORDS
     0 SYSOUT PUNCH RECORDS
     17 SYSOUT SPOOL KBYTES
    0.05 MINUTES EXECUTION TIME
```

ABENDED

La ejecución incorrecta por errores detectados en el programa da como resultado el mensaje ABEND y junto al mensaje el codigo causante del error codigo que variará segun la naturaleza del error. (En paginas posteriores hacemos relación de los codigos mas comunes de retorno erroneo).

```
JES2 JOB LOG -- SYSTEM SYST -- NO
15.55.01 JOB14760 TSS7001I Count=00088 Mode=Fail Locktime=None Name=GERMAN
15.55.01 JOB14760 $HASP373 T5152C1M STARTED - INIT 37 - CLASS C - SYS SYST
15.55.05 JOB14760 IEA848I NO DUMP WAS PRODUCED FOR THIS ABEND, DUE TO
SYSTEM OR
15.55.05 JOB14760 IEF450I T5152C1M P014 P001 - ABEND=S722 U0000
REASON=00000000
15.55.05 JOB14760 ¬T5152C1M P001 P014 *S722 250 748 .00 .00
15.55.05 JOB14760 ¬T5152C1M P001 ABEND014 FLUSH
                                                 0
                                                      0 .00 .00
15.55.07 JOB14760 ¬T5152C1M ENDED. NAME-FFFD103
                                                      TOTAL TCB CPU TIM
15.55.07 JOB14760 $HASP395 T5152C1M ENDED
  --- JES2 JOB STATISTICS ---
 26 AUG 1997 JOB EXECUTION DATE
     100 CARDS READ
   20,248 SYSOUT PRINT RECORDS
     0 SYSOUT PUNCH RECORDS
    505 SYSOUT SPOOL KBYTES
    0.10 MINUTES EXECUTION TIME
```

CODIGOS ERRÓNEOS HABITUALES

RETORNO EN CALL AL IMS

- AA RESPUESTA PCB ALTERNATIVA NO PUEDE ESPECIFICAR CÓDIGO DE DESTINO
- AB IOAREA NO ESPECIFICADA COMO UN PARÁMETRO DE LA -CALL-.
- AC ERROR EN LA SECUENCIA JERÁRQUICA DE LAS -SSA-
 - EL NOMBRE DEL SEGMENTO EN LA SSA NO OCUPA 8 OCTETOS
 - EL NOMBRE DEL SEGMENTO EN LA SSA NO APARECE EN SENTENCIA SENSEG DE LA PCB
 - DOS SSA HACEN UNA COMPARACIÓN CON SEGMENTOS DEL MISMO NIVEL
 - UNA SSA UTILIZA UN SEGMENTO DE COMPARACIÓN DE UN NIVEL SUPERIOR AL DE LA SSA ANTERIOR
- AD PARÁMETRO DE FUNCIÓN DE LA -CALL- INCORRECTO
 - LA FUNCIÓN DE LA CALL ESTA DEFINIDA EN UN CAMPO QUE NO TIENE 4 OCTETOS
- AF FICHERO GSAM CON REG. DE LONG. VARIABLE INVALIDA
- AH NO SE HA ESPECIFICADO LA -SSA- NECESARIA
- AI ERROR DE APERTURA EN LA GESTIÓN DE DATOS
 - APERTURA INCORRECTA DE LA B.D. POR ESPECIFICACIONES INCORRECTAS EN LA SENTENCIA DE CONTROL O POR QUE NO EXISTE LA B.D.
- AJ FORMATO DE CUALIFICACION DE LA -SSA- INCORRECTO
 - FALTAN LOS PARÉNTESIS O ESTÁN MAL COLOCADOS
 - EL NOMBRE DEL CAMPO NO TIENE 8 CARACTERES
 - OPERADOR INVALIDO
 - LA LONGITUD DEL CAMPO DE BÚSQUEDA ES MAYOR QUE LA DEFINIDA EN EL PARÁMETRO BYTES DE LA DBD
 - AL HACER UN INSERT SE USA UNA SSA CUALIFICADA
- AK NOMBRE DE CAMPO INVALIDO EN LA -CALL-
 - EN LA CALL USAMOS UN CAMPO QUE NO ESTA EN LA FUNCIÓN FIELD DE LA DBD ASOCIADA AL SEGMENTO QUE ESTAMOS TRATANDO
- AL UTILIZACIÓN INCORRECTA DE -PCB-TERMINAL- EN PROG.BATCH
 - SE ESTA UTILIZANDO UNA I/O PCB EN UN PROGRAMA BATCH (SE UTILIZA PTRPCB0). POSIBLEMENTE EL PROGRAMA ESTA COMPILADO SIN IMS
- AM FUNCIÓN -CALL- INCOMPATIBLE CON OPCIÓN DE PROCESO
 - SE HA SOLICITADO EN LA CALL UNA OPCIÓN NO PERMITIDA POR EL PROCOPT DEL SEGMENTO TRATADO
- AO ERROR DE ENTRADA-SALIDA, ISAM, OSAM, BSAM, VSAM
- AP DEMASIADOS PARÁMETROS EN LA CALL DLI PARA TPPCB
- AQ ERROR DE ENTRADA-SALIDA -READ-
- AR ERROR DE ENTRADA-SALIDA -READ- CADENA MENSAJES O.K.
- AT -IOAREA- DE USUARIO DEMASIADO LARGA
- AU LONGITUD TOTAL DE LAS -SSA- ES EXCESIVA
- AY TERMINAL LÓGICO DE LA -PCB- ASIGNADO A MAS DE 1 TERMINAL
- AZ FUNCIÓN -PURGE- CON -PCB- INCORRECTA
- A1 FUNCIÓN -CHANGE- CON NOMBRE TERMINAL LÓGICO DESCONOCIDO
- A2 FUNCIÓN -CHANGE- CON -PCB- INCORRECTA
- A3 FUNCIÓN -INSERT O PURGE- CON -PCB- SIN CONTENIDO
- A4 SEGURIDAD DE DATOS. TERMINAL NO AUTORIZADO
- A5 FUNCIÓN NI INSERT NI PURGE PARA EL PRIMER SEGMENTO DE SALIDA
- A6 LONGITUD SEGMENTO SALIDA SUPERA EL LIMITE ESPECIFICADO
- A7 NUMERO DE SEGMENTOS DE SALIDA INSERTADOS SUPERIOR AL LIMITE
- A8 ISRT PCB ALTERNATIVA SEGUIDA ISRT IOPCB, O VICEVERSA
- A9 PCB ALTERNATIVA HACE FALTA ESPECIFICAR (SAMETRM=YES)
- CA COMANDO DESCONOCIDO

- CB COMANDO NO AUTORIZADO PARA AOI
- CC COMANDO EJECUTADO. HAY 1 O MAS RESPUESTAS
- CD SECURITY VIOLATION
- CE TRANSACCIÓN REPLANIFICADA DESPUÉS DE CMD
- CF MENSAJE ANTERIOR A ULTIMO ARRANQUE DE IMS
- CG TRANSACCIÓN GENERADA POR ÉXITO DE AOI
- CH ERROR DE SISTEMA DETECTADO POR EL AOI
- CI TRANSACCIÓN ANTERIOR A ULTIMA ARRANCADA DE IMS
- CJ TRANSACCIÓN DE AOI REPLANIFICADA
- CK TRANSACCIÓN DE AOI ANTERIOR A ULTIMA ARRANCADA DE IMS
- CL TRANSACCIÓN DE AOI ANTERIOR A ULTIMA ARRANCADA, REPLANIF
- DA EL CAMPO DE CLAVE DEL SEGMENTO HA SIDO CAMBIADA
 - EN UN DELETE O REPLAY SE INTENTA CAMBIAR EL CAMPO DE CLAVE POR EL OUE SE HABIA HECHO GHX
- DJ NO HA EXISTIDO PREVIAMENTE UN -GET HOLD- CORRECTO
- DX NO SE HAN SEGUIDO LAS REGLAS LÓGICAS DEL -DELETE-
- FA OVERFLOW EN OPERACIÓN ARITMÉTICA EN UNA MSDB
- FC CALL DE POSICIONAMIENTO SOLO PARA SEGMENTOS DIR. DEP
- FD SE HA PRODUCIDO UN -DEAD-LOCK-
- FE ERROR EN FSA: NO AFECTA A NOMBRE S DE CAMPOS
- FF FALTA ESPACIO EN UNA MSDB
- FG COMBINACIÓN DE CÓDIGOS -FE- I -FW-
- FH BASE DE DATOS INACCESIBLE
- FI ÁREA DE E/S NO ESTA EN LA REGIÓN DEL USUARIO
- FN ERROR EN FSA: NOMBRE DE CAMPO INCORRECTO
- FP DATOS HEXADECIMALES O DECIMALES INVÁLIDOS
- FR SE HA SOBREPASADO EL NUMERO DE BUFFERS RESERVADOS
- FS ÁREAS DEDB LLENAS
- FT DEMASIADAS SSA EN UNA CALL
- FV HA FALLADO UN VERIFY DE UNA MSDB
- FW SE NECESITAN MAS RECURSOS DE LOS NORMALES
- GA FRONTERA JERÁRQUICA CRUZADA HACIA UN NIVEL SUPERIOR
 - (ESTADO CORRECTO) SE HA HECHO UN GN SIN SSA Y EL SEGMENTO LEÍDO ES UNO QUE ESTA EN UN NIVEL SUPERIOR DEL QUE ESTABAMOS
- GB FIN DE LA BASE DE DATOS
- GC SE HA SOBREPASADO UNA FRONTERA DE UNIT OF WORK
- GD FALTA SSA O SE HA PERDIDO LA POSICIÓN EN UN CALL
- GE SEGMENTO NO ENCONTRADO
 - FINAL DE UN BUCLE CON GHN
- GG POINTER INVALIDO EN UN SEGMENTO
- GK OBTENIDO SEGMENTO DE TIPO DIFERENTE AL MISMO NIVEL
 - (ESTADO CORRECTO) MEDIANTE UN GN SIN SSA SE HA PASADO A UN SEGMENTO DIFERENTE PERO DE IGUAL NIVEL
- GL CÓDIGO DE -LOG- INVALIDO COMO CODIGO DE USUARIO
- GP NO SE HA ESTABLECIDO PREVIAMENTE EL SEGMENTO PADRE
 - LA PETICIÓN EXPRESADA EN EL GNP NO ES COMPATIBLE CON EL PADRE INDICADO
 - LA PRIMERA LECTURA EFECTUADA SE HACE CON UN GNP
 - SE HACE UN GNP Y EN LA GU ANTERIOR NO SE HABÍA ENCONTRADO EL SEGMENTO
- II SEGMENTO DUPLICADO EN LA BASE DE DATO (ADICIÓN)
 - SE INTENTA INSERTAR UNA OCURRENCIA DE UN SEGMENTO CON UNA CLAVE QUE YA EXISTE Y DICHA CLAVE ESTA DEFINIDA COMO ÚNICA
- IX NO SE HAN SEGUIDO LAS REGLAS LÓGICAS DEL -INSERT-
- LB SEGMENTO DUPLICADO EN LA BASE DE DATOS (CARGA)
 - EN UN LOAD SE INTENTA CREAR UN REGISTRO CON CLAVE YA EXISTENTE Y

- ESTA HABÍA SIDO DEFINIDA
- LC CONTENIDO DEL CAMPO CLAVE DEL SEGMENTO FUERA DE SECUENCIA
 - EN UN LOAD NO SE RESPETA LA SECUENCIA CRECIENTE
- LD EL PADRE DE ESTE SEGMENTO NO HA SIDO CARGADO
 - EN UN LOAD SE OMITE EL PADRE DE UN SEGMENTO O NO SE RESPETA LA SECUENCIA JERÁRQUICA
- LE SECUENCIA SEGMENTOS SENSITIVOS NO ES IGUAL EN LA -DBD-
 - EN UN LOAD SE INTENTA CREAR UNA OCURRENCIA DE UN SEGMENTO YA CREADO ANTERIORMENTE CUANDO YA HEMOS CREADO OTRO PARALELO
- N CODIGO DE RETORNO INESPERADO AL ACTUALIZAR UN ÍNDICE
- NE CALL DL.I- DE MANTENIMIENTO DE ÍNDICE NO ENCUENTRA SEGMENTO
- NI MANTENIMIENTO DE ÍNDICE NO UTILIZABLE, O 2 SEGMENTOS 1 ÍNDICE
- NO ERROR DE ENTRADA-SALIDA EN EL MANTENIMIENTO DE UN ÍNDICE
- QC NO HAY MAS MENSAJES EN LA COLA DE ENTRADA (GET UNIQUE)
- QD NO HAY MAS SEGMENTOS PARA ESTE MENSAJE (GET NEXT)
- QE FUNCIÓN -GN- UTILIZADA ANTES DE ESTABLECER POSICIÓN CON -GU-
- QF LONGITUD DEL SEGMENTO DE MENSAJES ES MENOR DE 5 CHARS
- QH TERMINAL LÓGICO O CÓDIGO TRANSACCIÓN DESCONOCIDO POR EL IMS-VS
- RX NO SE HAN SEGUIDO LAS REGLAS LÓGICAS DEL -REPLACE-.
- UC REGISTRO DE -CHECKPOINT- GRABADO AL -UCF JOURNAL-
- UR -RESTART- BAJO -UCF- DEL PROGRAMA DE CARGA INICIAL
- US -STOP- PROGRAMA DE CARGA INICIAL
- UX -CHECKPOINT AND STOP-
- V1 LONGITUD INVALIDA PARA SEGMENTO DE LONGITUD VARIABLE
- XA INTENTO DE PASAR -SPA- DESPUÉS DE RESPUESTA DEL TERMINAL
- XB PROGRAMA TRATA DE RESPONDER AL TERMINAL.-SSA- PASADA
- XC CAMPO -Z1- DEL MENSAJE, RESERVADO -IMS- CON CONTENIDO
- XD PROCESO DE -CHECKPOINT FREEZE O DUMPQ-
- XE INTENTO DE INSERTAR SPA A UNA PCB ALTERNATIVA (EXPRESS=YES)
- XF INSERT SPA A UNA PCB ALTERNATIVA SIN (ALTRESP=YES)
- XG TRANSACCIÓN CON LONGITUD INCORRECTA O VARIABLE DE -SPA-
- XX ERROR INTERNO DEL GSAM
- X1 ERROR DE ENTRADA-SALIDA DEL IMS-VS CON EL -SPA-
- Y2 PRIMER -INSERT- AL CÓDIGO TRANSACCIÓN PCB NO ES UN -SPA-
- X3 -SPA- INVALIDA. 6 PRIMEROS -BYTES- MODIFICADOS
- X4 INSERT- CÓDIGO TRANSACCIÓN PCB, NO CONVERSACIONAL CON SPA
- X5 VARIAS -SPA- INSERTADAS PARA UN CÓDIGO TRANSACCIÓN -PCB-
- X6 NOMBRE DE CÓDIGO TRANSACCIÓN INCORRECTO, INSERTADO EN LA SPA
- X7 LONGITUD DE LA -SPA- INCORRECTA. PRIMEROS 6 -BYTES-
- X8 ERROR COLA DEL SISTEMA. -SPA-, CÓDIGO TRANSACCIÓN -PCB-.
- X9 INCOMPATIBILIDAD PROGRAMA CONVERSACIONAL I -CALL PATH-

SYSTEM CODES

SISIE	WI CODES	
	SA0A-10	PROBLEMA DE BLKSIZE EN LA DCB
IEC151I	SA13	• ERROR POSICIONAMIENTO CINTA. ERROR HARDWARE CINTA.
IEC030I	SB37	• FALTA ESPACIO EN CREACION ARCHIVO DE SALIDA.
IEC031I	SD37	NO HAY PISTAS ALTERNATIVAS EN CREACION ARCHIVO.
IEC030I	SE37	FALTA ESPACIO EN DISCO AL CREAR EL ARCHIVO DE SALIDA
	S001	CINTA ETIQUETA NO SE CORRESPONDE
		SI ES DISCO S001-4 ARCHIVO VACIO
	S002	PUEDE SER QUE LA DCB TENGA ERRONEO EL LRECL O EL
		BLKSIZE (EJ SISGENER, ARCH. SALIDA DISTINTOS ATRRIBUTOS
		RESPECTO A ENTRADA).
	S0CB	• ERROR DE EASY.
	S0C4	• LIMITE DE TABLA SOBREPASADO (PROTECTION EXCEPTION).
		FICHERO DE SALIDA DE TAMAÑO INSUFICIENTE
	S0C4-04	• LA B.D. O EL AREA ESTEN PARADAS
		PTR'S EN BMP MAL DIRECCIONADOS.
		ACCESO PLITDLI-SISMDLI SIN PUNTERO B.D.
		SISGENER CON DCB 1001 DIFERENTE DE 0001.
	S0C7	SE HA PRODUCIDO UNA SITUACION DE 'DATA EXCEPTION'
IEC141I	S013	INTENTO LECT. ARCH. VB CON INDICACION FB (O VICEV.)
IEC141I		DIRECTORIO DE LA LIBRERIA LLENO
	S013-14 S013-18	DATA SET NOT FOUND O MIEMBRO DE LA LIBRERIA.
	S013-10 S013-20	 POSIBLEMENTE, BLKSIZE NO MULTIPLO DE LRECL
	S013-20 S013-34	POSIBLEMENTE, BLASIZE NO MULTIPLO DE LAECL DATA SET VACÍO
IEC1411 IEC141I	S013-34 S013-4C	
IEC1411	3013-4C	 SORT HAY UN PROBLEMA DE BLKSIZE. PONER MAYOR BLKSIZE AL SORTIN01
	S106	 POSIBLEMENTE NO PUEDE EJECUTAR UN PROGRAMA O
		MODULO, DEBIDO A QUE LA LIBRERÍA OBJETO ESTA "COGIDA"
		POR UN PROCESO ESPECIAL (POR EJ.: SE ESTA COMPRIMIENDO)
	S18A	• POSIBLEMENTE ERROR DE LONGITUD DEL BLKSIZE CON DD'S,
		CONCATENADAS. LA LONGITUD DE LA PRIMERA DD, HA DE
		SER LA MAS GRANDE DE TODAS.
	S213-04	DATA SET NOT FOUND
	S214-10	 'TRANSMIT' ARCHIVO DE SALIDA A CINTA
IEC022I	S137-0C	 ERROR AL GRABAR LA ETIQUETA EN LA CINTA
	S222	 JOB CANCELADO POR EL OPERADOR
IEC023I	S237-04	 POSIBLE ERROR DE HARDWARE. UN BLOQUE SE HA PERDIDO
		 NO SE CORRESPONDE EL TOTAL DE ETIQUETAS DE COLA
		(VOLVER A EJECUTARLO)
	S322	 PARÁMETRO 'TIME' DE FICHAS JOB O EXEC INSUFICIENTE.
		 POSIBLE 'LOOP' DENTRO DEL PROGRAMA
IEC145I	S413-0C	• ERROR DE HARDWARE EN LA LECTURA DE UN LABEL DE CINTA.
IEC146I	S513-04	• SON DOS ARCHIVOS QUE ESTÁN EN LA MISMA CINTA. HACER
		UN SISGENER DE UNO SOBRE OTRO SOPORTE.
IEC147I	S613-04	• PROBABLE ERROR CINTA IRRECUPERABLE. PEDIR OTRA CINTA.
	S613-10	ERROR EN LA ESCRITURA DE UN LABEL EN CINTA
IEC026I	S637	• DD CONCATENADA CON ARCHIVOS EN SOPORTES DIFERENTES, O CON DCB'S DISTINTOS.
IEC215I	S714	• ERROR EN LA ESCRITURA DE UN TM EN CINTA.
11.02131	S714 S722	 ERROR EN LA ESCRITURA DE UN TM EN CINTA. LIMITE DE LÍNEAS DE SALIDA ESPECIFICADA PER OUTLIM
	S144	• LIMITE DE LINEAS DE SALIDA ESPECIFICADA PER OUTLIM EXCEDIDA.
		• SI BMP, PUEDE FALTAR PARAM. REGION (1024 -> 2048)
		• SI BMP, SE HA PODIDO COMPILAR COMO NO-IMS.
IEA700I	S80A	FALTA MEMORIA VIRTUAL PARA EJECUTAR EL PROGRAMA
		AMPLIAR PARÁMETRO REGIÓN DE 512K EN 512K

IEA703I S	S806-04 •	PROGRAMA O MODULO DE ACCESO NO ENCONTRADO EN LA LIBRERÍA ESPECIFICADA. VOLVER A ARRANCAR, NO SE HA PODIDO ACCEDER AL MODULO (DEVICE END MISSING)
	•	PUEDE SER QUE FALTE LA STEPLIB <
IEC149I S	\$813-04 •	NO SE CORRESPONDE LA ETIQUETA CON EL NOMBRE DEL
		ARCHIVO, O BIEN CINTA DEFECTUOSA.
IEC028I S	\$837-08 •	EL ARCHIVO DE SALIDA OCUPA MAS DE 5 VOLÚMENES, PONER
		VOL=(,,,99)
S	S913 •	POSIBLEMENTE INCOMPATIBILIDAD CON TOP-SECRET
	•	INTENTO DE ACCESO A ARCHIVO NO PERMITIDO

USER CODES

USER C	ODES	
	U0002	CAÍDA DE LA REGIÓN DE CONTROL DEL IMS
ICE015A	U0015	VARIABLE RECORD TOO SHORT
		EN UN SORT O MERGE ERROR FÍSICO DE CINTA. HABRÁ QUE
		PONER (OPTION VLSHRT) Y ELLO PROVOCA QUE EL PROCESO
		CONTINUÉ IGNORANDO EL PROBLEMA. SI CON ESTA OPCIÓN
		DIESE UN U0068 CONFIRMA QUE ES ERROR DE CINTA, PROBAR
		CON LA COPIA DE SEGURIDAD SI LA HAY.
	U0043	 DATA SET ATRIBUTES DCB SALIDA MAS PEQUEÑA QUE LA DE
		ENTRADA
	U0046	 "SORT CAPACITY EXCEEDED" AÑADIR SORTWK
	U0053	 NO HA HABIDO PREVIAMENTE UN -GET HOLD- CORRECTO
		NO RESERVA EL REGISTRO PARA MODIFICARLO
	U0061	• SI ES UN PROBLEMA DE I/O EN SORTIN PUEDE SER DEBIDO A LA
		DCB O LOS DATOS.
		ARCHIVO SORTIN VACIO.
	U0068	 ERROR EN MERGE: UNO DE LOS 'SORTINOX' NO ESTA
		CLASIFICADO POR LOS TÉRMINOS MARCADOS EN EL SYSIN DEL
		MERGE. (OJO, PUEDE QUEJARSE DEL SORTIN01 Y ESTAR MAL
		CLASIFICADO EL SORTIN03 (POR EJEMPLO)).
	U0073	• BTS => HACER LOGOFF I LOGON
		 DLI-BATCH => FALTA PARÁMETRO DBRC=N EN FICHA EXEC
	U0100	• RESTART INCORRECTO (REPASAR)
	U0102	CHKPT NO ENCONTRADO
	U0114	 DENTRO DE UN SORT: PARÁMETROS EN ORDEN ERRÓNEO (POR
		EJEMPLO, EN UNA 'INCLUDE COND').
	U0134	• SE ESTA PARANDO EL LA REGIÓN DE IMS DE EJECUCIÓN (PUEDE
		DAR, POR EJEMPLO, EN BTS Y PARANDO IMS).
	U0144	BMP CANCELADO POR HABER DEMASIADAS REGIONES ABIERTAS
	U0242	• EL PARÁMETRO DIRCA ES DEMASIADO PEQUEÑO PARA LA PSB.
	****	AUMENTAR EL DIRCA
	U0260	• EL NUMERO DE PARÁMETROS EN LA LLAMADA AL IMS ES
	****	DEMASIADO GRANDE O DEMASIADO PEQUEÑA
	U0261	 PARÁMETROS PASADOS POR PARM AL BMP ERRÓNEOS
	U0271	I/O ERROR EN UNA OPERACION DE CHECKPOINT
	U0428	NOMBRE DE PSB NO DEFINIDA
	U0430	FALTA MEMORIA. PONER REGIÓN O AUMENTAR SU VALOR.
	U0452	HAY UN PROGRAMA BMP PRIORITARIO QUE PROVOCA LA GANGELA GIÓN LOGO DOS DEDENIMIENTADO LA MIGNA DEPO- REPORTADO DE PROPINA DE PR
	110456	CANCELACIÓN. LOS DOS DEBEN UTILIZAR LA MISMA PSB.
	U0456	PSB PARADA. GE HA ARRANGA DO UNIA PGD ONE LA EGTADA ACTIVIA EN OTRA
	U0457	 SE HA ARRANCADO UNA PSB QUE JA ESTABA ACTIVA EN OTRA REGIÓN DEL IMS.
	110450	
	U0458	 BASE DE DATOS PARADA SE HA PARADO LA REGIÓN EN QUE SE EJECUTABA PGM
	U0474 U0476	
	00476	 NO COINCIDEN LOS PUNTEROS DE B.D. DE LA PSB, CON LOS ESPECIFICADOS EN EL PARM DEL PROGRAMA.
	U0630	 POSIBLE FALTA DEL PARAM. IMS=EXP EN PROC DLIBATCH.
	00030	 POSIBLE FALTA DEL PARAM. IMS=EXP EN PROC DLIBATCH. POSIBLE MEZCLA PARAM. IMS PRUEBAS Y REAL.
	110600	
	U0688	PROGRAMA DE CONTROL NO ACTIVO. DOSIDI EMENITE EL IMS ESTE DADADO.
		POSIBLEMENTE EL IMS ESTE PARADO. ESTAS EJECUTANDO CON CLASE QUE NO ES DE ESTE IMS.
	U0757	 ESTAS EJECUTANDO CON CLASE QUE NO ES DE ESTE IMS CAIDA DEL IMS POR PROBLEMAS EN LAS COLAS
	U0737 U0775	
	00773	PROBLEMAS DE ESPACIO EN MEMORIA (NO SE TOMA CHECKP)
	U0777	 LA REGIÓN DONDE SE PROCESA EL PROGRAMA HA SIDO
	23111	CANCELADA PARA EVITAR UN 'DEAD LOCK' (BESO DE LA

MUERTE)

U0778 HA HABIDO UN ERROR AL HACER BACKOUT DEL BMP POR ERROR DEL PROGRAMA O DEL SISTEMA U0844 • FALTA DE ESPACIO EN B.D. U0850 • EN BMP'S Y MPP'S: B.D. ERRONEA (MAL INICIALIZADA, REDEFINIDA CON VERSIÓN DISTINTA EN ACBLIB, ETC). U0929 • LA PSB O LA DBD NO SE ENCUENTRAN EN LAS LIBRERÍAS CORRESPONDIENTES. U0999 DETECTADO CÓDIGO DE RETORNO INCORRECTO U1006 EL NUMERO DE BUFFERS SOLICITADOS EXCEDE LA CANTIDAD DE LOS DISPONIBLES. ES POSIBLE QUE HAYAN DEMASIADOS BMP.s EN EJECUCIÓN FALTA DE ESPACIO EN BUFFERS (NBA-OBA) AMPLIAR ESPACIO. U1008 EN BMP CONTRA FAST PATH FALTA CHECKPOINT DE FINAL-OK PER A LLIBERAR BUFFERS. U1033 SI SE PRODUCE EN ON-LINE, PUEDE SER DEBIDO A QUE LA TRANSACCION NO ESTE EN LA CLASE QUE LE CORRESPONDA. U3001 • TERMINACION ANORMAL POR SIGNAL ERROR U3042 SE NOTO AL EJECUTAR UN PROGRAMA ON-LINE IMS-DB2 EN REGIONES DE CLASE 6 CUANDO LA CLASE DE SU REGIÓN DEBERÍA SER 9. EL TAMAÑO DE LA REGIÓN ES PEQUEÑO HAY PROBLEMAS CON LAS STEPLIBS OJO CON LAS LIBRERÍAS LOAD U3303 HAY UNA BASE DE DATOS PARADA. U3501 • LONGITUD DEL FRONT-END INCORRECTA. POSIBLEMENTE, FALTA ACTIVAR EL BIT EOM DEL MENSAJE DE SALIDA. U4000 • ERROR IMPREVISTO EN MODULO ERRORES DE PL/I. (POR EJ. FALTAN (SOBRAN) PARAM. PASO AL MODULO) SI LO DEVUELVE UN PGM. BATCH, PUEDE PASARSE EL PARÁMETRO: PARM='/NOSTAE' ==> DA UNA MEJOR INFORMACIÓN DE LO OCURRIDO. PGM BATCH Y ACOMPAÑADO DE 'B37', REVISAR SPACE ARCHIVOS DE SALIDA (FALTA DE ESPACIO). TAMBIEN: EN CALL AL DLI (IMSWDLI), EL 3ER. PARAM. (IOAREA-BD) ESTE DECLARADO DE LONGITUD VARIABLE (EJ.- DCL IO_BD CHAR(1500) VAR; .. DARA PROBLEMAS). U4036 MIRAR COMO ESTÁN COMPLETADAS LAS DEFINICIONES DE LAS

SSA'S: (POR EJEMPLO, EL NOMBRE DE SEGMENTO HA DE OCUPAR 8 POSICIONES I SI NO SE HA DE COMPLETAR CON BLANCOS)

52

UTILIDADES

Las utilidades son un conjunto de programas codificado y comprobados que realizan el conjunto de funciones útiles.

ADUEMAIN

Utilidad que permite la ejecución de comandos DB2 y la obtención de resultados en la salida de la ddname SYSREC

```
EXEC PGM=ADUUMAIN,PARM='&IDDB2,VCAD010,NEW,,MSGLEVEL(1)'
//P010
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//UTPRINT DD SYSOUT=*
//SYSUDUMP DD SYSOUT=P,HOLD=YES,FCB=6666
//SORTWK01 DD SPACE=(27906,(000042,000126),,,),AVGREC=U,
       UNIT=(SYSALLDA,01)
//SORTWK02 DD SPACE=(27906,(000042,000126),,,),AVGREC=U,
       UNIT=(SYSALLDA,01)
//SORTWK03 DD SPACE=(27906,(000042,000126),,,),AVGREC=U,
       UNIT=(SYSALLDA,01)
//SYSREC DD DSN=@BHE.VCA.VCAD010.P010.&DATAP,DISP=(,PASS),
       SPACE=(02000,(000054,000162),RLSE,,),AVGREC=U,
       UNIT=(),
       DATACLAS=,STORCLAS=,MGMTCLAS=,
       DCB=
//SYSCNTL DD DUMMY,DSN=,
       DCB=(RECFM=VB,LRECL=00200,BLKSIZE=0)
//SYSIN DD *
 UNLOAD
  SELECT *
  FROM DBT1.ACAT01_CARDSN
  ORDER BY KACAT01
```

DBA00111

Procedimiento que realiza una reorganización e IMAGE COPY posterior de un Tablespace no particionado DB2. Los parámetros se corresponde en igual nombre y posición a los referidos en la utilidad **DBA00321**

DBA00121

Procedimiento que realiza una reorganización e IMAGE COPY posterior de un Tablespace particionado DB2. Los parámetros se corresponde en igual nombre y posición a los referidos en la utilidad **DBA00321**

DBA00211

Procedimiento que realiza una actualización de las estadísticas de catalogo (**RUNSTATS**) DB2 referente a su TABLESPACE, TABLA e INDICES. Los parámetros se corresponde en igual nombre y posición a los referidos en la utilidad **DBA00321**(No se especifica UNIT por no hacerse IMAGE COPY).

Es conveniente la actualización del catalogo después de una carga de datos cuando estos se consideran estables para optimizar los caminos de acceso a los datos.

DBA00311

Procedimiento que realiza IMAGE COPY de un Tablespace no particionado DB2. Los parámetros se corresponde en igual nombre y posición a los referidos en la utilidad **DBA00321**

DBA00321


Procedimiento que realiza IMAGE COPY de un Tablespace particionado DB2



DFSRRC00

Este programa de utilidad sirve para la ejecución de programas en el entorno IMS

```
//P030 EXEC PGM=DFSRRC00,
     PARM=(BMP,TAAP605,TAAP605,,,N00003,,,&CHKP030,1,,&NBA,&OBA,EXP1,S)
//STEPLIB DD DSN=IMSEXP1.RESLIB,DISP=(SHR)
     DD DSN=DB2EXP1.DSNLOAD,DISP=(SHR)
     DD DSN=DB2EXP1.DSNEXIT,DISP=(SHR)
//IMS
      DD DSN=IMSEXP.PSBLIB,DISP=(SHR)
     DD DSN=IMSEXP.DBDLIB,DISP=(SHR)
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//SYSPRINT DD SYSOUT=*,DCB=(RECFM=FBA,LRECL=00133,BLKSIZE=1330)
//PLIDUMP DD SYSOUT=P,HOLD=YES,FCB=6666
//SYSUDUMP DD SYSOUT=P,HOLD=YES,FCB=6666
//ZMENSAJ DD SYSOUT=*,DCB=(LRECL=133,RECFM=FBA,BLKSIZE=1330)
//TAAA011 DD DSN=ACA.ACAD100.TAUDEL.&DATAP,DISP=(OLD)
//TAAA012 DD DSN=ACA.ACAD100.DELTAU.&DATAP,DISP=(,CATLG,DELETE),
       SPACE=(00265,(000282,000846),RLSE,,),AVGREC=U,
//
       UNIT=(SYSALLDA,01),
       DATACLAS=,STORCLAS=,MGMTCLAS=,
       DCB=(RECFM=FB,LRECL=00265,BLKSIZE=0)
```



NBA

OBA La utilización optima de los buffers pasa por utilizar los asignados como buffers de principal NBA sin utilizar los dedicados al Overflow OBA .Se aconseja el uso de NBA=25 i OBA=15 y como maximo NBA=30 y OBA =15

Los buffers OBA no deben utilizarse normalmente por ser recursos compartidos por todos los BMPs en ejecución. Un BMP accede a buffers de Overflow en el momento que detecta el código de estado FW y hasta el momento en que se toma nuevo CHEKPOINT.

DITTO

Se obtiene un listado de los registro de un fichero en formato hexadecimal. Pueden saltarse registro y acotar la totalidad de los mismos por medio de los parámetros que se especifican.

```
//TSOUSER JOB TBSGC, 'DITTO', MSGCLASS=V, NOTIFY=TSOUSER, CLASS=B,
      TYPRUN=COPY
//DITOSP PROC
//PASO10 EXEC PGM=STDP007,PARM='&NREG,&SALTA'
//IN DD DDNAME=IN
//OUT DD DDNAME=OUT
//LASER OUTPUT DEFAULT=YES,DEST=R287,PAGEDEF=H133←
// PEND
//LISTAR EXEC DITOSP,NREG=0002,SALTA=000
//IN DD DSN=T5152.U14.LLISTA,DISP=(SHR)
//OUT DD SYSOUT=A,HOLD=YES
    Nombre fichero del que obtener listado
                                               total de registros a listar
                                               Numero de registros a saltar
     de registros en hexadecimal
                                 Formato de caracteres en hexadecimal
                                                      Salida de impresora
```

DSNUTILB

Utilidad que permite la ejecución de comandos DB2 y la obtención de resultados en la salida de la ddname SYSREC

```
//P010 EXEC PGM=DSNUTILB,REGION=&SIZE,PARM='&SYSTEM,&UID1,&UTPROC'
   //SYSPRINT DD SYSOUT=*
   //UTPRINT DD SYSOUT=*
   //SYSUDUMP DD SYSOUT=P,HOLD=YES,FCB=6666
   //* PASO 1 : EJECUTAR EL COMANDO LOAD.
   //SORTWK01 DD SPACE=(16384,(000200,000600),,,),AVGREC=U,
          UNIT=(SYSALLDA,01)
   //SORTWK02 DD SPACE=(16384,(000200,000600),,,),AVGREC=U,
          UNIT=(SYSALLDA,01)
   //SORTWK03 DD SPACE=(16384,(000200,000600),,,),AVGREC=U,
          UNIT=(SYSALLDA,01)
   //SORTWK04 DD SPACE=(16384,(000200,000600),,,),AVGREC=U,
          UNIT=(SYSALLDA,01)
   //SYSREC DD DSN=&PRF.ACI34545.&DATAP.DISP=(SHR)
   //SYSUT1 DD DSN=&PRF.ACID871.SYSUT1.&DATAP,
          DISP=(MOD.DELETE.CATLG).
   //
          SPACE=(16384,(000036,000108),,,),AVGREC=U,
   //
          UNIT=(SYSALLDA,01)
   //SORTOUT DD DSN=&PRF.ACID871.SORTOUT.&DATAP,
          DISP=(MOD, DELETE, CATLG),
   //
          SPACE=(16384,(000004,000012),,,),AVGREC=U,
   //
          UNIT=(SYSALLDA,01)
   //SYSERR DD DSN=&PRF.ACID871.SYSERR.&DATAP,
          DISP=(MOD, DELETE, CATLG),
   //
          SPACE=(16384,(000200,000600),,,),AVGREC=U,
   //
          UNIT=(SYSALLDA,01)
   //SYSMAP DD DSN=&PRF.ACID871.SYSMAP.&DATAP,
                                                                              DSN SYSTEM(DBE2)
          DISP=(MOD, DELETE, CATLG),
                                                                              RUN
   //
          SPACE=(16384,(000200,000600),,,),AVGREC=U,
                                                                              PROGRAM(DSNTEP2) -
   //
          UNIT=(SYSALLDA,01)
   //SYSIN DD *
                                                                              LIB('DB2EXP2.RUNLIB.LO
   LOAD DATA INDDN SYSREC RESUME YES LOG NO
                                                                              AD')
     INTO TABLE DBE2.ACIT02
     (T02EMPR POSITION(1) DECIMAL
     , T02CENT POSITION(3) DECIMAL
     , T02CALE POSITION(6) CHAR (7)
     , T02FVAL POSITION(13) DECIMAL
                                                                              DELETE FROM
     , T02ITOT POSITION(18) DECIMAL
                                                                              DBE2.ACIT02
     , T02NTOT POSITION(26) DECIMAL
                                                                              COMMIT;
     , T02IPAR POSITION(31) DECIMAL
   /*
   //*
          EL LOAD PUEDE DAR COND.CODE 4 (ES CORRECTO)
   //ABEND010 EXEC PGM=IBMABEND,COND=(4,GE,P010)
       IMAGE COPY DE @TABLESPACES DEL DBE2
//P101 EXEC DBA00311,DB2ID=DBE2,BD=ACIB01,TS=ACIE01S,UID=ACID8711,
```

IBMABEND

//ABEND010 EXEC PGM=IBMABEND,COND=(0,EQ,P010)

IBMMENSA

```
//FIBIEN02 EXEC PGM=IBMMENSA,PARM='FI BE SUBJOB-2'
//DD1 DD DSN=CAMPB.IEGW7990(+1),DISP=(OLD,CATLG),
// UNIT=(,,DEFER)
//FINMAL02 EXEC PGM=IBMMENSA,PARM='FI MAL SUBJOB-2',COND=ONLY
```

IDCAMS

(Ver descripción y ejemplos en el apartado VSAM)

IEHLIST

IEBGENER

```
//P042 EXEC PGM=IEBGENER
//OUT1 OUTPUT DEFAULT=YES,COPIES=1,FORMDEF=A10110
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSUT1 DD DSN=ADF.ADFM1P0.P040.DCF.LIST,DISP=(OLD,DELETE)
//SYSUT2 DD SYSOUT=(D,,1549),OUTPUT=
//SYSIN DD DUMMY,DSN=,DISP=
//ABEND042 EXEC PGM=IBMABEND,COND=(0,EQ,P042)
```

IEBCOPY

Utilizado mayormente en la copia de ficheros particionados (PDS). Permite

- Copia de un PDS a secuencial
- Copia de uno o mas secuenciales a un PDS
- Copia o fusión de varios PDS
- Compresión de un PDS copiándolo sobre si mismo

Por cuestiones de integridad se aconseja el uso de SISCOPY en lugar del IEBCOPY

```
//P010 EXEC PGM=IEBCOPY
//SYSPRINT DD SYSOUT=*

//SYSUT1 DD DSN=AJB.AJB00000.BACKUP.&DATAP,DISP=(SHR) ← Entrada
//SYSUT2 DD DSN=&DSNIN,DISP=(SHR) ← Salida

//SYSUT3 DD SPACE=(09076,(003750,003750),,,),AVGREC=U,←
// UNIT=(SYSALLDA,01)
//SYSUT4 DD SPACE=(09076,(003750,003750),,,),AVGREC=U,←
// UNIT=(SYSALLDA,01)
//SYSIN DD *
COPY O=SYSUT2,I=((SYSUT1,R))
/*
```

Ficheros de trabajo

IEBCOMPR

IEFBR14

El cometido de este programa es el de tan solo pasar código de retorno de control .

Ello es útil para efectuar tratamiento de ficheros como son el

CATALOGADO y BORRADO

```
//P005
       EXEC PGM=IEFBR14
       DD DSN=@BHE.VCA.VCAD042.P010.&DATAP,
//DD1
       DISP=(MOD,DELETE,DELETE)
//P010
      EXEC PGM=SORT
//SORTLIB DD DSN=SYS1.SORTLIB,DISP=(SHR)
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD DSN=EXPLOT.@BHE.CONTROL(VCA04201),DISP=(SHR)
//*- SORT FIELDS=(56,03,BI,A,59,05,BI,A)
//SORTWK01 DD SPACE=(08906,(001098,000366),RLSE,,),AVGREC=U,
       UNIT=(SYSALLDA,01)
//SORTWK02 DD SPACE=(08906,(001098,000366),RLSE,,),AVGREC=U,
       UNIT=(SYSALLDA,01)
//SORTWK03 DD SPACE=(08906,(001098,000366),RLSE,,),AVGREC=U,
       UNIT=(SYSALLDA,01)
//SORTWK04 DD SPACE=(08906,(001098,000366),RLSE,,),AVGREC=U,
       UNIT=(SYSALLDA,01)
//SORTWK05 DD SPACE=(08906,(001098,000366),RLSE,,),AVGREC=U,
       UNIT=(SYSALLDA,01)
//SORTWK06 DD SPACE=(08906,(001098,000366),RLSE,,),AVGREC=U,
       UNIT=(SYSALLDA,01)
//*----- MOVIMIENTOS DE VENTAS Y ANULACIONES DEL DIA
//SORTIN DD DSN=@BHE.VCA.VCA00007.&DATAP,DISP=(SHR)
//*----- VENTAS/ANULACIONES DEL DIA ORDENADO POR OFICINA
//SORTOUT DD DSN=@BHE.VCA.VCAD042.P010.&DATAP,DISP=(,PASS), -
       SPACE=(01000,(015000,003000),RLSE,,),AVGREC=U,
       UNIT=(SYSALLDA,01),
       DATACLAS=,STORCLAS=,MGMTCLAS=,
       DCB=(RECFM=VB,LRECL=01000,BLKSIZE=0)
//ABEND010 EXEC PGM=IBMABEND,COND=(0,EQ,P010)
//*- CATALOG DE LOS FICHEROS DEL PASO 10
//P011
       EXEC PGM=IEFBR14
       DD DSN=@BHE.VCA.VCAD042.P010.&DATAP,
//DD1
       DISP=(OLD,CATLG),UNIT=(,,DEFER) ←
//ABEND011 EXEC PGM=IBMABEND,COND=(0,EQ,P011)
Espera la finalización correcta del paso anterior y si es asi CATALOGA
el fichero
Si el fichero existe lo borra/ Si no existe lo asume NEW y finaliza el paso
de forma correcta
```

ISRSUPC

Utilidad dedicada a la búsqueda de uno o varios textos especificados en uno o mas miembros de un fichero particonado

```
//SEARCH EXEC PGM=ISRSUPC,
      PARM=(SRCHCMP,
      'ANYC')
//NEWDD DD DSN=EXPLOT.CONTROL,
     DISP=SHR
//OUTDD DD DSN=T5152.U14.LLISTA,
     DISP=OLD
//SYSIN DD *
SRCHFOR 'CLUSTER'
                                                                    BÚSOUEDA
SRCHFOR 'REPRO'
SRCHFOR 'LISTCAT'
SRCHFOR 'IDCAMS'
SELECT
AAE01A01,AAE0200A,AAE0200B,AAE0200C,AAE0200D,AAE0200E
                                                                    MIEMBROS
SELECT AAE0200F, AAE0200G, AAE0200H, AAE0200I, AAE0200J, AAE0200K
SELECT AAE02001, AAE02002, AAE02003, AAE02004, AAE02005, AAE02006
```

IKJEFT01

```
//** P005 - DELETE TAULA ACIT02 **

//** P005 - DELETE TAULA ACIT02 **

//@INI@ INCLUDE MEMBER=@INI@

//P005 EXEC PGM=IKJEFT01,DYNAMNBR=20

//SYSTSPRT DD SYSOUT=*

//SYSPRINT DD SYSOUT=*

//SYSUDUMP DD SYSOUT=P,HOLD=YES,FCB=6666

//SYSTSIN DD DSN=EXPLOT.CONTROL(ACI87102),DISP=(SHR)

//SYSIN DD *

DELETE FROM DBE2.ACIT02 COMMIT;

/*

DSN SYSTEM(DBE2)

RUN PROGRAM(DSNTEP2) -

LIB('DB2EXP2.RUNLIB.LOAD')
```

SISCOPY

```
//P030 EXEC PGM=SISCOPY
//SYSUT1 DD DSN=ACA.ACA07083,DISP=(SHR)
//SYSUT2 DD DSN=ACA.ACA42662(+1),DISP=(,PASS),
// SPACE=(00080,(000100,000300,5),RLSE,,),AVGREC=U,
// UNIT=(SYSALLDA,01),
// DATACLAS=,STORCLAS=ECOPIA,MGMTCLAS=,
// DCB=()
//SYSUT3 DD SPACE=(08906,(000178,000534),,,),AVGREC=U,UNIT=(SYSALLDA,01)
//SYSUT4 DD SPACE=(08906,(000178,000534),,,),AVGREC=U,UNIT=(SYSALLDA,01)
//SYSIN DD*
C O=SYSUT2,I=((SYSUT1,R)),LIST=NO
/*
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
```

SISGENER

```
//P010 EXEC PGM=SISGENER

//SYSPRINT DD SYSOUT=*

//*-

//I001 DD DSN=EXPLOT.FONTS.ASM(TAUM7730),DISP=SHR

//O001 DD SYSOUT=P

//OUT1 OUTPUT DEFAULT=YES,DEST=R289,PAGEDEF=V88,COPIES=1

//*-
```

SISPOPCL

Programa de utilidad utilizado para la creación de ficheros vacíos. Tan solo realiza el OPEN y CLOSE del fichero especificado en la DD

```
//P010 EXEC PGM=SISPOPCL

//DD1 DD DSN=VCA.VCAD042.P010.&DATAP,DISP=(,PASS),

// SPACE=(01000,(015000,003000),RLSE,,),AVGREC=U,

// UNIT=(SYSALLDA,01),

// DATACLAS=,STORCLAS=,MGMTCLAS=,

// DCB=(RECFM=VB,LRECL=01000,BLKSIZE=0)
```

SISPTOOL

Permite efectuar copia de uno o varios ficheros en otros . Lo hace por llamada a la utilidad ICTOOL del DFSORT. Permite la codificación de varias DD s. 100n con O00n

```
//P030 EXEC PGM=SISPTOOL
//TOOLMSG DD SYSOUT=*
//DFSMSG DD SYSOUT=*
//I001 DD DSN=@BHE.VCA.VCA00016(0),DISP=(SHR)
// DD DSN=@BHE.VCA.VCAD042.P020.&DATAP,DISP=(SHR)
//O001 DD DSN=@BHE.VCA.VCA00016(+1),DISP=(,PASS),
// SPACE=(00200,(000578,001734),RLSE,,),AVGREC=U,
// UNIT=(SYSALLDA,01),
// DATACLAS=,STORCLAS=,MGMTCLAS=,
// DCB=(MODEL,RECFM=VB,LRECL=00200,BLKSIZE=0)
```

PUTPARM

Programa utilizado para la incorporación de parámetros a un fichero temporal. Se recomienda su utilización para la incorporación de datos a programas del tipo BMP que trabajan en IMS.

```
//P010 EXEC PGM=PUTPARM,PARM='/&OPCIO&DATAD'
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//OUTPARM DD DSN=T5152.U14.LLISTA.&DATAP,DISP=(,PASS),
// SPACE=(00080,(000005,000015),,,),AVGREC=U,
// UNIT=(SYSALLDA,01),
// DATACLAS=,STORCLAS=,MGMTCLAS=,
// DCB=(LRECL=00080,RECFM=FB,BLKSIZE=0)
//ABEND010 EXEC PGM=IBMABEND,COND=(0,EQ,P010)
```

SORT

Este programa de utilidad esta pensado y optimizado para la clasificación de registros pero también realiza otras funciones tales como la selección de registros, modificación de los mismos, copia de ficheros y otras mas funciones que veremos.

Las fichas de control que utiliza son:

SORTLIB

Librería de la instalación donde reside el ejecutable del programa SORT

SORTIN

Fichero con los registros de entrada para su posterior clasificación. En el caso de MERGE deberán separarse cada uno de ellos con un numero de SORTIN (SORTIN01,SORTIN02.....)

SORTOUT

Fichero donde ubicaremos el resultado de la clasificación de salida. No será preciso especificar la DCB del fichero de salida puesto que tomará las mismas características que el de entrada.

SORTWKnn

Son ficheros de trabajo que utiliza el sistema para guardar y clasificar los registros de entrada lo hace en disco por lo que será siempre UNIT=SYSALLDA

SYSIN


Esta ficha de control no es especifica del SORT pero su aplicación en esta utilidad sirve para especificar las sentencias de control del SORT. Por lo general los diferentes ficheros que utiliza son guardado en una librería particionada con los datos de cada SORT

//SYSIN DD DSN=EXPLOT.@BHE.CONTROL(VCA04201),DISP=(SHR)

```
//***********************************
//**** SORT MOVIMIENTOS DE VENTAS/ANULACIONES POR OFICINA ***
//***************************
//*_
//P010 EXEC PGM=SORT
//SORTLIB DD DSN=SYS1.SORTLIB,DISP=(SHR)
//SYSOUT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD DSN=EXPLOT.@BHE.CONTROL(VCA04201),DISP=(SHR)
//*- SORT FIELDS=(56,03,BI,A,59,05,BI,A)
//*___
//SORTWK01 DD SPACE=(08906,(001098,000366),RLSE,,),AVGREC=U,
      UNIT=(SYSALLDA,01)
//SORTWK02 DD SPACE=(08906,(001098,000366),RLSE,,),AVGREC=U,
      UNIT=(SYSALLDA,01)
//SORTWK03 DD SPACE=(08906,(001098,000366),RLSE,,),AVGREC=U,
      UNIT=(SYSALLDA,01)
//SORTWK04 DD SPACE=(08906,(001098,000366),RLSE,,),AVGREC=U,
      UNIT=(SYSALLDA,01)
//SORTWK05 DD SPACE=(08906,(001098,000366),RLSE,,),AVGREC=U,
      UNIT=(SYSALLDA,01)
//SORTWK06 DD SPACE=(08906,(001098,000366),RLSE,,),AVGREC=U,
      UNIT=(SYSALLDA,01)
//*----- MOVIMIENTOS DE VENTAS Y ANULACIONES DEL DIA
//SORTIN DD DSN=@BHE.VCA.VCA00007.&DATAP.DISP=(SHR)
//*----- VENTAS/ANULACIONES DEL DIA ORDENADO POR OFICINA
//SORTOUT DD DSN=@BHE.VCA.VCAD042.P010.&DATAP,DISP=(,PASS),
       SPACE=(01000,(015000,003000),RLSE,,),AVGREC=U,
       UNIT=(SYSALLDA,01),
      DATACLAS=,STORCLAS=,MGMTCLAS=,
      DCB=(RECFM=VB,LRECL=01000,BLKSIZE=0)
//ABEND010 EXEC PGM=IBMABEND,COND=(0,EQ,P010)
//*- CATALOG DE LOS FICHEROS DEL PASO 10
//P011 EXEC PGM=IEFBR14
//DD1
      DD DSN=@BHE.VCA.VCAD042.P010.&DATAP,
       DISP=(OLD,CATLG),UNIT=(,,DEFER)
//ABEND011 EXEC PGM=IBMABEND,COND=(0,EQ,P011)
```

SORT

La sentencia de control permite clasificar los registros según los parámetros que se le especifican.



SORT FIELDS= COPY

- AQ Siempre que haya una sentencia ALTSEQ que modifique el peso binario de clasificación
- BI Binario (acepta la clasificación de todos los campos salvo los empaquetados(PD-ZD) con signo cuando ellos deben ser clasificados colocando primero los negativos y luego los positivos o en el sentido contrario (-1,-5,+1,+2) ya que en binario asociaría la clasificación por el numero y en números iguales el signo. (+1,-1,+2,-5)
- CH Carácter (alfanumérico)
- PD Empaquetado
- ZD numérico con signo
- FI coma flotante
- A Ascendente (blanco,a....z,A....z,0....9) Hexadecimal -> (40,81....A9,C1...E9,F0....F9)
- D Descendente (9....0,Z....A,z....a,blanco) Hexadecimal -> (F9....F0,E9....C1,A9.....81,40)

FORMAT

Este parámetro puede suplir el posicional de formato cuando solo es un campo a clasificar o son varios de igual formato

EQUALS

En claves duplicadas se mantendrá el mismo orden de recepción de Input a Output. Por lo general esta opción es la que se mantiene en las instalaciones por defecto.

COPY

Con SORT FIELDS= COPY evitamos el clasificar los registros y efectuamos copia de los mismos tal y como aparecen de entrada.

Produce iguales resultados que MERGE FIELDS = COPY o que OPTION = COPY

```
//SYSIN DD *
SORT FIELDS=(1,75,BI,A)
/*
```

Nota: En fichero de longitud variable habremos de sumar las 4 posiciones que encabezan el registro a la longitud inicial de cada campo

SENTENCIAS DE CONTROL(SORT)


Son parámetros que precisa el programa SORT y que se especifican en la ficha SYSIN para determinar cuales son los criterios de clasificación, la incorporación de datos, la exclusión de datos o registros, orden de clasificación y otros datos precisos para realizar el trabajo como realmente queremos.

La forma en rellenar la sentencia de control parte de la segunda columna del miembro particionado hasta la columna 71. Tan solo podrá codificarse la primera columna cuando se trate de un comentario y en ella deberá situarse un asterisco (*) (El resto de la fila se toma como comentario). Si la especificación de la ficha de control supera el espacio de una fila deberemos ocupar la columna 72 con cualquier carácter no blanco y proseguir en la línea siguiente comenzando en la columna 16. Son sentencias de control del Sort:

ALTSEQ

Sirve para alterar el orden de clasificación del SORT. Basándose en el valor hexadecimal y sin modificarlo, tan solo rectificando su peso binario

Clasificar la Ñ entre N y O



INCLUDE


Permite efectuar una previa selección de los registros a clasificar cuando cumplen un determinado valor para uno o varios campos, ignorando la salida de los que no la cumplen.

Pueden compararse:

Campos con otros campos del mismo registro

Campos con valores constantes

Una o varias comparaciones con operadores lógicos



EQ Igual

NE No igual

GT Mayor que

GE Mayor o igual que

LT Menor que

LE Menor o igual que

constante

C'......' Constante en formato carácter

X'......' Constante en formato hexadecimal

B'......' Constan binaria

0......9 Constante numérica

Operador lógico

En los operadores lógicos prevalece el AND antes que el OR pero en cualquier caso es buena costumbre el cerrar las operaciones lógicas con paréntesis cuando sean varias las operaciones a realizar

```
//SYSIN DD *
SORT FIELDS=(1,75,CH,A)
INCLUDE COND=(1,75,CH,EQ,76,75,CH)
/*
```

```
INCLUDE COND=(1,75,CH,EQ,76,75,CH)
INCLUDE COND=(1,75,,EQ,76,75) ,FORMAT=CH
INCLUDE COND=(166,4,BI,GT,162,4,BI)
INCLUDE COND=(5,8,GT,13,8,OR,105,4,LE,1000),FORMAT=CSF
INCLUDE COND=(5,4,CH,EQ,C'DEBE',AND,21,8,ZD,GT,+1000,OR,31,1,CH,NE,X'4E'))
INCLUDE COND=(5,4,CH,EQ,C'DEBE',&,(21,8,ZD,GT,+1000,OR,31,1,CH,NE,X'4E'))
```

Los resultados serán diferentes por el orden de los operadores lógicos


OMIT

La forma de trabajar de esta sentencia de control es parecida a la anterior INCLUDE salvo que mientras en ella cuando se cumplían los resultados era un registro a incorporar a la salida en el caso de OMIT el cumplirse la condición presupone el despreciar el registro y prescindir de el en salida

```
//SYSIN DD *
SORT FIELDS=(1,75,CH,A)
OMIT COND=(1,75,CH,EQ,76,75,CH)
/*
```

INREC

Modifica los registros de entrada antes de clasificarlos con SORT. Por medio de INREC pueden seleccionarse cuales serán los campos que traspasaremos a los registros de salida , ignorando los restantes e incluso podemos añadir nuevos campos con un valor constante



FORMATO	EN REGISTRO DE SALIDA
INREC FIELDS=(10,3,20,8)	De 1 a 3 contenido entrada 10 a 12
	De 4 a 11 contenido entrada 20 a 27
INREC FIELDS=(10,3,3X,20,8)	De 1 a 3 contenido entrada 10 a 12
	De 4 a 6 blancos
	De 7 a 14 contenido entrada 20 a 27
INREC FIELDS=(20:C'TOTAL ')	De 1 a 19 blancos
	De 20 a 25 TOTALb
INREC FIELDS=(1,5,10:C'TOTAL ',16:5,10,2X'FF')	De 1 a 5 contenido entrada de 1 a 5
	De 6 a 9 blancos
	De 10 a 14 TOTAL
	15 a blanco
	De 16 a 25 contenido entrada de 5 a 14
	26 el formato hexadecimal 'FFFF'

68

```
//SYSIN DD *
INREC FIELDS=(10,3,20,8,33,11,5,1)
SORT FIELDS=(4,8,CH,A,1,3,BI,A)
/*

Los campos a clasificar seran los del registro de
```

Los campos a clasificar seran los del registro de salida que se corresponden al campo que se inicia en la posición 20 de 8 posiciones y el que se inicia en la posición 10 de 3 posiciones del registro de entrada. EN INREC LA CLASIFICACION ES POSTERIOR A LA SELECCIÓN DE CAMPOS

OUTREC

Esta sentencia de control se rige por los mismos parámetros que INREC. La diferencia entre una y otra se basa en que (INREC) modifica los registros antes de la clasificación de salida mientras que (OUTREC) Lo hace una vez estos han estado clasificados


```
//SYSIN DD *
SORT FIELDS=(4,8,CH,A,1,3,BI,A)
OUTREC FIELDS=(4,8,1,3,12,5)
/*
```

MERGE

Esta sentencia de control permite juntar registros de dos o mas ficheros en un único fichero de salida (Matching) ordenados por unos determinados campos. Se basa en los mismos parámetros que el SORT para ordenar los registros en el fichero de salida.

SUM

Con la sentencia de control SUM podemos efectuar los totales de campos numéricos de los registros que son coincidentes con los criterios de clasificación de la sentencia SORT o MERGE. De tantos registros duplicados por clave de clasificación como hayan tan solo en salida se gravara uno y el campo especificado en SUM contendrá la suma de ese campo numérico de todos los registros duplicados. Asi pues una de las primeras finalidades de la sentencia sum se basa en evitar claves duplicadas y adicionalmente el sumar campos numéricos de igual clave



NONE

Evita las claves duplicadas sin necesidad de sumar ningún campo numérico

OPTION

La sentencia de control OPTION permite alterar las opciones que tiene por defecto el SORT o MERGE. Son tantas las posibilidades como posibles opciones tienen ambas per de todas ellas vamos a citar las de mayor utilidad como son:

COPY

La opción COPY produce iguales resultados que SORT=COPY o MERGE=COPY permite sin necesidad de clasificar el registro de entrada y guardando el mismo orden de recepción de los datos utilizar otras sentencias de control como son INCLUYE , OMITA, INREC, OUTREC, SKIPREC, STOPAFT y otras . Se excluye la sentencia SUM que precisa los criterios de clasificación para realizar las agrupaciones de claves iguales y totales.

NOEQUALS

EQUALS

En aquellos casos en que coincide el criterio de clasificación del SORT o MERGE se mantiene el mismo orden de recepción de estos registros. Lo contrario será el NOEQUALS que puede alterar ese orden que proviene del fichero de entrada.

NOLIST

LIST

Lista las sentencias de control, o en el caso de NOLIST prescinde el hacerlo.


SKIPREC

La opción SKIPREC=n permite saltar un numero determinado de registros del principio. Serán pues registros que no formaran parte de los registros del fichero de salida.

STOPAFT

Esta opción permite parar la selección de registros de salida una vez el numero de ellos sea coincidente con el valor expresado en STOPAFT=n. Si la sentencia se asocia con otras que limitan o excluyen registros de salida como son SKIPREC,INCLUDE,OMIT, la opción STOPAFT dará salida como máximo a tantos como cumplan esas condiciones y ello puede supones un numero mayor de registros de entrada para que se cumpla ese limite de registros en salida.

La mayoría de las sentencias de control pueden ser mezcladas para la obtención correcta del resultado final vemos aquí algunos ejemplos de diferentes combinaciones.



```
/SYSIN DD *
INCLUDE COND=(20,8,CH,EQ,C'ALMACEN ')
OMIT COND=(33,11,CH,EQ,C'GRANADA')
INREC FIELDS=(10,3,20,8,33,11,5,1)
SORT FIELDS=(12,11,CH,A,1,3,BI,A)
SUM FIELDS=(1,3,BI)
/*
```

Escogeremos aquellos que sus 8 caracteres que parten de la posición 20 sean iguales a ALMACEN, pero prescindiremos dentro de estos de los que sus 11 caracteres que se encuentran en la poción 33 sean iguales a GRANADA.

Tan solo precisamos un registro por almacén en las 11 posiciones que parten de la 12 posición del registro de salida, con el total de existencias que tenemos en las tres primeras posiciones.

VSAM

Vsam se corresponde al acronimo de *Virtual StorageAccess Method*. (Método de acceso a la memoria virtual). Se basa en la organización de ficheros y método de acceso de alto rendimiento y ello lo realiza mediante una estructura de catálogos. Utiliza el concepto de memoria virtual. Son ficheros de alta fiabilidad que garantizan la seguridad e integridad de los datos y a los que se puede acceder de forma rápida.

VSAM gestiona dos partes de los ficheros de este tipo como son el CATALOGO y los DATOS. En la parte correspondiente al CATALOGO, obtenemos la información precisa para el definir y acceder al fichero como son (NOMBRE DEL FICHERO, TAMAÑO DEL REGISTRO, ESPACIO LIBRE.....)

La asignación de espacio de los ficheros VSAM se basa en las AREAS DE CONTROL que son la agrupación de un grupo de INTERVALOS DE CONTROL y cada unos de estos INTERVALOS DE CONTROL lo integran unos campos que aportan información del intervalo y datos como son ubicación y espacio libre (El campo se denomina CIDF y tan solo puede aparecer uno en cada Intervalo de control). Existe a su vez otro campo que describe la longitud de los registros y determina el numero de registros adyacentes de igual longitud (el campo se denomina RDF y pueden aparecer tantos como espacio contenga el intervalo de control) Aparecen después los registros lógicos con la información guardada y por lo general y con mayor o menor amplitud aparece el espacio libre que nos permitirá insertar nueva información al fichero

Tipos de ficheros VSAM:

KSDS

Son ficheros ordenados en secuencia de claves. Los registros son recuperados de forma secuencial o directamente por su clave que será exclusiva, contigua y en la misma posición en cada uno de los registros. Pueden ser de longitud fija o variable y la carga de los datos debe realizarse en orden secuencial ascendente por el numero de clave.

El acceso a los datos se realiza por medio de los índices. La estructura de los índices se basa igualmente en intervalos de control y áreas de control. Un área de control de datos es apuntada por un único intervalo de control de índices.

ESDS

Son ficheros ordenados en secuencia de entrada. La carga se efectúa de forma secuencial y se añaden registros al final del fichero pero en tanto la carga como en la adición de nuevos ficheros se guarda la posición de inicio de cada registro por lo que el acceso puede hacerse de forma secuencial o bien por el RBA *Relative Byte Address* o Dirección Relativa de Octeto. Los registros pueden ser de longitud variable y se permiten modificaciones en los registros de un ESDS siempre que ellas no modifiquen la longitud del registro.

RRDS

Son ficheros de registros relativos. La división de registros en un fichero del tipo RRDS se realiza por medio de espacios idénticos lo que supone en el caso de la supresión de un registro que se creen huecos que podrán rellenarse mas tarde con la nueva incorporación de otros registros. La recuperación de un registro del tipo RRDS se efectúa por medio del numero de registro relativo que se corresponde al numero de cada hueco de registro

LDS

Fichero de tipo lineal. Los ficheros del tipo LDS no contienen información de control y el acceso es únicamente por medio del intervalo de control.

INDICE CLUSTER

Es la clave única de acceso a un fichero del tipo KSDS o ESDS ordenada de forma ascendente. Solo puede existir un índice cluster por tipo de fichero VSAM.

INDICE ALTERNATIVO (AIX)

Es aquel que permite el acceso directo a los datos por un orden diferente al del índice cluster. Tiene igual estructura que la que se corresponde a un fichero KSDS con datos e índices y se ordenan en forma ascendente por numero de clave alternativa. Un índice alternativo puede crearse para ficheros del tipo KSDS y ESDS.No existe limite por lo que a la creación de índices alternativos se refiere.

PATH

Es la relación lógica que existe entre un INDICE CLUSTER y un INDICE ALTERNATIVO

IDCAMS

Es el nombre del modulo que invoca a un conjunto de funciones útiles para establecer y mantener catálogos y ficheros VSAM. Las funciones que le son permitidas al IDCAMS son:

Definir Copiar Listar Imprimir Comprobar Borrar

Cada una de estas funciones son solicitadas por medio de sentencias de control que son expresadas después de la columna 1 que precisan de un (-) si quieren continuarse en una nueva línea. Se permiten múltiples sentencias dentro de una misma ejecución de un IDCAMS

```
//P010 EXEC PGM=IDCAMS
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
REPRO INFILE(IN) OUTFILE(OUT)
/*
//IN DD DSN=T9745.VCAORIG.D6801.D6919,DISP=(OLD)
//OUT DD DSN=@BHE.VCA.VCA00005.&DATAP,DISP=(,PASS),
// SPACE=(00500,(000200,000600),RLSE,,),AVGREC=U,
// UNIT=(SYSALLDA,01),
// DATACLAS=,STORCLAS=BROWSET,MGMTCLAS=,
// DCB=(RECFM=VB,LRECL=0500,BLKSIZE=0)
//TOOLMSG DD SYSOUT=*
```

Sentencia de Control

DEFINICIÓN DE VSAM

Para crear un fichero VSAM es preciso crear las tres partes que lo componen:

CLUSTER


Esta parte aporta información del fichero referente a nombre, ubicación, espacio y demás características físicas..

DATA

Destinada a contener los datos del fichero.

INDEX

Esta división hace referencia a la información de índice para el acceso a los datos. Hay ficheros de tipo VSAM que no requieren acceso directo y prescinde de este apartado.



Nombre físico de identificación del CLUSTER Identificación del volumen que contiene la información INDEXED Identifica a un fichero KSDS NONINDEXED identifica a un fichero ESDS NUMBERED identifica a un fichero RRDS LINEAR identifica a un fichero LINEAL

Espacio primario y secundario que se asigna. La información se puede dar en TRACKS, CYLINDERS, KYLOBITES, MEGABYTES, RECORDS

Nombre físico de identificación del INDICE CLUSTER Nombre físico de identificación del DATA RECORDSIZE

Longitud media y máxima de los registros. La longitud media solo se tiene en cuenta para el tamaño en RECORDS Longitud (en octetos) y posición de inicio del campo clave Longitud del registro

BORRADO DE VSAM

El borrado de un fichero VSAM presupone el borrado de todo lo relacionado con el CLUSTER, DATA, INDICE CLUSTER, INDICES ALTERNATIVOS (AIX), PATH,

DELETE

Es la sentencia que determina el borrado del fichero

CLUSTER

Indica que el borrado se relaciona con un VSAM

PURGE

Da autorización al borrado del fichero todo y sin haberse cumplido el plazo de su vencimiento

ERASE

Indica que la parte de datos relacionada se sobrescriva con 0 binarios

DELETE (IMSPJ.DIE7XX11) PURGE CLUSTER ERASE Nombre físico de identificación CLUSTER del fichero a borrar

COPIADO DE VSAM

La utilidad que permite efectuar copias de un fichero VSAM permite a su vez realizarlo con otro tipo de ficheros de diferente tipo de organización. Son parámetros asociados REPRO, INFILE, OUTFILE, INDATASET, OUTDATASET, COUNT, SKIP

REPRO

La sentencia determina el copiado del fichero

INFILE

INDATASET

Da a conocer el nombre del fichero de entrada

OUTFILE

OUTDATASET

Da a conocer el nombre del fichero de salida

FROMKEY

TOKEY

En fichero KSDS permite especificar la clave de inicio y la de final

FROMADDRESS

TOADDRESS

En fichero ESDS permite especificar la Dirección Relativa de Octeto (RBA) de inicio y la de final

FROMNUMBER

TONUMBER

En fichero RRDS permite especificar el numero de Registro Relativo de inicio y la de final

COUNT

Numero de registros a copiar

SKIP

Numero de registros a saltar

REPRO INFILE (IMSPJ.DIE7XX11) OUTFILE (IMSPJ.DIE7XX11.V2) SKIP(100) COUNT(50) Numero de ficheros que saltara de inicio sin copiar Numero de registros que copiará

IMPRESIÓN DE VSAM

Podremos imprimir ficheros del tipo VSAM e incluso de otros tipos, total o parcialmente por medio de los parámetros PRINT, CHAR, INFILE, INDATASET, COUNT, SKIP

PRINT

La sentencia determina la impresión del fichero

INFILE

INDATASET

Da a conocer el nombre del fichero de entrada

CHAR

Permite que el formato de salida sea en un formato legible . Si no se especifica este parámetro la impresión es en formato DUMP

FROMKEY

TOKEY

En fichero KSDS permite especificar la clave de inicio y la de final

FROMADDRESS

TOADDRESS

En fichero ESDS permite especificar la Dirección Relativa de Octeto (RBA) de inicio y la de final

FROMNUMBER

TONUMBER


En fichero RRDS permite especificar el numero de Registro Relativo de inicio y la de final

COUNT

Numero de registros a copiar

SKIP

Numero de registros a saltar



LISTADO DE CATALOGO DE VSAM

Podremos imprimir el Listado del catalogo de un fichero VSAM, total o parcialmente por medio de los parámetros LEVEL, ENTRIES, ALL, VOLUME

LISTCAT

La sentencia determina el listado del catalogo

LEVEL

Imprime todos los que parten de un determinado nivel de nombre especificado. Si por ejemplo especificamos "ENTRADA", nos dará lista de "ENTRADA.F120197" y "ENTRADA.F130197"

ENTRIES

Lista el contenido de un fichero con el nombre especificado.

ALL

Determina que hay que imprimir toda la información del catalogo.

VOLUME

En un fichero multivolumen tan solo aporta la información que se corresponde al volumen especificado.

NAME

Es un parámetro asumido por defecto asociado a ENTRIES o LEVEL

LISTCAT -

ENTRIES(IMSPJ.DIE7XX11) ALL

DEFINICIÓN DE UN AIX (ÍNDICE ALTERNATIVO)

Para crear un Índice Alternativo de un fichero VSAM es preciso crear las tres partes que lo componen:

DEFINE AIX


Esta parte aporta información del INDICE referente a nombre, ubicación, espacio y demás características físicas...

DATA

Destinada a contener los datos del índice del fichero.

INDEX

Esta división hace referencia a la información de índice para el acceso a los datos.



CARGA DE UN AIX (INDICE ALTERNATIVO)

Para cargar un Índice Alternativo de un fichero VSAM es necesario que previamente se haya hecho la carga del índice CLUSTER dado que el AIX se carga partiendo de los datos de ese índice CLUSTER.

BLDINDEX

La sentencia determina la carga del AIX

INDATASET

Nombre del CLUSTER base (KSDS o ESDS)

OUTDATASET

Nombre del AIX

BLDINDEX INDATASET (IMSPJ.DIE7XX11) OUTDATASET (IMSPJ.DIE7XX11.AIX)

&- &&, 33*- *, 28	DELETE, 34; 74 DEN, 40 DEST, 31 DFSRRC00, 55 DISP, 34 DITTO, 56 DPRTY, 22 DSN, 32
—/—	DSNAME, 32 DSNUTILB, 57 DSORG, 39
/*, 9; 10 //, 9; 10 //*, 9; 10	DUMMY, 29 DUPLICATE NAME, 44 DYNAM, 29 DYNAMNBR, 16; 22
—A—	—Е—
ABENDED, 45 ABSTR, 37 ACCT, 21 ADDRSPC, 15; 21 ADUEMAIN, 53 AFF, 36 AFINIDAD, 36 AIX, 72; 78 AL, 38	ENDED, 45 ENTRIES, 77 EQUALS, 64; 70 ERASE, 74 ESDS, 71 EVEN, 21 EXEC, 20 EXPDT, 38
ALTSEQ, 65 ALX, 37 ALL, 77 AUL, 38	— F — F, 39 FB, 39
—B— BLDINDEX, 78 BLKSIZE, 39 BLP, 38 —C—	FBA, 39 FBM, 39 FORMAT, 64 FREE, 31 FROMADDRESS, 75; 76 FROMKEY, 75; 76 FROMNUMBER, 75; 76
CATLG, 34 CLASS, 14 CLUSTER, 72; 73; 74	—G —
COND, 15; 21 CONTIG, 37 COPIES, 31 COPY, 17; 64; 70 COUNT, 75; 76	— H — HOLD, 17; 31
CYL, 37 CHAR, 76	—I— IBMAREND 58
DA, 39 DATA, 28; 73; 78 DBA00111, 54 DBA00121, 54 DBA00211, 54 DBA00321, 54 DBA00321, 54 DCB, 39 DD, 25 DDNAME, 30 DEFER, 36 DEFINE AIX, 78	IBMABEND, 58 IBMMENSA, 58 IDCAMS, 72 IEBCOMPR, 58 IEBCOPY, 58 IEBGENER, 58 IEFBR14, 59 IEHLIST, 58 IKJEFT01, 60 IN, 38 INCLUDE, 66 INDATASET, 75; 76; 78 INDEX, 73; 78 INFILE, 75; 76 INREC, 68

IS, 39 ISRSUPC, 60 JCL ERROR, 44 JCLHOLD, 17 JES2, 8 JOB, 13 JOBCAT, 26 JOBLIB, 26 JOBPARM, 19	_J _K	PASS, 34 PASSWORD, 38 PATH, 72 PDS, 33 PEND , 41 PERFORM, 18; 23 PGM, 20 PO, 39 PRINT, 76 PROC, 20; 41 PRTY, 16 PS, 39 PURGE, 74 PUTPARM, 61
KEEP, 34 KSDS, 71		—R—
LABEL, 38 LDS, 71 LEVEL, 77 LINECT, 19 list, 70 LISTCAT, 77 LRECL, 39 LTM, 38	_L _	RD, 17; 23 RECFM, 39 REGION, 24 REGIÓN, 18 REPRO, 75 RESTART, 17 RETPD, 38 RLSE, 37 ROUND, 37 ROUTE, 19 RRDS, 71
	—M—	_S_
MERGE, 69 MOD, 34 MSGCLASS, 14 MSGLEVEL, 14 MXIG, 37		SCAN, 17 SHR, 34 SISCOPY, 60 SISGENER, 61 SISPOPCL, 61 SISPTOOL, 61
NAME, 77 NEW, 34 NL, 38 noequals, 70 nolist, 70 NONE, 69 NOPWREAD, 38 NOT FOUND, 44 NOTIFY, 14 NSL, 38	—N—	SKIP, 75; 76 skiprec, 70 SL, 38 SORT, 62; 64 SORTIN, 62 SORTLIB, 62 SORTOUT, 62 SORTWK, 62 SPACE, 37 STEPCAT, 27 STEPLIB, 27 stopaft, 70 SUL, 38
	-0-	SUM, 69 SYSABEND, 27
OLD, 34 OMIT, 67 ONLY, 21 OPTION, 70 OUT, 38 OUTDATASET, 75 OUTFILE, 75	; 78	SYSALLDA, 36 SYSCHK, 26 SYSIN, 62 SYSOUT, 30 SYSTEM CODES, 49 SYSUDUMP, 27 SYSWK, 36
OUTLIM, 32 OUTREC, 69		—T—
PARM, 23	P	TA80, 36 TA90, 36 TAPE, 36

TIME, 18; 24 USER CODES, 51 TOADDRESS, 75; 76 TOKEY, 75; 76 __V__ TONUMBER, 75; 76 TRK, 37 TYPRUN, 17 V, 39 VB, 39 VOLUME, 77 VSAM, 71 —U— U, 39 UCS, 32 __W__ UNCATLG, 34 UNIT, 36 WRK80, 36