Linux 文件 I/O 进化史 (四): io_uring —— 全新的异步 I/O

基本原理

io_uring 是 2019 年 5 月发布的 Linux 5.1 加入的一个重大特性 —— Linux 下的全新的异步 I/O 支持,希望能彻底解决长期以来 Linux AIO 的各种不足。


io_uring 实现异步 I/O 的方式其实是一个生产者-消费者模型:

- 1. 用户进程生产 I/O 请求,放入提交队列 (Submission Queue,后续简称 SQ)。
- 2. 内核消费 SQ 中的 I/O 请求,完成后将结果放入完成队列 (Completion Queue,后续简称 CQ)。
- 3. 用户进程从 CQ 中收割 I/O 结果。

SQ 和 CQ 是内核初始化 io_uring 实例的时候创建的。为了减少系统调用和减少用户进程与内核之间的数据拷贝,io uring 使用 mmap 的方式让用户进程和内核共享 SQ 和 CQ 的内存空间。

另外,由于先提交的 I/O 请求不一定先完成,SQ 保存的其实是一个数组索引(数据类型 uint32),真正的 SQE(Submission Queue Entry)保存在一个独立的数组(SQ Array)。所以要提交一个 I/O 请求,得先在 SQ Array 中找到一个空闲的 SQE,设置好之后,将其数组索引放到 SQ 中。

用户进程、内核、SQ、CQ 和 SQ Array 之间的基本关系如下:



(图片来自: Getting Hands on with io uring using Go)

初始化

```
int io_uring_setup(int entries, struct io_uring_params *params);
```

内核提供了 io_uring_setup 系统调用来初始化一个 io_uring 实例。

io_uring_setup 的返回值是一个文件描述符,暂且称为 ring_fd,用于后续的 mmap 内存映射和其它相关系统调用的参数。

io_uring 会创建 SQ、CQ 和 SQ Array,entries 参数表示的是 SQ 和 SQ Array 的大小,CQ 的大小默 认是 2 * entries。

params 参数既是输入参数,也是输出参数,其定义如下:

```
struct io uring params {
   __u32 sq entries;
    u32 cq entries;
    __u32 flags;
    u32 sq thread cpu;
   __u32 sq_thread_idle;
    u32 features;
    u32 resv[4];
   struct io sqring offsets sq off;
   struct io cqring offsets cq off;
};
struct io sqring offsets {
   u32 head;
   u32 tail;
   u32 ring mask;
    u32 ring entries;
   u32 flags;
    u32 dropped;
   u32 array;
    u32 resv[3];
};
struct io cqring offsets {
   u32 head;
   __u32 tail;
   u32 ring mask;
   u32 ring entries;
   u32 overflow;
    u32 cqes;
    u32 flags;
```

```
__u32 resv[3];
};
```

- flags、sq thread cpu、sq thread idle 是输入参数,用于设置 io_uring 的一些特性。
- resv[4] 是保留字段,我们暂且忽略。
- 其它参数都是由内核设置的输出参数,用户进程可能需要使用这些参数进行一些初始化和判断:
 - o sq entries 是提交队列的大小。
 - o cg entries 是完成队列的大小。
 - o features 描述当前内核版本支持的 io_uring 特性。其中,IORING_FEAT_SINGLE_MMAP 是 io_uring 一个比较重要的特性:内核支持通过一次 mmap 完成 SQ 和 CQ 的内存映射,具体可以参考 liburing 的 io_uring_mmap。
 - o sq off 描述了 SQ 的一些属性的 offset。
 - o cq off 描述了 CQ 的一些属性的 offset。

用户进程需要根据相关参数对 SQ、CQ 和 SQ Array 进行 mmap 之后,才能和内核共享使用。下面是示例代码:

```
int io uring mmap(int ring fd, struct io uring params *p) {
 unsigned sq ring sz = p->sq off.array + p->sq entries * sizeof(unsigned);
 unsigned cq ring sz =
     p->cq off.cqes + p->cq entries * sizeof(struct io uring cqe);
 unsigned sq array size = p->sq entries * sizeof(struct io uring sqe);
 // 建立 SQ 和 CQ 的内存映射
 if (p->features & IORING FEAT SINGLE MMAP) {
   if (cq ring sz > sq ring sz) {
     sq ring sz = cq ring sz;
   cq ring sz = sq ring sz;
 void *sq ring ptr =
     mmap(nullptr, sq ring sz, PROT READ | PROT WRITE,
           MAP SHARED | MAP POPULATE, ring fd, IORING OFF SQ RING);
  if (sq ring ptr == MAP FAILED) {
   return -errno;
  }
 void *cq ring ptr = nullptr;
 if (p->features & IORING FEAT SINGLE MMAP) {
   cq_ring_ptr = sq ring ptr;
  } else {
   cq ring ptr = mmap(nullptr, cq ring sz, PROT READ | PROT WRITE,
                       MAP SHARED | MAP POPULATE, ring fd,
```

如何提交 I/O 请求

初始化完成之后,我们需要向 io_uring 提交 I/O 请求。默认情况下,使用 io_uring 提交 I/O 请求需要:

- 1. 从 SQ Arrary 中找到一个空闲的 SQE。
- 2. 根据具体的 I/O 请求设置这个 SQE。
- 3. 将 SQE 的数组索引放到 SQ 中。
- 4. 调用系统调用 io uring enter 提交 SQ 中的 I/O 请求。

为了进一步提升性能,io_uring 提供了内核轮询的方式来提交 I/O 请求(设置 params.flags 的 IORING_SETUP_SQPOLL 位):创建一个内核线程(简称 SQ 线程)对 SQ 进行轮询(polling),发现有未提交的 I/O 请求就自动进行提交:

- 如果 I/O 请求源源不断,SQ 线程会一直轮询并提交 I/O 请求给内核,这个过程不需要经过系统调用。
- 如果 SQ 线程的空闲时间超过 sq_thread_idle 毫秒,会自动睡眠,并设置 io_sq_ring 的 flags (sq_ring_ptr + p.sq_off.flags)的 IORING_SQ_NEED_WAKEUP 位。
- 用户进程需要根据 flags 是否设置了 IORING_SQ_NEED_WAKEUP 来决定是否需要调用 io_uring_enter 来唤醒 SQ 线程:

如何收割 I/O 结果

默认情况下,调用 io uring enter 来收割 I/O:

```
io_uring_enter(ring_fd, to_submit, min_complete, IORING_ENTER_GETEVENTS,
NULL);
```

如果已完成的 I/O 数量小于 min complete,请求会阻塞。

当调用 io_uring_setup 时, params.flags 的 IORING_SETUP_IOPOLL 位被设置时,调用 io uring enter 收割 I/O,如果已完成的 I/O 的数量不为 0,则不阻塞,立刻返回。

用户进程可以通过遍历 CQ 的 [head, tail) 区间获取已完成的 CQE 并进行处理,然后移动 head 指针到 tail,完成 I/O 收割。

如此, io_uring 的 I/O 提交和收割都可以做到不经过系统调用。

io_uring_register

io_uring_register 可以将一个文件描述符数组、iovec 数组注册到某个 io_uring 实例,提升 I/O 操作的性能。

• IORING REGISTER FILES

每次提交 I/O 请求的时候,内核需要将文件 fd 对应的文件增加引用计数。每次 I/O 完成之后,内核需要将文件 fd 对应的文件减少引用计数。而引用计数的修改是原子的,在高 IOPS 的场景下会严重影响性能。

用户进程可以先将文件 fd 数组注册到 io_uring,注册的时候内核会将这些文件的引用计数加 1,只有当取消注册或 io_uring 销毁时,才会将引用计数减 1。

之后提交 I/O 请求的时候将 SQE 的 flags 的 IOSQE_FIXED_FILE 设置上,将 fd 参数设置为注册到 io_uring 的 fd 数组的索引。这样,便可以避免每次 I/O 都会导致引用计数原子地加 1 减 1 的开销。

• IORING REGISTER BUFFERS

当使用 O_DIRECT 的时候:提交 I/O 操作时,内核需要将用户进程的内存映射到内核;完成 I/O 操作后,内核需要将用户进程的内存在内核的映射取消。

在高 IOPS 的时候,频繁的建立、取消内存映射会造成比较大的开销。用户进程可以提前将一个 iovec 数组注册到某个 io_uring 实例,建立相关的内存映射,只有当主动取消注册或 io_uring 实例销毁时,才会取消内存映射。

之后提交 I/O 请求的时候可以使用 IORING_OP_READ_FIXED 、 IORING_OP_WRITE_FIXED 来配合这些已注册的 buffer (将 io_uring_sqe.addr 指向 iovec 数组相关的 buffer) 完成 I/O 操作。

小结

io_uring 通过用户进程和内核共享两个 ring queue 的方式,来减少系统调用和内存拷贝,解决了 Linux AIO 的一些槽点。

io_uring 原理上很简单。但是,这是一套细节很多的接口,很多参数还没搞明白。想要详细了解 io_uring 的话,建议仔细看看下面的参考资料。