前序文章请看:

```
C++模板元编程详细教程(之一)
```

C++模板元编程详细教程(之二)

C++模板元编程详细教程(之三)

C++模板元编程详细教程(之四)

STL中提供的工具

从这一篇开始,我们将正式介绍模板元编程。在STL中已经提供了很多静态的工具可供使用,模板元编程 过程中自然少不了使用这些工具。当然,由于我们是模板元编程的详细教程,因此我也会带着大家来手写 这些工具的源码。

需要注意的是,并不是所有的工具都是能手撸出来的,有极个别工具的底层实现依赖于编译器的"魔法操作",真的遇到了那我们也没办法,其余能够手撸的,笔者都会介绍其手动实现方法。

STL中提供的模板元主要收纳在type traits头文件中,有兴趣的读者可以查看官方的API参考文档。

模板元编程的两个要素

在上一篇,我们引出了std::enable_if的用法,开启了模板编程的新纪元。STL中的std::enable_if 跟我们上一节写的demo还是稍微有一点区别的,下面是它的实现:

```
template <bool cond, typename T = void>
struct enable_if {};

template <typename T>
struct enable_if<true, T> {
  using type = T;
};
```

从这个模板元的元老中可以看出,它有2个要素,一个是用于静态判断的cond,另一个是用于类型处理的 T。所以,模板元编程无非就是做两件事,一个是静态数学计算(包括了布尔类型的逻辑运算和整数类型的 数值运算。这里的「静态」是指编译期行为。);另一个是类型处理(type traits,也被翻译为「类型萃取」)。

所以,**静态计算**和**类型处理**的编写过程,就称为「模板元编程」。把这两个要素的结果放到enable_if(或类型行为的模板)中,再通过SFINAE特性生成需要的代码再去参与编译。

强调一下,模板元编程是完完全全的编译期行为,任何设计运行期才能确定的数据都不可用,因此我们的编程思维跟普通代码编写的思维也是完全不同的,请读者一定要注意。

静态计算

静态计算主要有整数运算(C++20起也支持浮点数运算了)和逻辑运算。其中逻辑运算是重点,也是我们在模板元编程中最常用到的静态计算。下面分别来介绍。

整数运算

静态的整数运算在模板元编程中并不是特别常用,类似于数组元素个数这样的静态参数,往往在编写的时候都是确定好的,并不需要做额外的运算,即便是做了,可能也就是+1这种非常简单的运算,笔者在这里就不着重来介绍了。

我们看一个真正意义上使用静态整数运算的例子。假如我要在程序中用到斐波那契数列的第30项。注意!我只用它的第30项,30这个数是静态确定的,并不是程序的输入。我应该怎么做?

相信有读者会说,「嗨!这还不简单!写个计算的函数不就好了嘛!」

```
uint64_t Fib(uint16_t n) {
   if (n == 0 || n == 1) {
      return 1;
   }
   return Fib(n - 2) + Fib(n - 1);
}

void Demo() {
   std::cout << Fib(30) << std::endl;
}</pre>
```

这样做肯定是正确的,但仔细想想,Fib这个函数会跟随程序编译成一段指令,每次程序运行的时候,都会执行这段指令,现场算出Fib(30),再打印出来。但斐波那契数列第30项它就是一个固定值呀!何必每次都要现算呢?

给出这样的提示,相信又会有读者会说,「哦,那我知道了!我先手算一遍,第30项应该是1346269,所以直接用这个值去替换」。

```
void Demo() {
  std::cout << 1346269 << std::endl;
}</pre>
```

非常好!如果你能想到这里,那离成功已经近一大步了!这里的1346269就是个固定值,斐波那契数列第30项无论什么时候都是这个值,不需要再去计算。可直接这样写上去一个魔数会让程序可读性变差,所以我们应该搞一个名字给它:

```
uint64_t fib_30 = 1346269;
void Demo() {
```

```
std::cout << fib_30 << std::endl;
}</pre>
```

可读性是有了,但这样会引入另一个问题,fib_30是一个全局变量,既然是变量,它就是占内存空间的,并且会在主函数执行之前对其进行初始化。换句话说,上面的程序变成了,一开始先分配一片内存空间,把1346269这个值写进去,等后面需要用的时候,读取这片内存空间。

看得出,这片内存空间也是多余的,还是那句话,1346269这个值永久不变,编译期就应该确定,因此我们要再优化一下,让编译器用常量的方式来处理它:

```
constexpr uint64_t fib_30 = 1346269; // 这里换成宏定义也是一样的效果
void Demo() {
   std::cout << fib_30 << std::endl;
}
```

好,上面的需求我们解决了。那假如,这时我除了要用第30项以外,还要用第18、21、24和28项,怎么办?嗯,都算出来写上去肯定是一种方法:

```
constexpr uint64_t fib_18 = 4181;
constexpr uint64_t fib_21 = 17711;
constexpr uint64_t fib_24 = 75025;
constexpr uint64_t fib_30 = 1346269;

void Demo() {
   std::cout << 18 << "->" << fib_18 << std::endl;
   std::cout << 21 << "->" << fib_21 << std::endl;
   std::cout << 24 << "->" << fib_24 << std::endl;
   std::cout << 30 << "->" << fib_30 << std::endl;
}</pre>
```

但这时我们就发现了,这不是长久之计,毕竟咱不可能在程序里穷举出所有的数列的项,更何况像数值计算这种事怎么能是人工手算呢?万一算错一个数字都会有问题。我们要的效果是,**在程序运行之前,就把需要的数列项的值计算好**,而在程序运行的时候,这些值就是常数值了。因此,这就需要用到静态的数值计算。

编写的思路同样是递归,只不过要用模板元编程的方式,让所有的数值计算变为静态期。请看例程:

```
template <uint16_t N>
struct Fib {
  constexpr static uint64_t value = Fib<N - 2>::value + Fib<N - 1>::value;
};
template <>
```

```
struct Fib<0> {
    constexpr static uint64_t value = 1;
};

template <>
struct Fib<1> {
    constexpr static uint64_t value = 1;
};

void Demo() {
    std::cout << 18 << "->" << Fib<18> << std::endl;
    std::cout << 21 << "->" << Fib<21> << std::endl;
    std::cout << 24 << "->" << Fib<24> << std::endl;
    std::cout << 30 << "->" << Fib<30> << std::endl;
}</pre>
```

这里把Fib定义为一个模板类,其成员value是一个静态量,表示对应的数列项的值。通用模板中定义其为前两项的和,然后把第0项和第1项单独特化出来。这样一来,我们就实现了完全编译期计算的目的。

这样做的好处不仅仅是提升程序的运行性能,还可以把计算的值用做其他模板元。比如说,我希望定义一个数组,它的元素个数是斐波那契数列的第10项,那么就可以写成:

```
void Demo() {
  std::array<int, Fib(10)> arr; // Fib(10)是编译期可确定的值,因此可以传递
}
```

而这种情况如果是动态计算出的值,则无法作为函数参数传递,也就是说,下面这种写法是非法的:

```
uint64_t fib(uint16_t n) {
// 省略实现
}

void Demo() {
  std::array<int, fib(10) > arr; // 非法,因为fib(10)不是编译期可确定的值
  int arr2[fib(10)]; // 同理非法 (有的编译器可能会优化容错使这种写法通过编译,但按语言标准来说,这种写法是非法的)
}
```

然而,在程序中用到数列的某一项这种需求其实几乎不存在,我们也仅仅是在讲解知识点的时候用做示例。真正在模板元编程中起作用的静态数值计算,其实是用于生成序列的功能。笔者将会在后续章节详细介绍生成序列的方法以及其用途。

逻辑运算

静态逻辑运算不单单是对数值做逻辑判断(比如说N>0这种),在模板元编程中,更多的是对「类型」进行是非判断。下面举一些例子可能更容易说明。

简单的静态判断

假如我希望判断当前类型是否是某一类型,如何来做?这里我们仍然是利用偏特化,下面例程用于展示, 判断T1和T2是否是同一类型:

```
template <typename T1, typename T2>
struct is_same {
  constexpr static bool value = false;
};

template <typename T>
struct is_same<T, T> {
  constexpr static bool value = true;
};

// 下面是一个demo,利用enable_if,当参数为int时才生效
template <typename T>
typename std::enable_if<is_same<T, int>::value, void>::type
f(T t) {
}
```

上面例子本身很好理解,就不过多啰嗦了。不过不知道大家是否能发现,在处理这些静态逻辑判断时,使用的这些工具类,都会有一个静态的成员常量,我们这里叫value。当然了,实际上你把它叫什么名字都不影响使用,只不过在模板元编程中,我们倾向于符合STL当中的规范,使用value这个名字。

另一点就是,像上面这样把value展开来写会比较长,容易出错,也降低了一些可读性。在STL当中,把 计算属性的部分抽象出了一个基类,同时,又给布尔类型的实例起了别名,就像下面这样:

```
template <typename T, T val> // 注意这里的写法
struct integer_constant {
  constexpr static T value = val;
};

// 对布尔类型的实例单独起名
template <bool val>
using bool_constant = integer_constant<bool, val>;
```

那么上一节讲到的斐波那契数列前两项的特化就可以改写成:

```
template <>
struct Fib<0> : std::integer_constant<uint64_t, 1> {};

template <>
struct Fib<1> : std::integer_constant<uint64_t, 1> {};
```

就避免了展开去写容易出错且可读性低的问题。

同时,由于布尔类型只有true和false两个取值,因此bool_constant<true>和bool constant<false>也被单独定义了出来:

```
using true_value = bool_constant<true>;
using false_value = bool_constant<false>;
```

这样一来,我们改写一下前面的is_same:

```
template <typename T1, typename T2>
struct is_same : false_value {};

template <typename T>
struct is_same<T, T> : true_value {};
```

后续的示例中,我们都会采用这种方式而不是自行展开,也倡导读者在进行模板元编程时,按照这样隐形的规范来编写,这样别人在使用时会更方便。

由is_same还派生出了很多其他的,比如说is_void, is_null_pointer, is_integral等等,这里就不展开介绍了,感兴趣的读者可以去看STL源码,或者到参考手册中查看其实现方式。

模板元的与或非运算

逻辑运算既然有了,自然少不了与或非这3个基本布尔运算。这里的难点在于,如果我们拿到的是值,那直接用&&、||、!即可对值进行运算。但现在我们拿到的是逻辑模板元,也就是true_value或false value的派生类。多个模板元之间如何进行布尔运算,得到一个新的模板元呢?

这里要先扯个题外话,「与」「或」「非」是工科范畴的叫法,通俗来说就是「俗称」,它们在离散数学领域是有一个「学名」的,分别叫做「合取(conjunction)」「析取(disjunction)」「取反(negation)」运算,STL中也是按照这个来命名的。

模板元编程里,思路都是一样的,就是偏特化,我们先来实现一下取反运算,其实就是对true和false的实例,写一个相反的特化即可:

```
template <typename T>
struct negation {};
```

```
template <>
struct negation<true_value> : false_value {};

template <>
struct negation<false_value> : true_value {};
```

这样一来,negation<true_value>会得到false_value, negation<false_value>会得到true_value,而对于其他类型的negation<T>则会命中通用模板,并不含有value成员,用于表示此项不合法。

那么合取和析取运算怎么写呢?我们知道,合取和析取运算是可以联立的,也就是多个值进行合取或析取。不过首先,我们先看看仅两个项的情况:

```
template <typename T1, typename T2>
struct conjunction : false_value {};

template <typename T2>
struct conjunction<true_value, T2> : T2 {};
```

根据逻辑短路原则,如果T1是false_value,那么直接返回false_value;如果T1是true_value,那么结果跟T2保持一致。

同理,析取也可以写出来:

```
template <typename T1, typename T2>
struct disjunction : true_value {};

template <typename T2>
struct disjunction<false, T2> : T2 {};
```

那么,多项的怎么处理呢?这时候就是递归大法好了,我们在两项相同的思路上来进行扩展:

```
template <typename... Args>
struct conjunction: false_value {};

// 单独考虑仅一个true_value的情况
template <>
struct conjunction<true_value>: true_value {};

// 多项的情况就是拆开,把第一项单独拿出来,如果第一项是true_value,那么就按后面的走,如果是false,此偏特化不命中,走向通用模板,而通用模板就是false_value
template <typename... Args>
struct conjunction<true_value, Args...>: conjunction<Args...> {};
```

```
// 用于验证的demo
void Demo() {
    std::cout << conjunction<true_value, true_value,
false_value>::value << std::endl; // 打印0
    std::cout << conjunction<true_value, true_value,
true_value>::value << std::endl; // 打印1
    std::cout << conjunction<false_value, false_value,
false_value>::value << std::endl; // 打印0
}
```

请读者着重去理解上面例程中的那几行注释。如果合取的没问题了,那么析取的也自然没问题:

```
template <typename... Args>
struct disjunction : true_value {};

template <>
struct disjunction<false_value> : false_value {};

template <typename... Args>
struct disjunction<false_value, Args...> : disjunction<Args...> {};
```

趁热打铁,来尝试这样一个需求:实现一个模板函数,包含两个参数,当这两个参数都是有符号的浮点数 (float或double)时才生效。利用合取、析取以及enable_if来完成,不使用其他工具,那么效果如下:

小结

本篇我们主要介绍了模板元编程的两要素,然后详细介绍了其中的第一个,也就是静态数值计算。下一篇将会开始介绍另一个要素,也就是类型处理的相关内容。

C++模板元编程详细教程(之六)