前言

模板是C++体系中非常重要的一环,由其衍生的模板编程体系也算得上是C++特色,但也因为它学习门槛较高,语法很奇怪、反直觉让人望而却步。

笔者也经常碰到有人问我类似于「C++不写模板难道就不行吗?」「我们团队直接禁止写模板,我也没觉得对我的开发有什么影响啊。」「你这些特性我不用模板也能实现啊。」之类的问题。笔者仍然持有「困难的东西我们应当攻克下,再去客观评判其合理性。而不是为自己的逃避找开脱的理由」的态度,与此同时,笔者还认为「"能做"并不代表"适合"」,工具是用来帮助我们提升效率的,只有当我们充分了解了,才能判断何为「适用的场景」,从而真正让工具为我们的工作提供服务。因此感觉非常有必要出一篇完整且详细讲解C++模板元编程的教程。

本系列文章将会介绍如下的内容:

- 1. C++模板的基础用法
- 2. C++模板的编译方式和需要注意的点
- 3. SFINAE法则
- 4. 模板元编程的思路和体系结构
- 5. 模板范式和其他范式 (例如OOP) 的比较和转换
- 6. 更适合使用模板编程的场景极其理由
- 7. 一些个人的体会和思考

一些说明:

- 本文编写时C++20标准已经发行了一段时间了,但在业界还并不成熟,编译期对C++20标准的支持并不完善,并且C++20标准的权威文档、示例等也比较匮乏,目前很少有团队在生产环境推行C++20标准的。因此出于这样大环境的考虑,本文主要以C++17为默认的标准,重点介绍的也是C++17标准下的各种情况,对于C++17、C++14、C++11和C++98则不会做特别的标注和区分。而对于C++20上会有比较重大变化,或是其他涉及C++20标准时会特别标注出来。
- 「使用了模板」跟「模板元编程」是两回事,本文会先介绍模板的用法,后面会详细介绍模板元编程的内容。
- 本文**不适合完全没有模板编程基础的读者**,如果说你从来没写过模板,或者说压根连 「模板」是什么都不知道的话,那建议先了解了解语法基础,有一些体会时再来阅读本 文。本文更适合有「涉猎」过C++模板编程,有初步的体会,但希望自己能够更上一层 楼的读者,或是已经有一定C++模板编程经历,但还没有系统化地穿线、回顾和来不及 深入研究的读者。读完本文一定会让你对C++模板编程有一个更深层次的体会,让你的 模板编程技术更上一层。
- 本文的目的旨在详细介绍C++模板元编程,因此读者如果发现一些示例和讲解上会出现 「用其他语法或范式会更合适」的情况时,希望可以明了笔者在这里重点介绍的是如何 用模板编程体系来解决问题,并不是倡导大家把所有的代码都改写过来,也**不是传达模**

板编程在任何情况下都比其他方式更好的意思,希望读者明了文章的目的,不要断章取 义。

• 如果读者有任何问题,欢迎在评论区指正。笔者在后续发现文章问题的时候也会持续更正。

C++模板的基础用法

模板的概念

「模(mú)板」原本是工程上的概念,我们用「浇注」这个工序更好理解。首先你得有个模具,里面是空心的,空心的形状正好是最终工件的形状。然后我们把铁水浇注进去,等冷却后,打开模具,取出里面的工件。

从上面的例子我们可以总结出这么两个要点:

- 1. 模具本身不是工件,得用模具来生成工件
- 2. 最终的工件材料取决于浇注进去的材料(比如说浇注铁水出铁件,浇注铝水就出铝件),模具只决定工件的形状

类比到C++的模板也是一样的:

- 1. 模板本身不是实际代码,得用模板来生成代码(这个过程叫「实例化」)
- 2. 用模板实例化的代码取决于模板参数,模板本身只是一个「实例化的方式」(这一点能够解释很多时候为什么模板本身没有报错,但是实例化后报错了。)

那么这里我们能够看到模板拥有2个要点:「参数(类比工件材料)」和「实例化方式(类比工件形状)」

写一个hello world级别的模板

有了上一节的2个要点,我们自然而然就可以引出模板的基本语法,下面展示一个最简单的模板:

```
template <typename T>
void show(T t) {
  std::cout << t << std::endl;
}</pre>
```

template是模板关键字,表示后面即将定义一个模板。后面尖括号中的就是「模板参数」,这就是模板的第1个要点。之后的所有内容叫做「模板实现」,对应模板的第2个要点。

详细一点来解释就是,上面定义了一个「定义函数的方法」,参数中的T就是「材料」。把「材料」浇注到「模具」中就可以形成工件,也就是说,指定了「参数」的「模板函数」就可以形成「函数」。

那么使用模板的方法,就是给模板传递参数,使其实例化成为一个可实际调用的代码。以上面的例子来讲 就是:

```
void Demo() {
  show<int>(5); // 首先实例化show<int>函数,然后再调用show<int>函数
}
```

这里请读者一定一定要建立一个概念,模板本身并不是可使用的代码,必须实例化以后才是。也就是说, 这里的show**并不是函数**,而是「模板函数」。「模板函数」经过**实例化**后才能成为「函数」,而函数才能 直接调用。

那么上面使用模板就分了2个步骤。首先,给模板函数show指定参数,将其实例化成show<int>,成为一个函数。那么,这个show<int>函数怎么定义呢?那就要看模板是怎么实现的了(这就是前一节说的,模板其实规定了实例化的方式)。因此,我们这里得到的函数是:

```
void show<int>(int t) {
  std::cout << t << std::endl;
}</pre>
```

第二步才是调用这个函数,所以这里尖括号中的int是模板参数,而小括号中的5则是函数实参。

请读者先熟悉并接受上面的理念,更加详细和深入的内容会在后面章节逐渐展开。

模板的分类

要问C++模板有哪些分类,倒不如问「哪些语法可以用模板生成」。按照这个维度,我们可以将模板分为:

- 模板类
- 模板函数
- 模板全局常量
- 模板类型重命名

接下来会简单展示一下各种类型的语法和大致用法。**注意:下面很多例程可能都不是非常准确,这里是为 了方便读者理解才写的一个简化版本,不能够直接投入使用。**

模板类

顾名思义,模板类就是用于生成「类」的模板。不过这里的「类」并不是单指class,我们知道在 C++中,class和struct的区别仅仅在默认权限上,因此几乎都可以互相代替,不过这仅仅实在「语法」上。在实际使用中,我们更在意它直观表达的「语义」,因此对于纯数据类型的组合,一般更习惯用 struct,而对于带有操作的自定义类型(或者理解为OOP中的「抽象」),一般更习惯用class。比如 我们可以写一个模板struct:

```
template <typename T1, typename T2>
struct Test {
  T1 t1;
```

```
T2 t2;
};
```

只不过照着这种习惯来讲,「纯数据类型组合」似乎并没有太多写成模板的价值,所以对于模板类来说,class和struct的使用习惯还有那么一点不同。在模板类中,如果是用于「生成对象」的模板类,我们更习惯用class,而对于「模板元编程」的静态语言描述中,我们更习惯用struct。由于我们还没有详细介绍什么是「模板元编程」,因此读者暂且不必过多纠结,只需要知道struct关键字的模板也属于模板类就可以了。

下面例程就是一个简单的模板类和实例化调用的例子:

```
template <typename T, size_t size>
class Array {
  public:
    Array();
    T &at();
    size_t size() const;
  private:
    T data_[size];
};

void Demo() {
    Array<int, 5> arr; // 实例化,并创建对象
    arr.at(1) = 6;
}
```

关于实例化的步骤,读者可以参考「写一个hello world级别的模板」章节中的描述。

刚才我们说,class和struct都可以模板化,成为模板类。那union呢?其实union跟struct是基本类似的,唯一的区别在于成员共享首地址。因此从语法上来说,同样是支持union模板的:

```
template <typename T1, typename T2>
union Test {
   T1 m1_;
   T2 m2_;
};
```

只不过这种用法就跟「纯数据类型组合」的struct写成模板后类似,虽然语法上可行,但实际使用场景真的寥寥无几就是了(当然,一些炫技的骚操作除外,后面章节会详述)。

模板函数

模板函数就是用模板生成一个函数,主体是一个函数。当然,普通函数、成员函数、包括lambda表达式都是可以写成模板的。下面就一口气给出这几个语法的例程:

```
// 普通模板函数
template <typename T>
void show(const T &item) {
  std::cout << item << std::endl;
}

class Test {
  public:
    // 模板成员函数
    template <typename T>
    void mem_func(const T &item) {}
};

// 模板lambda表达式 (只能是全局变量承载)
template <typename T>
auto f = [](const T &item) {}
```

实例化和使用的方式大致如下:

```
void Demo() {
    show<int>(5);

Test t;
    t.mem_func<double>(5.1);

f<char>('A');
}
```

模板全局常量

模板的全局常量一般是由一个模板类来做「引导」的,而且由于模板必须在编译期实例化,因此模板全局常量一定也会在编译期**有一个确定的值**,必须由constexpr修饰,而不可以是「变量」(不加 constexpr的模板全局变量虽然语法允许,但并不符合模板定义的初衷,后续会有章节来专门介绍,暂时 请读者建立「模板全局变量必须是常量表达式」的印象)。

下面给出一个例程:

```
// 用于引导模板全局常量的模板类(用于判断一个类型的长度是否大于指针)
template <typename T>
struct IsMoreThanPtr {
  static bool value = sizeof(T) > sizeof(void *);
```

```
// 全局模板常量
template <typename T>
constexpr inline bool IsMoreThanPtr_v = IsMoreThanPtr<T>::value;
```

这样的用法在后面章节所要介绍的「模板元编程」中非常重要的作用,后续会详细介绍。

模板类型重命名

C++中的类型重命名主要有两种语法,一种是typedef,另一种是using,它们都支持模板生成,效果是相同的。

模板类型重命名可以直接借用一个模板类来做「偏特化」,或者也可以像模板全局常量一样由一个模板类 来引导,请看下面例程:

```
// 普通的模板类
template <typename T, size_t size>
class Array {};

// 偏特化作用的模板类型重命名
template <typename T>
using DefaultArray = Array<T, 16>;

// 也可以作用给typedef语法
template <typename T>
typedef DefaultArray<T *> DefaultPtrArray;

void Demo() {
    DefaultArray<int> arr1; // 相当于Array<int, 16> arr1;
    DefaultPtrArray<char> arr2; // 相当于Array<char *, 16> arr2;
}
```

再展示一个由模板类做引导的例子:

```
// 用于引导的模板类

template <typename T>

struct GetPtr {
  using type = T *;
};

// 用模板类引导的模板类型重命名

template <typename T>

using GetPtr_t = typename GetPtr<T>::type;
```

```
void Demo() {
  GetPtr_t<int> p; // 相当于typename GetPtr<int>::type p; 也相当于int *p;
}
```

上面这种写法同样在模板元编程中非常重要,后续章节会详细讲解。

模板参数

在上一章节中,我们展示了几种基本的模板语法,相信读者也注意到了在例程中展示的一些模板参数。那么这一节笔者将详细介绍模板参数。

C++的模板参数主要分为三种:

- 1. 类型
- 2. 整数 (或整数的衍生类型)
- 3. 模板

类型好理解,就是这个参数要求传入某种「数据类型」。整数也好理解,就是字面意思。但这个「整数的衍生类型」还有「模板参数模板」就比较有趣且复杂了,下面我们来逐一攻克。

类型模板参数

模板参数中最常用的就是这里的类型了,用于传递一个类型来实例化模板。关键字是typename。先看一个简单的例子:

```
template <typename T>
void show(T t) {
  std::cout << t << std::endl;
}</pre>
```

show是一个模板函数,接受1个参数T,并且它是一个类型参数。实例化的时候,就需要在T的位置传入一个类型标识符(例如int、void *或者std::string)。

```
void Demo() {
  show<int>(5);
  show<void *>(nullptr);
  show<std::string>("abc");
}
```

这里值得一提的是,在早些版本的C++中,用于表示类型参数的关键字是class,但是这个关键字可能会产生歧义,让人觉得这里必须要传一个「类」类型。但其实并不是这样的,基本类型也是OK的。所以后续又支持了typename关键字来表示类型参数,更加贴近语义一些。不过class也保留下来了,现在用来表示「模板的类型参数」这里,两个关键字是相同的,没有区别。所以上面的例程也可以写作:

```
template <class T>
void show(const T &t) {
  std::cout << t << std::endl;
}</pre>
```

正如上面例程展示的这样,类型模板参数除了直接使用以外,还可以和其他符号(比如*、&、&&、const等)进行组合。

整数

我们在前面的章节也展示过整数作为模板参数的情况,当时的例子是:

```
template <typename T, size_t size>
class Array {
    // ...
private:
    T data[size];
};
```

那么这里的size就是整数,当然不止size_t类型,一切整型都是支持的,比如说int、short、char,甚至bool都是可以。

但这里需要再次强调一点,我们多次强调的一个问题,模板是编译期语法,因此,这里的整型数据也必须 是编译期能确定的,比如说常数、常量表达式等,而不可以是动态的数据。请看下面例程:

```
// 整数参数的模板
template <int N>
struct Test {};

void Demo() {
  Test<5> t1; // 常数OK

  constexpr int a = 5;
  Test<a> t2; // 常量表达式OK

  const int b = 6;
  Test<b> t3; // ERR, b是只读变量,不是常量

Test<a * 3> t4; // 常数运算OK

std::vector<int> ve {1, 2, 3};
  Test<ve.size()> t5; // ERR, size是运行时数据
  Test<ve[1]> t6; // ERR, ve的成员是运行时数据
```

```
int arr1[] {1, 2, 3};
Test<arr1[0]> t6; // ERR, arr1的成员是运行时数据

constexpr int arr2[] {2, 4, 6};
Test<arr2[1]> t7; // 常量表达式修饰的普通数组成员OK
}
```

所以请读者把握一个原则,就是只有编译期能够确定的量,才能用来实例化模板。

在C++20以前,只允许整数参数,但从C++20起,可以支持浮点数做参数,同样,只要是编译期能确定的量就OK:

```
// C++20标准:
template <double C>
struct Test {};
```

整数的衍生类型

说到整数的衍生类型,也就是说「可以用整数表示」,或者说「本质上是整数」的类型。

指针类型

这里面最经典的就是指针,请看下面例程:

```
template <int *p>
void f(int data;) {
  *p = data;
}
```

不过这里实例化时能够支持的数据就很有说头了。既然我们说指针是整数的衍生类型(指针本质就是地址,地址就是个整数),那么规则自然也是跟整数的规则是一样的,要「编译期能够确认的值」。

只不过,对于指针来说,「编译期能够确认的值」就应该指的是「编译期能够确定的地址」。但这显然是个伪命题,因为编译期根本不存在地址的概念,程序在只有在进程预加载的时候才会确定所有变量的地址。所以这个问题需要我们换一个角度来看。如果说某一个变量,它的地址在程序运行期间能够一直不发生改变,或者说它不会中途被释放的话,我们就认为这个变量的地址是「确定的」。或者说,这个地址一旦确定要给这个变量来使用,那么它就一直都会给它使用,而不会中途变成交给其他变量。

沿着这个思路,只要是「程序运行中确定的」地址,就可以用来实例化模板。下面给出一些实例:

```
int a = 1; // 全局变量
class Test {
 public:
```

希望读者能够通过上面的例子来理解什么是「不变的地址」,其实并不说是说地址不可变,因为地址本身就是不可变的。这里说的是,这个地址一直只表示确定的数据,而不会改变(不会被释放后重新分配给其他数据)。

函数类型

既然讲到指针类型,那我们也逃不开一类特殊的指针——函数指针。函数指针其实本质上也是地址,所以同样属于整数的衍生类型。而分配给函数(指令段)的地址在程序执行过程中就是不会变的,但如果用的是变量的值那么同样会因为动态数据问题而报错。

文字解释不直观,我们还是来看例程:

```
// 函数指针类型模板参数

template <void (*func)()>

void f() {
   func();
}

// 普通函数

void f1() {}

class Test {
   public:
   void f2() {} // 成员函数
```

在C语言中,直接使用函数名其实就会转义为函数指针类型。但C++引入了「函数类型」的概念,它在很多时候也是可以转换为函数指针类型的。那么在模板参数中,同样也支持了「函数类型」,用法跟上述函数指针类型完全相同,并且还可以跟函数指针类型互用:

```
// 函数类型模板参数
template <void func()>
void f() {
 func();
}
// 普通函数
void f1() {}
class Test {
public:
 void f2() {} // 成员函数
 static void f3() {} // 静态成员函数
};
void Demo() {
 void (*pf1)() = &f1; // 局部变量
 constexpr void (*pf2)() = &f1; // 常量表达式
 f<f1>(); // OK
 f<&f1>(); // OK
 f<Test::f3>(); // OK
 f<&Test::f3>(); // OK
  f<pf2>(); // OK
```

```
// 与前一例程相同,不再赘述
}
```

同样地,「函数类型」本身就可以隐式转换为「函数指针类型」,因此使用上都是互通的,就不再赘述了。不过这里提前剧透一下,虽然在大多数情况下函数类型和函数指针类型都可以互转,没有明显区别,但在一种特殊场景下二者会有着天壤之别,详情会在后续介绍到模板偏特化的章节中提到。

模板类型

这个类型非常容易让人晕菜,所谓「模板类型的模板参数」,其实就是嵌套模板的意思,把「某一种类型的模板」作为一个参数传给另一个模板。请看示例:

```
// 模板类型的模板参数
template <template <typename, typename> typename Tem>
void f() {
 Tem<int, std::string> te;
 te.show();
}
// 符合条件的模板类
template <typename T1, typename T2>
struct Test1 {
 void show() {std::cout << 1 << std::endl;}</pre>
};
template <typename T1, typename T2>
struct Test2 {
 void show() {std::cout << 2 << std::endl;}</pre>
};
// 不符合条件的模板类
template <int N>
struct Test3 {
 void show() {std::cout << 3 << std::endl;}</pre>
};
void Demo() {
  f<Test1>(); // 注意这里,要传模板,而不是实例化后的模板
  f<Test<int, int>>(); // ERR,模板参数类型不匹配
 f<Test2>(); // OK
  f<Test3>(); // ERR,类型不匹配
```

上述例子中,模板函数 £接受一个参数,这个参数需要是一个模板类型,并且是一个「含有2个类型参数的模板」类型。

在实例化的示例中,Test1和Test2都是template <typename, typename>类型,所以可以用来实例化f。

而实例化后的Test<int, int>已经是一个普通类型了,也就是说它是一个typename类型,而不是template <typename, typename>类型,所以不匹配。同理,Test3是template <int>类型,也不是template <typename, typename>类型,所以不匹配。

小结

本篇介绍了本系列文章,然后介绍了模板的概念,还有最基础的C++模板的用法。

关于更高级的用法请关注本系列后续文章。下一篇将重点介绍模板参数的自动推导。

C++模板元编程详细教程(之二)