

### Gestió de Sistemes i Xarxes

#### Configuració Bàsica de Xarxa

Dr Josep M. Banús

Dept. D'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques






## Contingut

- Repàs
  - conceptes
  - dispositius
  - comandes bàsiques
  - adreçament IP
- Resum de fitxers importants
- Formes de configurar les interfícies
  - Dinàmica
  - Estàtica (manual)
  - Amb gestors
  - Resum
- Referències Extres
- Annexes

efectives ~ 50




### Repàs: Arquitectures



3/84




## Repàs: Capes del TCP/IP





### Repàs: demultiplexació





### Repàs: dispositius bàsics

- NIC: network interface card
  - tipus: ethernet, token ring, etc
    - → accés al medi aleatori o per torns
  - quantes per màquina ?
  - físiques o virtuals ?



- ✓ forwarding de frames ethernet broadcast ?
- ✓ separar tràfic / reduir col·lisions
- vs hubs: repetidors
- vs bridges: extensors de LAN
- Routers:
  - diverses NICs:
    - ✓ fan el routing i el forward de datagrames










### **Exemple Repàs 1**

- Un PC fa ping a la IP del *default gateway* (o un PC local)
  - → sap la IP i te la connexió directa
  - → ha d'encapsular el datagrama IP dins una Frame Ethernet




7/84



### **Exemple Repàs 2**

- Un PC fa ping a NOM d'una màquina remota
  - → ha de passar per un router, doncs no té connexió directa amb el destí però sí amb el default gateway



les IP privades no poden travessar Internet!



### Repàs: dispositius bàsics

És un router aquest dispositiu?



✓ commutador

✓ Access Point WiFi

✓ encamminador:

LAN i WiFi ↔ WAN (Internet)

✓ SNAT (i possiblement DNAT)

✓ tallafocs (filtrat de datagrames)

✓ servidor DHCP intern

✓ servidor DNS intern opcional

(capa 2, Link Layer)

(capa 2, Link Layer)

(capa 3, Network Layer)

(capa 3 i 4)

(capa 7, Application Layer)

(capa 7, Application Layer)

✓ servidor web (per a la interfície de configuració)

•

9/84



TL

AL

### Resum de comandes: xarxa

- Comandes per a veure l'estat de la xarxa i/o comprovar-lo:

  ethtool
  ip link
  ip neigh (~ arp : MAC+IP)
- ip address, ip route
  - ping (paquet iputils-ping, hping3)
    - ✓ si no tornen: potser estan filtrats, o falla la ruta o el destí
  - traceroute / tracepath
    - ✓ pels core routers useu una web amb *lookinglass*
  - tcpdump / wireshark
  - nslookup o dig o host
    - ✓ consultes al DNS triat localment o a un d'extern explícit
  - nmap: escanejar ports per a veure els serveis oberts
  - ssh/scp / telnet /netcat (nc)
  - cal mirar el manual i provar amb els paràmetres (ex: -4 o -6)



#### Resum de comandes: serveis

- Amb **System V**: més antic
  - sudo service \$servei { start | stop | status | reload ... } service networking start
  - És important monitoritzar els missatges als logs: tail /var/log/syslog
- Amb systemd: més modern i versàtil
  - sudo systemctl { start | stop | status | reload ... } \$unit systemd enable sshd # o disable systemctl start sshd
  - Monitoritza millor els logs amb journalctl:

```
systemctl list-units | grep $servei

journalctl --unit=sshd


journalctl -xe --unit=networking # explicacions i ves al final

jornalctl --follow # ~ tail -f /var/log/syslog
```



### Contingut

- Repàs
  - conceptes
  - dispositius
  - comandes bàsiques
  - adreçament IP



- Resum de fitxers importants
- Formes de configurar les interfícies
  - Dinàmica
  - Estàtica (manual)
  - Amb gestors
  - Resum
- Referències Extres
- Annexes



## Esquema d'adreçament IP

- Les màquines connectades en xarxa necessiten almenys una adreça IP.
  - en poden tenir més d'una: loopback, eth1, wifi0, virtuals, ...
- A cada empresa o infraestructura de xarxa convé dissenyar un esquema d'adreçament:
  - ✓ Quines IPs usarem ?
  - ✓ Seran públiques o privades ?
  - ✓ Usarem IPv4 o IPv6 (o híbrid)
- Per a tenir diverses xarxes i separar el trànsit podem
  - Usar IPs diferents a cada subxarxa (ex: 10... i 192...)
  - Usar una IP i subdividir-la en diferents subxarxes (subnetting)
- Cal dissenyar un esquema d'adreçament adient a l'empresa segons els requisits i les previsions



### Adreça IPv4

- A IPv4 les adreces de nivell de xarxa són de 32 bits.
- Es representen en 4 grups de 8 bits en notació decimal.

```
00001010.00100000.10000001.01100110 (binari) 10.32.129.102 (decimal)
```

- Cada estació connectada a Internet ha de disposar d'una adreça IP diferent (**única**, tret de NATs) o no es podria saber com arribar-hi.
- Cada paquet en porta dues: destí (DA) i origen (SA)
- El camí/ruta cap a tots els dispositius connectats a una xarxa és el mateix:
  - Es poden agrupar les seves adreces ?



### Adreça IP: parts



- Els bits d'una adreça IP es divideixen en dues parts:
  - √bits d'identificació de xarxa
  - ✓ bits d'identificació de dispositiu (host)
- Aquesta divisió es fa amb la màscara: 11.....000
  - ✓ els bits amb valor 1 indiquen la part de xarxa.
- Aquesta distinció en parts ens permet **agrupar** tots els dispositius d'una xarxa
- En el encaminament a una IP destí de host s'ha de **distingir** a quina xarxa destí pertany:
  - ✓ aplicant una AND bit-a-bit amb una màscara
- Aquest mètode permet reduir la mida de les taules d'encaminament, augmentant el rendiment



# Màscara IPv4: formats Important

Exemple: màscara de xarxa en diferents formats

```
11111111.11111111.11111111.00000000
                                          binary format
   \equiv 255.255.255.0
                                      dotted decimal format
   \equiv /24
                                        mask bits format
   bitwise not(mask) \equiv 0.0.0.255
                                         wildcard format
```

- → sempre son molts 1 seguits i després tot 0
- prefix length: nombre d'uns (24 a l'exemple)
- Contra-exemples:



### IPv4: Classes i rangs

#### Classful:

Classful

Tipus	Classe	Rangs	Màscara de bloc	Número de Blocs	Adreces Per bloc
Unicast	A 0.0.0.0/1	0.0.0.0 - 127.255.255.255	255.0.0.0 ≡ /8	128	16.777.216
	B 128.0.0.0/2	128.0.0.0 - 191.255.255.255	255.255.0.0 ≡ /16	16.384	65.536
	C 192.0.0.0/3	192.0.0.0 - 223.255.255.255	255.255.255.0 ≡ /24	$2^{24-3} = 2^{21}$ 2.097.152	256
Multicast	D 224.0.0.0/4	224.0.0.0 - 239.255.255.255	-	-	-
Reservada	E 240.0.0.0/5	240.0.0.0 - 255.255.255.255	-	-	-
Qualsevol	0.0.0.0/0	0.0.0.0 - 255.255.255.255	0.0.0.0	1	4.294.967.296





### Exemple de classe C

La màscara 255.255.255.0 indica que dels 32 bits de l'adreça IP, els primers 24 són de xarxa i els 8 darrers són de host.

■ Adreça: 195.133.165.12 → pertany a una tarja d'un host (el 12è)

Màscara: 255.255.255.0

and bit a bit: 195.133.165.0 → adreça de la xarxa (no assignada a cap tarja)

Adreça de broadcast remot: 195.133.165.255

Assignables a hosts/interfícies: 192.133.165.1 ... 195.133.165.254

→ és el host 12 de la xarxa 195.133.165.0

A les configuracions 195.133.165.12/24 és incorrecte!!



→ la part de host ha d'estar a zero

IP de dispositiu: 195.133.165.12/**32** 

IP de xarxa: 195.133.165.0/24



#### Classless IP: sense classes

- La distribució en classes malgasta moltes IPs
  - Ex: una classe A assignada a una empresa pot malgastar de l'ordre de 16 milions d' IPs!
- Fan falta moltes adreces IPv4
  - → Solucions: Classless IPs, IP privades + NAT, IPv6
- CIDR: Classless Inter-Domain Routing
  - No usa les màscares tradicionals /8 /16 i /24
  - Pot usar tot l'espai d'adreces unicast: 0.0.0.0 a 223.255.255.255
- FLSM: Fixed Length Subnet Mask
  - Tota la empresa usa la mateixa classless mask
- ☐ **VLSM**: Variable Length Subnet Mask
  - Cada subxarxa usa la seva pròpia màscara (de longitud diferent)



#### Classless IP




- Les noves màscares ens permeten fer:
  - subnetting:
    - ✓ Incrementem el nombre de 1's
    - ✓ Permet diferenciar en diverses subxarxes locals
      - → permet separar el trànsit entre elles
  - supernetting:
    - ✓ Decrementem el nombre de 1's
    - ✓ Permet tenir una xarxa més gran, amb més hosts
  - aggregation:
    - ✓ Decrementem el nombre de 1's
    - ✓ Permet tenir reduir la informació de routing
    - ✓ S'aplica al routers a la hora de anunciar les rutes.



### **Exemple: subnetting**


Movem la màscara cap a la dreta (més uns):





### **Exemple: supernetting**

Movem la màscara cap a l'esquerra (menys uns):





#### Problemes: cas 1



Fórmules per a trobar les màscares /m:

#### Requisit: necessitem nsubx subxarxes

→ quants bits/subxarxa (s) hem d'usar?

$$s = \lceil \log_2(nsx) \rceil$$

$$si \ s < 32 - x - 1:$$

$$m = x + s$$

on: m bits de màscara h bits de host s bits de subxarxa s bits de subxarxa s bits s bits



#### Problemes: cas 2



Fórmules per a trobar les màscares /m:

Requisit: necessitem nhosts a cada subxarxa

→ quants bits pels host (h) hem d'usar ?

$$h = \lceil \log_2(nhosts + 2) \rceil$$

$$si \ h < 32 - x:$$

$$m = 32 - h$$

on: m bits de màscara h bits de host s bits de subxarxa s bits de subxarxa s bits s constant s constant



#### Problema 1: híbrid

Tenim 200 hosts distribuïts equitativament en 4 subxarxes i un router. Disposem de la IP pública de Classe C 194.224.210.0/24

4 xarxes  $\rightarrow$  fan falta **2 bits** per identificar una xarxa  $\rightarrow$  /**26** tindrem **6 bits** per identificar  $2^6$ -2 = 62 hosts > 51 hosts

```
X0: 11000010. 11100000. 11010010. 00hhhhhh \rightarrow 193.144.210.0/26
```

X1: 11000010. 11100000. 11010010.**01hhhhhh**  $\rightarrow$  193.144.210.64/26

X2: 11000010. 11100000. 11010010. **10hhhhhh**  $\rightarrow 193.144.210.128/26$ 

X3: 11000010. 11100000. 11010010. **11hhhhhh**  $\rightarrow 193.144.210.192/26$ 

Al router que les interconnecta se li poden assignar les següents IPs:

193.144.210.1 193.144.210.65

193.144.210.129 193.144.210.193



### Problema 2: IP de xarxa o host

Donada una IP i una màscara, la IP és de xarxa o de host?

- Apliquem la màscara negada (wildcard)
  - ✓ si el resultat és 0 → és una IP de xarxa
  - ✓ sinó → és una IP de host

#### Exemple:

La IP 192.168.1.124/28 és de host o de xarxa?

```
124 = 127 - 3 \rightarrow 0111 \ 1111 - 11 = 0111 \ 1100
```

■ wildcard= 0.0.0.15  $\rightarrow$  &  $0000\ 1111$ 

 $00\overline{00}$  1100  $\rightarrow$  host



### Problema 3: trobar la mask 1

- Donada una **IP de xarxa**, troba la màscara:
  - hem de buscar el primer 1 des de la dreta
- Exemple:

Troba la màscara per a la IP de xarxa 192.168.1.124

$$124 = 127 - 3 \rightarrow 0111 \ 1111 - 11 = 0111 \ 1100$$

com la id. de host ha de ser 0 llavors la màscara maximitzant el nombre de hosts és  $/30 \sim 255.255.255.252$ 



#### Problema 4: trobar la mask 2

- Donada una **IP de host**, troba la màscara:
  - hem de buscar el primer 1 des de la dreta
     Com la id. de host ha de ser !=0 llavors
    - → tria una màscara que inclogui (almenys) aquest 1
- Exemple:

Troba la màscara per a la IP de host 192.168.1.124

- 124= 127 -3 → 0111 1111 -11 = 0111 1100
- la màscara maximitzant el nombre de subxarxes és /29



## Problemes IP/mask usant eines



- Podeu trobar moltes cheatsheets o eines
- N'hi ha moltes, per posar alguns exemples:
  - Linux: ipcalc i sipcalc
  - Solarwinds advanced subnet calculator
    - ✓ Web: www.calculator.net/ip-subnet-calculator.html
    - → També podeu trobar el codi (java o python)
- però com a estudiants primer convé
  - que ho sapigueu fer a mà i
  - que ho entengueu bé.



# Adreces IPv4 privades Important

- No totes les adreces són vàlides a Internet:
   els datagrames que les usen no passen del router perimètric
- Adreces privades:
  - 10.0.0.0-10.255.255.255 prefix: 10/8, una class A
  - 172.16.0.0-172.31.255.255 prefix: 172.16/12, 16 class B
  - 192.168.0.0-192.168.255.255 prefix: 192.168/16, 255 C
    - ✓ dispositius que no seran accessibles des d'Internet
    - ✓ amb NAT es canvien IP privades 
      ↔ IPs públiques
- Usant adreçament privat podem prescindir del subnetting i del supernetting
- Ara bé, per a poder sortir cap a Internet necessitarem fer SNAT
- Els serveis proporcionats cap a fora hauran d'usar IPs públiques o bé haurem de fer DNAT (destination NAT)



#### Adreces Local-Link

- **Local-Link addressing** (IP4LL):
  - Usat per a la comunicació de dispositius locals
    - ✓ els datagrames no passaran cap router
  - Rang: 169.254.1.0 169.254.254.255 prefix: 169.254/16
  - No cal ni clients ni servidors DHCP (ex: IoT)
    - triar-ne una qualsevol (random)
    - comprovar amb ARP que cap altre veí l'usi
  - Si tenim un client DHCP però no troba el servidor temporalment es pot assignar una IP LL
  - també se'n diu APIPA (Automatic Private IP Addressing)



#### Introducció a les adreces IPv6

- Longitud de 128 bits:
  - 340 trilions de trilions d'adreces (uns 1000 milions amb IPv4)
  - representades en 32 dígits hexadecimals agrupades en 8 grups (words, quads, hextets) de 16 bits separades per ':'
- Classless
  - però els primers bits distingeixen el tipus o scope
  - ja preveu el *subnetting* 'de sèrie'
- Exemples:
  - 2001:db8::1
  - 2001:db8:85a3::37:1 = 2001:0db8:85a3:0000:0000:0000:0037:1
  - fe80::7E89:F4ff:fe19:A95B
  - FF02::1 multicast: all local nodes i FF02::2 all local routers
     No hi ha ARP sinó NDP
    - ✓ Network Discovery Protocol (RFC4861)



#### **Prefix IPv6**

- Ús: Adreça IPv6/prefix
  - el prefix típic és /64 (rang del prefix: [0 .. 128])
- Principals prefixes segons l'àmbit (scope):
  - 2000::/3 Provider-Based Global Unicast ≈ públiques ✓ 010 +45b ISP + 16b subnet + 64b interface ID
  - **FC00::/7..FD::/8 Unique Local** ≈ **privades**, routing intern
  - FE80::/10 Link-Local Unicast → no encaminades
  - FF::/8 Multicast (FFtx::/12 on t:temporal, x:scope)
    - → no existeixen els broadcast!

ex: FF02::1:2 tots els DHCP servers → no encaminades


ex: FF05::1:3 ídem però site-local scope

Una interfície tindrà al menys una LL i opcionalment IP unicast, anycast i multicast per als altres àmbits



### **Adreces IPv6: parts**

- Prefix: Part de Network o topologia
  - → Inclou la part de "subnet" amb 16 bits



**Network Portion** 

**Host Portion** 

Public Topology

Site Topology

**Interface ID** 



#### Adreces IPv6

Casos especials:

interfície loopback ::1/128 (o simplement ::1)

ruta per defecte ::/0

ruta no especificada ::/128 ( o simplement ::)

link-local **FE80::/10** (not routed)

manual

exemple: FE80::7

EUI-64 (usant la MAC address)

ex: MAC=7C:89:F4:19:A9:5B

 $\rightarrow$  fe80::7e89:f4ff:fe19:a95b

random: cal comprovar que cap altre dispositiu la usi

IPv4 mapped ::FFFF/96 pel software i a fitxers de config.

exemple ::ffff:192.1.2.128/128



### Contingut

- Repàs
  - conceptes
  - dispositius
  - comandes bàsiques
  - adreçament IP
- Resum de fitxers importants



- Formes de configurar les interfícies
  - Dinàmica
  - Estàtica (manual)
  - Amb gestors



# Fitxers de configuració

- En la configuració de serveis, normalment a les transparències apareixerà la ubicació principal dels fitxers, però cal que sabeu les diferents possibilitats que hi ha.
- Exemples genèrics:

/etc/nomservei/ (sobre)escrits a l'instal·lar el paquet

/etc/nomservei/conf.d/ els fitxers de lloc, personalitzats

/etc/default/nomservei per a establir algunes vars globals

/usr/lib/nomservei/ path alternatiu per als paquets

/var/lib/nomservei/ en execució hi posa dades (estable)

/var/lib/cache/nomservei/ cache i configuracions manuals

/run/nomservei/conf.d en execució (volàtil)

- Si als diferents dirs hi ha el mateix fitxer cal saber quin preval
- Els fitxers d'un dir es llegeixen en ordre i els darrers poden reconfigurar coses dels primers (es sol posar noms 10-, 20-..)



## Resum de fitxers importants

- /etc/hosts
  - ✓indica a cada IP el seu nom (sense el servei DNS)
  - ✓ és estàtic però còmode en alguns casos
- /etc/resolv.conf:

molt important i vital



- ✓ Ilista de IP del servidors de noms a consultar
- ✓ el domini DNS, etc.
- /etc/nsswitch.conf: Name Service Switch (NSS)
  - ✓ ordre de preferència d'on buscar la informació dels noms
- /etc/hostname: nom de la màquina al boot
- /etc/protocols: nom i número (ip=0, tcp=6, udp=17)
- /etc/services: Ilista de noms i ports dels serveis (sockets)

\$ getent services http http 80/tcp www



## Resum de fitxers importants

Exemple de /etc/hosts

C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

```
# /etc/hosts
127.0.0.1
                 localhost
192.168.1.1
                 router
                              sortida
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1
                 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0
                 ip6-localnet
ff00::0
                 ip6-mcastprefix
                 ip6-allnodes
ff02::1
ff02::2
                 ip6-allrouters
```

Exemples de /etc/resolv.conf

```
domain labdeim.net
search urv.cat urv.net urv.es
nameserver 10.40.1.2
```

```
nameserver 8.8.8.8 # dns.google
nameserver 1.1.1.1 # Cloudflare
```

/etc/networks: similar al /etc/hosts

```
loopback 127.0.0.0
localnet 192.168.0.0 cameua
#link-local 169.254.0.0
```



## Resum de fitxers importants

- /etc/**sysctl.conf**: paràmetres del *kernel*
- /etc/sysctl.d/10-network-security.conf

```
# Turn on Source Address Verification in all interfaces to
# prevent some spoofing attacks (reverse-path filter)
net.ipv4.conf.default.rp filter=1
net.ipv4.conf.all.rp filter=1
#net.ipv4.tcp syncookies=1
net.ipv4.ip forward=0
#net.ipv6.conf.all.forwarding=1
# Do not accept ICMP redirects (prevent MITM attacks)
net.ipv4.conf.all.accept redirects = 0
net.ipv6.conf.all.accept redirects = 0
# Do not send ICMP redirects (we are not a router)
net.ipv4.conf.all.send redirects = 0
# Do not accept IP source route packets (we are not a router)
net.ipv4.conf.all.accept source route = 0
net.ipv6.conf.all.accept source route = 0
# Log Martian Packets
net.ipv4.conf.all.log martians = 1
# IPv6
net.ipv6.conf.all.disable ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable ipv6 = 1
net.ipv6.conf.lo.disable ipv6 = 1
```



# Contingut

- Repàs
  - conceptes
  - dispositius
  - comandes bàsiques
  - adreçament IP
- Resum de fitxers importants
- Formes de configurar les interfícies



- Dinàmica
- Estàtica (manual)
- Amb gestors
- Resum



## Configuració de xarxa Unix

- El **mínim** que es necessita:
  - un client DHCP (dhclient) per a obtenir la configuració de xarxa de forma automàtica des d'un servidor DHCP
    - ✓ amb IPv6 això és opcional
  - O bé estàticament amb un scripts i/o comandes
    - ✓ dels paquets iproute2 o net-tools
- Requisits:
  - 1) una adreça IP per a les interfícies de xarxa (NICs)
  - 2) la IP de la passarel·la per defecte (default gateway)
  - 3) configurar com accedir a un servidor DNS per a poder traduir noms de servidors a les seves IPs



### Configuració de xarxa Unix

- Exemple de configuració estàtica mínima:
  - 1) una adreça IP per a les interfícies de xarxa (NICs)

```
sudo ip address add 192.168.1.3 dev eth0 sudo ip link set dev eth0 up
```

2) la IP de la passarel·la per defecte (default gateway)

```
sudo ip route add default 192.168.1.1 via eth0
```

 configurar com accedir a un servidor DNS per a poder traduir noms de servidors a les seves IPs

```
echo "nameserver 8.8.8.8" | sudo tee -a /etc/resolv.conf
```

Taula d'encaminament del PC:

```
ip route show
default via 192.168.1.1 dev eth0 onlink
169.254.0.0/16 dev eth0 scope link metric 1000
192.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.1.3
```



### Configuració de les NICs

- 1- Automàtica/dinàmica:
  - dhclient
  - zeroconf (LinkLocal address. mDNS, DNS-sd)
- 2- Estàtica:
  - 1) manual: amb comandes a la CLI i/o a un script:
    - ✓ ex: ifconfig + route + arp + netstat... o iproute (iw per a WiFi)
  - 2) a fitxers de configuració que llegirà un executable
    - ✓ ex: /etc/network/interfaces + ifup o ifdown
      - → ifup crida a dhclient o aplica la estàtica del fitxer
- 3- Gestors a alt nivell: (criden a dhclient, ifup, iproute,...)
  - són millors per a ordinadors personals / desktop / laptop
    - √ systemd.networkd
    - ✓ NetworkManager (NM): menys usat per a servers, però ...
    - √wicd, connman, netctl, etc



### 1- DHCP clients

- Obtenir la configuració de d'un servidor DHCP local
  - ✓IP, net mask, IP del router, nom, domini, IP del servidor de noms, etc
- Hi ha alternatives:
  - √ dhcpcd: daemon, sempre executant-se
  - ✓ dhclient: en aixecar una interfície, queda en background
- No cal configurar-li res, simplement funciona
  - ✓ però se li poden configurar molts paràmetres.
- Els altres paquets els solen cridar (ifupdown, NM, etc)
- Exemples:



# 2-1 Configuració Manual

- A baix nivell, des de la CLI o amb scripts:
  - paquet net-tools
    - ✓ el més clàssic, quasi obsolet
  - paquet iproute2
    - ✓ més actual, més possibilitats (pot semblar més complexe)
    - ✓ distingeix més entre nivells (Link Layer, Network Layer)

net-tools	iproute2	ús
ifconfig	ip link + ip address	canviar IP, MAC,
route	ip route	veure o afegir rutes
netstat	SS	veure estat o estadístiques
arp	ip neigh	veure les MACs de la cache

- Les *wireless* van a banda:
  - iwconfig (paquet wireless-tools, més vell)
  - iw (més modern)



# 2-1 Configuració amb iproute2

- Comanda **ip**: algunes objectes que pot tractar:
  - link: enllaços de diversos tipus
  - address
  - route
  - neigh: taula d'adreces MAC
  - tuntap: crear una interfície túnel (tun és L3 mentre que tap és L2)
  - tunnel: mode { ipip | gre | sit | ipip6 | vti ... etc }
  - regles per a triar una taula d'encaminament o una altra rule:
  - netns: network namespace
- Altres comandes interessants del paquet iproute2:
  - per a configurar commutadors virtuals (amb moltes interfícies):
    - ✓ bridge --json -d link [show dev brname] -d : details
    - ✓ bridge fdb show → veure les MACs apreses pel pont
      - → alternativa al paquet **bridge-utils** (comanda brctl)
  - tc: traffic control (FYI: classificar, filtrar, disciplines de cues)



# 2-1 Configuració amb iproute2

- Tipus d'enllaços:
  - bridge: commutador virtual on connectar-hi altres interfícies:
     ex: ip link set dev enp0s3 master br0
  - veth:
    - ✓ ethernets virtuals per a connectar-les a un bridge o a una altra veth (peer)
  - dummy: similar a loopback (per posar IP de 'gestió')
  - bond: per a combinar 2 o més NICs com si fossin una
  - vlan
    - ✓ una mateixa NIC pot portar trànsit de diferents VLANs
    - ✓ el commutador (real) separa les trames de cada VLAN
    - ✓ ex: enp0s3.10 → les trames ethernet porten el TAG=10
  - macvlan
    - ✓ semblant a l'anterior, però a més separa per MAC (aïlla més)
  - etc



### 2-1 Manual amb comandes

Mostrar informació de les NIC:

```
ip link [show ifname]
ip address [show ifname]
```

Exemples: nivell d'enllaç (L2) i nivell xarxa (L3)

```
$ ip -4 link show eth0
3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,PROMISC,UP> mtu 1400 qdisc pfifo_
link/ether 48:54:e8:2a:47:16 brd ff:ff:ff:ff:

$ ip -4 address show eth0
3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,PROMISC,UP> mtu 1400 qdisc pfifo_
link/ether 48:54:e8:2a:47:16 brd ff:ff:ff:ff:ff:
inet 10.0.0.1/8 brd 10.255.255.255 scope global eth0
```

Configurar l'adreça IPv4 a una NIC:

```
sudo ip address add 192.168.100.100/24 broadcast \
  192.168.100.255 dev eth0
sudo ip link set eth0 up
```



### 2-1 Manual amb comandes

Mostrar informació la/les taula/es d'encaminament:

```
ip route [show IP/mask]
ip route list table main
```

Consultar com es va a un destí:

```
ip route get 8.8.8.8
```

primer cal saber com es va al 172.20.0.1

Configurar la taula d'encaminament:

```
ip route add 195.96.96.0/24 via 10.0.0.1
```

ip route add default via 172.20.0.1 dev eth2

ip route add blackhole \$address/\$mask #descartar paquets

- Adreces a la taula de MACs (apreses amb ARP):

  ip neigh [show \$IP]
  - o estàtiques afegides a mà:

```
ip neigh add 192.168.1.1 lladdr 00:0c:0c:c0:cc:01 dev eth0
```



# 2-1 Estadístiques amb iproute2

- A la major part de comandes: opció -s
- Convé comprovar l'estat dels sockets amb ss (~ netstat)
  - → eina per a investigar els sockets ss --all massa info (tots els  $\sim 17$  tipus de sockets) connexions TCP establertes ss [-4|-6] --tcp ss --listen [ --tcp | --udp ] ports que estem **escoltant**
- També es pot monitoritzar en viu conforme s'estableixen: ss -E
- Per a saber les estadístiques dels protocols TCP/IP: ss --summary nstat Tcp\* nstat -- json



# 2-1 Estadístiques iproute2



Estadístiques de xarxa (locals al OS): ss -f inet -s

```
Total: 618
      15 (estab 6, closed 2, orphaned 0, timewait 1)
Transport Total
                             IPv6
RAW
UDP
TCP
         13
INET 16
                    11
FRAG
Netid State
             Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port
                             192.168.1.132:60356 40.77.226.250:https
      ESTAB
tcp
```

Estadístiques detallades TCP/IP (del OS): nstat -s

<pre>\$ nstat Icmp*</pre>		
IcmpInMsgs	153	0.0
IcmpInErrors	8	0.0
IcmpInDestUnreachs	152	0.0
IcmpInEchoReps	1	0.0



# 2-1 Estat amb iproute2



Per interfície o adreça: ip -s link|address [show intfname]

```
RX: bytes packets errors dropped overrun mcast
8910361509 7457630 0
                           1572
                                   0
                                          24507
TX: bytes packets errors
                           dropped carrier collsns
609517648 3704976 33
                                   0
```

Per a veure els sockets que s'està escoltant: ss -4Intu

```
State
       Recv-O Send-O Local Address:Port Peer Address:Port
LISTEN
              32
                          0.0.0.0:53
                                            0.0.0.0:*
LISTEN
              128
                          0.0.0.0:22
                                            0.0.0.0:*
              32
LISTEN 0
                             [::]:53
LISTEN 0
              128
                             [::1:22
LISTEN 0
              128
                                *:80
```

Mirar les connexions establertes: ss -4t

State	Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port
ESTAB	Θ	0	192.168.1.44:38116	40.101.137.98:https
ESTAB	0	0	192.168.1.44:52104	142.250.178.165:https



## 2-2 Manual amb ifupdown

- No cal fer tantes comandes:
  - ✓ es posa la configuració en un fitxer
- Aquest fitxer es llegeix en temps de boot
- Des de la línia de comandes es pot aixecar o baixar una de les NICs que hi hem definit;

```
ifquery --list
sudo ifdown eth0
sudo ifup eth0
ifquery --state eth0
```

o bé reengegant el servei de xarxa:

```
systemctl restart networking
# service networking restart
```



# 2-2 ifupdown: Boot

Fitxer de configuració principal: /etc/network/interfaces

```
auto
        10
iface
      lo inet
                  loopback
        et.h0
auto
                                        al boot ja configurarà les auto
         eth0 inet
                    static
iface
                 192.168.0.1
    address
                 192.168.0.0
    network
                 255.255.255.0
    netmask
    broadcast
                192.168.0.255
                 192.168.0.111
    gateway
    hostname
                  arrakis
    dns-domain example.com
                                                             pre-up
    dns-nameservers 192.168.11.1
                                                             up
    post-up iptables-restore < /etc/regles.fw</pre>
```

Quan hi diu *allow-hotplug* no les aixeca al boot sols si:

- es fa ifup manualment o
- es connecta la tarja en calent

```
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet dhcp
  wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wlan0.conf
```

pre-up
up
post-up
pre-down
post-down



# 2-2: fitxers ifupdown

Configuració al fitxer /etc/network/interfaces

```
/etc/network
                          hook scripts: per a totes les interfícies
    if-down.d
    — openvpn
    if-post-down.d
    bridge -> /lib/bridge-utils/ifupdown.sh
   if-pre-up.d
     - bridge -> /lib/bridge-utils/ifupdown.sh
      — uml-utilities
    if-up.d
       - openvpn
       - uml-utilities
   interfaces
    interfaces.d
                          source /etc/network/interfaces.d/*
```

però es pot posar a altres llocs:

\$ ifup -i /home/milax/gsx/interfaces



# 2-2 Configuració de perfils

- Pot ser útil treballar amb perfils
  - ✓ permet configurar una mateixa interfície de formes diferents, segons el lloc on ens connectem.
- Utilització de perfils:
  - sense "network interface name"
  - sense "auto"
  - sense "allow-hotplug"
- Connexió PC a LAN amb DHCP
  - \$ ifup eth0=Fora
  - \$ ifdown eth0=Fora
- Connexió PC a LAN amb static IP
  - \$ ifup eth0=Casa
  - \$ ifdown eth0=Casa

```
auto
iface
      10 inet loopback
iface
         Fora
              inet dhcp
iface
         Casa
               inet
                     static
                 192.168.0.100
    address
                 255, 255, 255, 0
    netmask
                 192.168.0.111
    gateway
    dns-domain example.com
    dns-nameservers 192.168.11.1
```




### 3- Gestors a alt nivell

- Algunes de les distribucions modernes incorporen mecanismes nous de configuració
  - amb una sintaxi de les dades més estructurada,
  - unes comandes amb més funcionalitat
  - uns mecanismes més adients de comunicació amb el kernel i <u>l'usuari</u>
- Són els gestors de xarxa a alt nivell
  - ✓ NetworkManager
  - ✓ systemd.networkd
  - → és difícil dir quin és millor o quin prevaldrà
- En tot cas, poden coexistir en un mateix sistema i cal anar molt en compte amb les interferències que es pugui provocar.



# 3-1: NetworkManager

- NetworkManager Server:
  - rep notificacions de udev via el system D-Bus
  - envia notificacions a les apps del desktop via el user D-Bus
- Cal anar en compte: interfereix amb els altres mètodes
  - ✓ normalment és recomanable usar un sol tipus de gestor
  - ✓ o bé anar en compte qui gestiona cada interfície
- Configurat via:
  - fitxers
  - script o CLI:
    - ✓ nmcli
    - **✓**nmtui
  - si disposem d'entorn gràfic:
    - √ nm-tray | nm-applet
    - ✓nm-connetion-editor





### 3-1 NetworkManager

- Distingeix entre 'devices' i 'connections':

  diverses connexions poden usar un dispositiu però sols una d'elles pot estar activa.
- Les comandes **nmcli** més bàsiques són:
  - nmcli general {status | hostname | permissions | logging}
  - nmcli device (~ nmcli dev)
  - nmcli connection (~ nmcli con) # similar als perfils
  - nmcli networking { on | off }
  - nmcli networking check
    - ✓ retorna : none, portal, limited, full, unknown
- Sense paràmetres retornen un resum.
- Va molt bé per als shell scripts (ex: --terse)



# 3-1 NetworkManager

Fitxer principal: /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf

```
[main]
plugins=ifupdown, keyfile
[ifupdown]
managed=false
[device]
match-device=interface-name:wlan0
managed=1
[connection]
id=fils1
type=ethernet
autoconnect=false
interface-name=enp0s3
[ethernet]
mac-address=48:54:e8:2a:47:16
```

NM gestiona totes les NICs excepte les definides a /etc/network/interfaces

Si true les gestiona totes

Ull: qui posa la ruta per defecte?

Guarda les configuracions actuals a:

/etc/NetworkManager/system-connections/ (ex: fils1.nmconnection)

feu: man NetworkManager.conf



# 3-1 Exemples nmcli



Per a veure les connexions:

```
root@milax:~# nmcli connection show
NAME
         UUID
                                               TYPE
                                                         DEVICE
     f0b8a07c-5b08-3b52-8349-06dba6c4afe5
fils1
                                               ethernet
                                                         enp0s3
Wifi1
         1a979eb3-93ce-4f60-a0a6-56024288ecec wifi
root@milax:~# nmcli con show --active
NAME
     UTUU
                                            TYPE
                                                      DEVICE
fils1 f0b8a07c-5b08-3b52-8349-06dba6c4afe5
                                           ethernet
                                                      enp0s3
root@milax:~# nmcli -terse con show --active
fils1:f0b8a07c-5b08-3b52-8349-06dba6c4afe5:802-3-ethernet:enp0s3
root@milax:~# nmcli -q NAME con show --active
fils1
```

Aixecar i baixar una connexió:

```
root@milax:~# nmcli conn down fils1
S'ha desactivat correctament la connexió «fils1» camí activa
    D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/28)
root@milax:~# nmcli conn up fils1
La connexió s'ha activat correctament (camí actiu D-Bus: /org/freedesktop/
```

feu: man nmcli-examples



# 3-1 Exemples nmcli



device : amb informació L2, L3 i nm:

```
root@milax:~# nmcli dev show enp0s3
GENERAL.DEVICE:
                         enp0s3
GENERAL. TYPE:
                        ethernet
                       48:54:e8:2a:47:16
GENERAL.HWADDR:
GENERAL.MTU:
                        1500
GENERAL.STATE:
                        100 (connected)
GENERAL.CONNECTION: fils1
GENERAL.CON-PATH:
                /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnecti
WIRED-PROPERTIES.CARRIER: active
IP4.ADDRESS[1]: 192.168.1.2/24
TP4.GATEWAY:
                        192.168.1.1
                        dst = 192.168.1.0/24, nh = 0.0.0.0, mt = 100
IP4.ROUTE[1]:
IP4.ROUTE[2]:
                        dst = 169.254.0.0/16, nh = 0.0.0.0, mt = 1000
                        dst = 0.0.0.0/0, nh = 192.168.1.1, mt = 100
IP4.ROUTE[3]:
IP4.DNS[1]:
                        192.168.1.1
IP6.ADDRESS[1]:
                        fe80::7b0c:2ace:beb6:e16/64
IP6.GATEWAY:
                        dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 100
IP6.ROUTE[1]:
root@milax:~# nmcli -q GENERAL.STATE dev show enp0s3
100 (connected)
```



### 3-1 nmtui

- NetworkManager Text UI (amb ncurses)
  - → una bona opció per a servidors (sense GUI)


```
TUI del NetworkManager

Si us plau seleccioneu una opció

Edita una connexió
Activa una connexió
Estableix el nom de sistema de l'ordinador

Surt

<D'acord>
```





## 3-2 systemd.networkd

- Serveis: systemd-resolved, systemd-**networkd** (systemctl)
- Separa en diferents tipus de fitxers: .network .link .netdev
- Fitxers a: /etc/systemd/network/ | /usr/lib/systemd/network
  - Exemples .network: (similar als perfils)

10-dynamic.network

#### [Match]

Name=enp0s3

#### [Network]

DHCP=yes

#### 20-static.network:

#### [Match]

Name=en\*

#### [Network]

Address=192.168.0.15/24

Gateway=192.168.0.1

CLI: **networkctl** {list,up,down,status,renew,reload,...}

feu: man systemd.network /EXAMPLES



## systemd.networkd



#### Exemples .link

#### [Match]

Path=\*-usb-\*

#### [Link]

NamePolicy=mac

#### [Match]

MACAddress=12:34:56:78:90:ab

#### [Link]

Description=USB to Ethernet Adapter Name=ethusb0

Exemple per a virtualització: .netdev

#### [NetDev]

Name=br0 Kind=bridge

# kind: bridge, bond, vlan, veth, etc



# Scripting

Podem consultar la informació amb qualsevol comanda i analitzar-la amb un *shell script*:

```
✓ grep | cut | tr | sed | head | tail ...
```

- És més fàcil extreure informació amb les noves eines.
  - Exemple amb nmcli amb shell:

Però encara poden portar a errors a l'exemple anterior, quina és la primera adreça ?



# Scripting

Les eines que poden extreure en format **json** el faciliten

```
[{"ifindex":2,"ifname":"enp0s3","flags":["BROADCAST","MULTICAS, "LOWER_UP"],"mtu":1500,"qdisc":"pfifo_fast","operstate":"UP"de":"DEFAULT","group":"default","txqlen":1000,"link_type":"etldress":"08:00:27:97:21:07","broadcast":"ff:ff:ff:ff:ff:ff]]
```

Exemple ip address i python:

```
import subprocess
import json
cercaINTF= "enp0s3"
ipv4= None
output= subprocess.check_output(["ip --json address"], shell=True)
NICs= json.loads(output)
for nic in NICs:
    if nic['ifname'] == cercaINTF:
        if nic['operstate'] == 'UP':
            mac= nic['address']
            for addr in nic['addr_info']:
                if addr['family'] == "inet":
                    ipv4= addr['local']
                    break
if not ipv4 is None:
    print(ipv4,'\t',mac)
```



### Resum de config de NICs

- Configuració mínima:
  - ✓ dhclient + comandes iproute2 (o net-tools)
- Els *desktops* solen incorporar un gestor d'alt nivell i eines gràfiques per a usuaris no privilegiats
- Hi pot haver diversos gestors simultàniament i cal anar en compta en les **interferències** entre ells:
  - ✓ qui gestiona una interfície concreta ?
- NM és molt proactiu
  - la eina nmcli és molt potent
- systemd-networkd sol estar present però no intervé
  - la eina networkctl és poc versàtil (de moment...)
  - només es configura mitjançant fitxers



# Resum de config de NICs

```
Qui gestiona una interfície concreta?
 milax:~$ ifquery --state lo enp0s3 lxcbr0
                                                        ifupdown?
 lo=lo
 lxcbr0=lxcbr0
                                                            NM?
 milax:~$ nmcli dev
 DEVICE
                                          CONNECTION
                 TYPE
                           STATE
 docker0
                 bridge
                                          docker0
                           connectat
 wlo1
                 wifi
                           no disponible
 p2p-dev-wlo1
                 wifi-p2p
                           no disponible
 lxcbr0
                 bridge
                           sense gestió
 lxcbr1
                 bridge
                           sense gestió
                 ethernet
                           sense gestió
 enp3s0
 vboxnet0
                 ethernet
                           sense gestió
 lo
                 loopback
                           sense gestió
                                                         networkd?
 milax:~$ networkctl list
 IDX LINK
                    TYPE
                             OPERATIONAL
                                         SETUP
   1 lo
                    loopback carrier
                                          unmanaged
   2 enp3s0
                    ether
                             degraded
                                          unmanaged
   3 wlo1
                             off
                                         unmanaged
                    wlan
   5 docker0
                                          unmanaged
                    bridge
                             no-carrier
                             off
  79 vboxnet0
                    ether
                                          unmanaged
 100 lxcbr0
                    bridge
                             routable
                                          unmanaged
                             degraded
 101 lxcbr1
                    bridge
                                          unmanaged
```

70/84



### Referències Extres

/proc/sys/net

https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/sysctl/net.html https://www.kernel.org/doc/html/latest/networking/ip-sysctl.html

- iproute2:
  - Task-centered iproute2 user guide




### **Annexos**

- Diapositives extres, només com a curiositat (FYI)
  - Visió global de les diferents distribucions Linux
  - Canviant el nom de les interfícies de xarxa
  - Exemples amb MS Windows



#### Periodic Table of Linux Distros





Ka KaOS 2.014	Bp blackPanther 0S 2.003	Qu Quirky 2.010	RancherOS 2.017	SLES 2.004	Go GoboLinux 2.002	NixOS 2.014	NuTyX 2.010	Ap Alpine Linux 2.010	Android-x86	GeckoLinux	Solus 2.016	Gentoo Linux	Sa Sabayon 2.005	Pk Porteus Kiosk 2.014
Puppy Linux 2.006	Fm  4MLinux 2.014	Devil-Linux 2.002	AryaLinux 2.015	Su openSUSE 1.998	LibreELEC 2.017	Oe OpenELEC 2.012	St SliTaz GNU/Linux 2.008	void 2.015	Lakka	OpenMediaVault 2.014	TC Tiny Core Linux 2.009	Redcore Linux	SC SystemRescueCd 2.004	Calculate Linux 2.009





Red Hat/Fedora/Mandriva









# Configuració de xarxa segons distribucions



- Debian like: ifupdown, NetworkManager, systemd (enllaç)
- Redhat like: (vegeu aquest enllaç)
  - NetworkManager i/o
  - ifupdown + /etc/sysconfig/network-scripts/
- Arch Linux: iproute + diversos (vegeu aquest enllaç
  )
- Slackware: /etc/rc.inet (vegeu aquest enllaç)
- Gentoo: ifconfig + net-setup (vegeu aquest enllaç)
- Suse: ifconfig + net-setup (/etc/sysconfig/network/ifcfg\*)
- BSD, FreeBSD, OpenBSD:
  - ifconfig + /etc/rc.conf + /etc/netstart



## Ubuntu netplan



- Usat en temps de *boot*, per a preparar la configuració
  - es posa a fitxers /etc/netplan/\*.yaml Exemple:

```
network:

version: 2

renderer: networkd

ethernets:

eth_lan0:

dhcp4: true

match:

macaddress: 00:11:22:33:44:55

set-name: eth_lan0
```

També es pot aplicar en calent:

```
sudo netplan try
sudo netplan apply
```



### Noms de les NICs



- Els noms de les targes de xarxa poden variar molt.
  - Exemple: part del dmesg:

```
[3.627496] kernel: r8169 0000:03:00.0 eth0: RTL8168h/8111h, 48:54:e8:2a:47 [3.629323] kernel: r8169 0000:03:00.0 enp3s0: renamed from eth0
```

- Poden ser canviades, a diversos llocs, però és important quan es fa.
- L'ordre de preferència està especificat a:

```
# File: /lib/systemd/network/99-default.link
[Match]
OriginalName=*
[Link]
NamePolicy=keep kernel database onboard slot path
AlternativeNamesPolicy=database onboard slot path
MACAddressPolicy=persistent
```



#### Noms de les NICs



Per a esbrinar tota la informació:

```
$ udevadm info /sys/class/net/enp3s0
P: /devices/pci0000:00/0000:00:1c.7/0000:03:00.0/net/enp3s0
E: INTERFACE=enp3s0
E: TFINDEX=2
E: ID NET NAME MAC=enx4854e82a4716
E: ID NET NAME PATH=enp3s0
E: ID BUS=pci
E: ID VENDOR ID=0x10ec
E: ID MODEL ID=0x8168
E: ID PATH=pci-0000:03:00.0
E: ID NET LINK FILE=/usr/lib/systemd/network/99-default.link
E: SYSTEMD ALIAS=/sys/subsystem/net/devices/enp3s0
E: TAGS=:systemd:
... { vol dir: output omitted }...
```



#### Noms de les NICs



Es pot evitar amb paràmetres del kernel, abans del boot, al grub

```
net.ifnames=0 and biosdevname=0
```

o bé després del boot a les regles **udev**:

```
# File: /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", KERNELS=="0000:03:00.0"
, NAME="nic0"
```

✓ per PCI o per MAC:

```
ATTR{address}=="01:02:03:04:05:06"
```

- o bé als fitxers de configuració:
  - ✓ netplan.yaml, interfaces, NetworkManager.conf, systemd .link,
- o bé amb les comandes de **iproute**:

ip link set dev enp3s0 name nic0



# 2-1 Configuració Manua

NET-TOOLS: antic, però usada a algunes distros

```
# ifconfig eth0 192.168.1.129 netmask 255.255.255.192 up
ifconfig interface [address [parameters]]
     ✓ up | down
     ✓ netmask mask

✓ pointopoint address

✓ broadcast address

✓ metric number

✓ mtu bytes

     ✓ arp | -arp
route [add | del] [-net | -host] target [if]
       # route add default gw $IPDEFAULTGW
```

# route add \$IPDESTNET gw \$IPGATEWAY



### **Scripts Windows**



- Hi ha diverses opcions:
  - Comandes del DOS (batch files: \*.bat)
  - Comandes netsh
  - Comandes wmi
     (windows managment instrummentation commands)
  - Comandes PowerShell
    - ✓ el més modern i potent
    - ✓ la corba d'aprenentatge és gran



# Scripts Windows: DOS

- Comandes DOS:
  - ipconfig, ping, tracert, arp, getmac, nslookup
  - Proveu des d'un cmd.exe:
    - ipconfig /h
  - fitxers a: C:\Windows\System32\drivers\etc
- Exemple .bat usat a les pràctiques (d'alguns cursos):
  - Llista les NICs d'un node de Virtualbox i obté les NICs connectades, els seus números i si estan connectats:

```
set info=""
for /F "delims=" %%N in ('%VBOXMNG% showvminfo %NODE1% ^| findstr /i "NIC
.*connected" ^| find %ZONA%') do set info=%%N

set nic=0
for /f "tokens=1 delims=:" %%N in ('echo "%info:)=\)%"') do set nic=%%N
set nic=%nic:~1%

set num=0
for /f "tokens=2 delims= " %%N in ('echo %nic%') do set num=%%N

set mode=""
for /f "tokens=3 delims=," %%N in ('echo "%info:)=\)%"') do set mode=%%N
for /f "tokens=2 delims=:" %%N in ('echo "%info:)=\)%"') do set mode=%%N
```



## Scripts Windows: netsh



#### netsh examples:

```
netsh interface show interface
pause
netsh interface set interface "Wi-Fi" Enable
netsh interface show interface
netsh wlan show profile
pause
netsh interface ipv4 set address name="Wi-Fi" source=dhcp
netsh interfave ipv4 show config
pause
rem o estàticament:
netsh interface ipv4 set address name="Wi-Fi"
             Static 192.168.1.3 255.255.255.0 192.168.1.1
netsh interface ipv4 set dns name="Wi-Fi" static 8.8.8.8
```



# **Scripts Windows: WNIC**



wmic examples:



## **Scripts Windows: PS**



#### PowerShell:

New-NetIPAddress –InterfaceAlias "Wired Ethernet Connection"

-IPv4Address "192.168.1.3" -PrefixLength 24

-DefaultGateway 192.168.1.254

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Wi-Fi"

-ServerAddresses 192.168.1.2, 192.168.2.2