Лекция 12.

Теплоёмкость газа при изопроцессах. Адиабатический процесс, уравнение Пуассона. Политропический процесс. Теплоёмкость и работа в политропических процессах. Газ Ван-дер-Ваальса. Внутренняя энергия газа Ван-дер-Ваальса.

Теплоемкостью тела называется коэффициент пропорциональности между изменением его температуры и количеством подведённой теплоты

$$C = \frac{Q}{\Lambda T}$$
 (Дж/К).

Удельной теплоемкостью вещества называется теплоемкость единицы массы этого ве-

щества
$$C_{yJ} = \frac{C}{m} = \frac{Q}{m\Delta T}$$
 (Дж/К·кг).

Мольной (молярной) теплоемкостью называется теплоемкость одного моля вещества

$$C_M = \frac{C}{V} = \frac{Q}{v\Delta T}$$
 (Дж/моль·К).

Из размерности теплоемкости можно понять, о какой из них идет речь.

Итак, для того чтобы изменить температуру тела от начальной $T_{\rm H}$ до конечной $T_{\rm K}$, ему надо сообщить количество теплоты

$$Q=mC_{\rm УД}(T_{\rm K}-T_{\rm H}),$$

где m – масса вещества, $C_{\rm УД}$ – удельная теплоемкость (Дж/кг·К), $T_{\rm K}$ - $T_{\rm H}$ – разность конечной и начальной температур. (Аналогичные формулы и для обычной и молярной теплоемкости).

$$Q=\nu C_{\rm M}(T_{\rm K}-T_{\rm H}),$$


v - количество молей вещества, $C_{\rm M}$ - молярная теплоемкость вещества

Замечание: Поскольку в выражение для количества теплоты входит разность температур, то температуру можно брать хоть в градусах Цельсия, хоть в Кельвинах.

Из формулы видно, что если температура тела увеличивается, то количество теплоты считается положительным, а если уменьшается, то отрицательным.

Рассмотрим различные процессы.

1) **Изохорический (изохорный) процесс** – процесс изменения состояния газа, при котором объем газа остается постоянным V=const. Для изохорического процесса $\frac{p}{T}$ = const .



Так как объем газа постоянный, то работа газа равна нулю A=0, следовательно все подводимое тепло идет на изменение внутренней энергии Q= Δ U.

По определению внутренней энергии идеального газа

$$\Delta \mathbf{U} = \mathbf{U}_{K} - \mathbf{U}_{H} = \mathbf{v} \cdot \frac{i}{2} \mathbf{R} \left(\mathbf{T}_{K} - \mathbf{T}_{H} \right) = \mathbf{v} \cdot \frac{i}{2} \mathbf{R} \cdot \Delta \mathbf{T}.$$

Если обозначим молярную теплоемкость газа для изохорического процесса как C_V , то тогда $Q=vC_V\Delta T$. Поэтому первое начало термодинамики примет вид:


$$Q_{V=const} = v \cdot C_V \cdot \Delta T = v \cdot \frac{i}{2} R \cdot \Delta T$$
.

Отсюда для изохорной молярной теплоемкости $C_{V} = \frac{i}{2}R$.

Следствие: изменение внутренней энергии идеального газа: $\Delta U = v \cdot C_v \cdot \Delta T$.

	Одноатомный $i=3$	Двухатомный <i>i</i> =5	Многоатомный $i=6$
C_V	$C_V = \frac{3}{2}R$	$C_V = \frac{5}{2}R$	$C_V = 3R$

2) **Изобарический (изобарный) процесс** - процесс изменения состояния газа, при котором давление газа остается постоянным p=const. Для изобарного процесса $\frac{V}{T}$ = const .



В этом случае работа равна $A=p(V_K-V_H)$.

Первое начало термодинамики для этого процесса: $Q = \Delta U + A = vC_v\Delta T + p(V_K - V_H)$.

Из уравнения Менделеева-Клапейрона $p(V_K - V_H) = \frac{m}{\mu} R(T_K - T_H) = \frac{m}{\mu} R \cdot \Delta T = v \cdot R \cdot \Delta T$.

Поэтому
$$Q = \Delta U + A = \nu C_v \Delta T + p (V_K - V_H) = \nu C_v \Delta T + \nu \cdot R \cdot \Delta T = \nu (C_v + R) \Delta T$$
.

Если обозначить через C_P - молярную теплоемкость для изобарического процесса, то

$$Q_{P=const} = vC_{P}\Delta T = v(C_{V} + R)\Delta T.$$

Отсюда для молярной изобарной теплоемкости:


$$C_P = C_V + R$$

- это равенство называется соотношением Майера.

Следовательно, $C_p = \frac{i}{2}R + R = \frac{i+2}{2}R$.

	Одноатомный <i>i</i> =3	Двухатомный <i>i</i> =5	Многоатомный <i>i</i> =6	
C_{P}	$C_P = \frac{5}{2}R$	$C_P = \frac{7}{2}R$	$C_P = 4R$	

3) **Изотермический процесс** – процесс изменения состояния газа, при котором температура газа остается постоянной T=const. Для изотермического процесса pV = const.



Так как температура газа постоянная, то изменение внутренней энергии равно нулю $\Delta U=0$ и все подводимое к газу тепло на совершение газом работы: Q=A — это первое начало термодинамики для изотермического процесса.

Работа газа

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{vRT}{V} dV = vRT \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right).$$

Теплоемкость газа в этом процессе не определена (говорят, что теплоемкость изотермического процесса бесконечно большая).

4) **Адиабатический (адиабатный) процесс**. Это процесс, происходящий без теплообмена с окружающей средой Q=0. Теплоёмкость адиабатического процесса равна нулю. Первое начало термодинамики для адиабатического процесса: $0=\Delta U+A$ или $-\Delta U=A$ - газ совершает положительную работу за счет уменьшения внутренней энергии.

Для малых изменений параметров dU + pdV = 0,

$$dU = \nu C_{\nu} dT$$
 , $d(pV) = d(\nu RT)$ или $Vdp + pdV = \nu RdT$, откуда $dT = \frac{Vdp + pdV}{\nu R}$

Тогда
$$\nu C_V dT + p dV = 0$$
, $\nu C_V \frac{V dp + p dV}{\nu R} + p dV = 0$, $C_V V dp + (C_V + R) p dV = 0$

Из соотношения Майера $C_V + R = C_P$. Делим на pV

$$C_{V} \frac{dp}{p} + C_{P} \frac{dV}{V} = 0, \ d\left(\ln p\right) + d\left(\ln V^{\frac{C_{P}}{C_{V}}}\right) = 0, \ d\left(\ln \left(pV^{\frac{C_{P}}{C_{V}}}\right)\right) = 0,$$

Уравнение для адиабатического процесса $pV^{\gamma} = const$ (Уравнение Пуассона).

Коэффициент $\gamma = \frac{C_P}{C_V}$ называется показателем адиабаты (или коэффициентом Пуассона).

Для идеального газа $\gamma = \frac{i+2}{i}$.

	Одноатомный <i>i</i> =3	Двухатомный <i>i</i> =5	Многоатомный <i>i</i> =6
γ	$\gamma = \frac{5}{3}$	$\gamma = \frac{7}{5}$	$\gamma = \frac{4}{3}$

Следствия

1. Уравнения адиабатического процесса $pV^{\gamma} = const$.

C учетом
$$p = \frac{vRT}{V}$$
 получаем уравнение $TV^{\gamma-1} = const$.

С учетом
$$V = \frac{vRT}{p}$$
 получаем уравнение $\frac{T^{\gamma}}{p^{\gamma-1}} = const$.

2. Работа газа при адиабатическом процессе равна убыли внутренней энергии

$$A = -\Delta U = \nu C_{\nu} (T_1 - T_2)$$
.


С другой стороны, если $pV^{\gamma} = const$, то, например, $pV^{\gamma} = p_1V_1^{\gamma}$, откуда $p = \frac{p_1V_1^{\gamma}}{V^{\gamma}}$

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{p_1 V_1^{\gamma}}{V^{\gamma}} dV = \frac{p_1 V_1^{\gamma}}{\gamma - 1} \left(\frac{1}{V_1^{\gamma - 1}} - \frac{1}{V_2^{\gamma - 1}} \right) = \frac{p_1 V_1}{\gamma - 1} \left(1 - \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma - 1} \right).$$

3. В координатах (V, p) график адиабаты идет круче, чем график изотермы.

Для изотермического процесса: $p = \frac{const}{V}$, $\frac{dp}{dV} = -\frac{const}{V^2}$ - тангенс угла наклона касательной.

Для адиабатического процесса $p=\frac{const}{V^{\gamma}}, \ \frac{dp}{dV}=-\gamma\frac{const}{V^{\gamma+1}}$ - тангенс угла наклона касательной.



В точке пересечения графиков адиабата убывает быстрее, чем изотер-

T=const

1. Скорость звуковых колебаний в газе $v=\sqrt{\frac{dp}{d\rho}}$. Плотность газа $\rho=\frac{m}{V}=\frac{const}{V}$.

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{const}{V}.$$

Звуковые колебания в воздухе можно считать адиабатическим процессом, для которого

$$pV^{\gamma}=const$$
 , откуда $\frac{p}{
ho^{\gamma}}=const$. Следовательно, $d\left(rac{p}{
ho^{\gamma}}
ight)=rac{dp}{
ho^{\gamma}}-\gammarac{p}{
ho^{\gamma+1}}d
ho=0$. Тогда $rac{dp}{d
ho}=\gammarac{p}{
ho}$ и

$$v = \sqrt{\gamma \frac{p}{\rho}}$$
. Для идеального газа из уравнения Менделеева-Клапейрона $\rho = \frac{m}{V} = \frac{p\mu}{RT}, \ \frac{p}{\rho} = \frac{RT}{\mu}$

$$v = \sqrt{\gamma \frac{RT}{\mu}}$$
 . Для воздуха γ ≈1,4. При T=300 К скорость звука в воздухе v ≈347 м/с.

2. Теплоёмкость, вообще говоря, не является постоянной величиной, а зависит, например, от температуры. Для водорода H_2 при $T\approx50$ К $C_V=\frac{3}{2}R$, а в диапазоне $T\approx300...400$ К $C_V=\frac{5}{2}R$, при высокой температуре $C_V = \frac{7}{2}R$. Это говорит о влиянии колебательных степеней свободы для реального газа.

Политропический процесс

Политропический процесс – термодинамический процесс, протекающий при постоянной теплоёмкости C=const. Вывод уравнения для политропического процесса (аналогично для адиабатического процесса)

$$\delta Q = dU + \delta A, \ vCdT = vC_VdT + pdV, \ dT = \frac{Vdp + pdV}{vR}, \ v(C - C_V)\frac{Vdp + pdV}{vR} = pdV,$$
$$(C - C_V)Vdp + (C - C_V - R)pdV = 0$$

Показатель политропического процесса $n = \frac{C - C_p}{C - C}$.

Уравнение политропического процесса $pV^n = const$.

Работа при политропическом процессе
$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \frac{p_1 V_1}{n-1} \left(1 - \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{n-1} \right).$$

Частные случаи политропического процесса

- 1) Пусть $C \to C_v$. Тогда $n \to \infty$. Уравнение политропического процесса можно записать в виде $p^{\frac{1}{n}}V = const$, тогда $\lim_{n \to \infty} p^{\frac{1}{n}}V = V = const$ - изохорический процесс.
- 2) Пусть $C = C_p$, тогда n=0 и $pV^0 = p = const$ изобарический процесс.
- 3) Пусть C=0, тогда $n = \frac{-C_P}{-C_{\cdot\cdot}} = \gamma$ и $pV^{\gamma} = const$ адиабатический процесс.
- 4) Пусть $C=\infty$, тогда n=1, pV=vRT=const изотермический процесс.

Приближение Ван-дер-Ваальса (газ Ван-дер-Ваальса)

В реальном газе молекулы взаимодействуют между собой. Это приводит к уменьшению давления. Для примера рассмотрим небольшой сосуд, полностью заполненный водой при температуре $T=300~\mathrm{K}$. Давление в воде мало отличается от атмосферного. Предположим, что молекулы воды перестали взаимодействовать друг с другом, т.е. вода превратилась в идеальный газ. Так как плотность газа в сосуде будет равна плотности воды $\rho=1000~\mathrm{kr/m}^3$, то давление газа в сосуде будет равна плотности воды $\rho=1000~\mathrm{kr/m}^3$, то давление газа в сосуде будет равно $p=\frac{\rho RT}{\mu}=\frac{1000\cdot 8,31\cdot 300}{0,018}=1385\cdot 10^5~\mathrm{Па}$, т.е. в 1385 раз больше атмосферного. Конечно, у реальных газов отличие не будет таким большим, как у жидкости.

Как показывает основное уравнение МКТ $p=\frac{2}{3}nW_{\text{кин}}^{\text{пост}}$ давление идеального газа пропорционально кинетической энергии молекул. В реальном газе молекулы взаимодействуют между собой. Из-за притяжения между молекулами кинетическая энергия будет уменьшаться с увеличением расстояния между молекулами. Поэтому давление будет уменьшаться тоже. В сильно разреженном газе можно пренебречь взаимодействием между молекулами. Для учёта уменьшения давления для реального газа надо ввести поправку к давлению идеального газа

$$p = p_{{\it И}\!{\it Д}} - rac{a \cdot {
m V}^2}{{
m V}^2}$$
, откуда $p + rac{a \cdot {
m V}^2}{{
m V}^2} = p_{{\it И}\!{\it Д}}$.

Идеальный газ состоит из материальных точек, не имеющих размеров. Поэтому объем молекул можно не учитывать. Объем реального газа будет больше на величину суммарного объема молекул $V=V_{HI}+b\cdot \mathbf{v}$, откуда $V_{HI}=V-b\cdot \mathbf{v}$.

Рассмотрим уравнение Менделеева-Клапейрона $p_{{\it И}\!{\it Д}}V_{{\it И}\!{\it Д}}=vRT$ и подставим в него указанные величины

$$\left(p + \frac{a \cdot v^2}{V^2}\right) (V - b \cdot v) = vRT.$$

Это уравнение в 1873 г. предложил <u>Ван-дер-Ваальс</u> для описания неидеального газа. Здесь, a, b – константы, определяемые для каждого газа экспериментально, ν - количество молей. Газ, для которого справедливо уравнение Ван-дер-Ваальса называется газом Ван-дер-Ваальса.

Перепишем уравнение в виде

$$pV^3 - v(bp + RT)V^2 + av^2 \cdot V - ab \cdot v^3 = 0.$$

Это уравнение при T=const для заданного давления p может иметь три корня — значения объема. Температура, при которой уравнение имеет три одинаковых корня, называется κ критической. Для определения критических параметров запишем уравнение в виде

$$p_{KP} \left(V - V_{KP} \right)^3 = 0$$

Затем раскрывая, получаем $p_{\mathit{KP}}V^3 - 3p_{\mathit{KP}}V_{\mathit{KP}}V^2 + 3p_{\mathit{KP}}V_{\mathit{KP}}^2V - p_{\mathit{KP}}V_{\mathit{KP}}^3 = 0$, откуда следует система уравнений

$$3p_{KP}V_{KP} = v(bp_{KP} + RT_{KP}), 3p_{KP}V_{KP}^2 = av^2, p_{KP}V_{KP}^3 = ab \cdot v^3.$$

Делим последнее уравнение на второе $\frac{p_{\mathit{KP}}V_{\mathit{KP}}^3}{3p_{\mathit{KP}}V_{\mathit{KP}}^2} = \frac{ab\cdot v^3}{av^2}$ или $V_{\mathit{KP}} = 3b\cdot v$.

Из второго уравнения следует $p_{KP} = \frac{a v^2}{3 V_{KP}^2} = \frac{a}{27 b^2}$.

Из первого уравнения
$$T_{KP} = \frac{3p_{KP}V_{KP} - vbp_{KP}}{vR} = \frac{8a}{27Rb}$$
.

Газ	a, Па·м ³ /моль ²	b , м 3 /моль	$p_{\kappa p}$, Πa	$V_{\rm kp}$, м ³ /моль	$T_{\kappa p}$, K	
Не	0,00346	0,0000237	$2,28\cdot10^5$	7,11·10 ⁻⁵	5,20	
Ne	0,02135	0,00001709	$2,71\cdot10^{6}$	5,13·10 ⁻⁵	44,54	
H_2	0,02476	0,00002661	1,30·10 ⁶	7,98·10 ⁻⁵	33,18	
Ar	0,1363	0,00003219	$4,87 \cdot 10^6$	9,66.10-5	150,97	
N_2	0,1408	0,00003913	$3,41\cdot10^{6}$	1,17·10 ⁻⁴	128,30	
O_2	0,1378	0,00003183	$5,04\cdot10^{6}$	9,55.10-5	154,36	
H ₂ O	0,5536	0,00003049	$2,21\cdot10^{7}$	9,15·10 ⁻⁵	647,39	

Примерные значения констант и критических параметров


Вводим переменные
$$\overline{T}=\frac{T}{T_{_{\!K\!P}}}\,,\; \overline{V}=\frac{V}{V_{_{\!K\!P}}}\,,\; \overline{p}=\frac{p}{p_{_{\!K\!P}}}\,.$$

Выполняем преобразования

$$\left(\overline{p}p_{\mathit{KP}} + \frac{a\cdot \mathsf{v}^2}{\overline{V}V_{\mathit{KP}}\overline{V}V_{\mathit{KP}}}\right) \left(\overline{V}V_{\mathit{KP}} - b\cdot \mathsf{v}\right) = \mathsf{v}R\overline{T}T_{\mathit{KP}}\,, \\ \left(\overline{p}\frac{a}{27b^2} + \frac{a\cdot \mathsf{v}^2}{\overline{V}3b\cdot \mathsf{v}\overline{V}3b\cdot \mathsf{v}}\right) \left(\overline{V}3b\cdot \mathsf{v} - b\cdot \mathsf{v}\right) = \mathsf{v}R\overline{T}\frac{8a}{27Rb}\,, \\ \left(\frac{\overline{p}}{27} + \frac{1}{9\overline{V}^2}\right) \left(3\overline{V} - 1\right) = \overline{T}\frac{8}{27}\,, \\ \mathsf{и} \ \mathsf{получаем}$$

$$\left(\overline{p} + \frac{3}{\overline{V}^2}\right) \left(3\overline{V} - 1\right) = 8\overline{T}.$$

Полученное уравнение не зависит от параметров a, b. Поэтому оно справедливо для всех газов, которые описываются уравнением Ван-дер-Ваальса. Его называют *приведённым уравнением* Ван-дер-Ваальса. Из уравнения следует, что любые два безразмерных параметра однозначно определяют третий независимо от свойств газа даже для газов, не являющихся идеальными. Эти состояния называются *соответственными*. Приведённое уравнение Ван-дер-Ваальса описывает *закон соответственных состояний*.



Нулевая производная $\frac{d\overline{p}}{d\overline{V}}=0$ описывается линией $\overline{p}=\frac{3\overline{V}-2}{\overline{V}^3}$. Из графика видно, что при

 $T > T_{\rm KP}$ изотермы газа Ван-дер-Ваальса монотонно убывают с ростом объема. При меньших температурах изотерма имеет участок возрастания давления с увеличением объема газа, чего в реальных газах не наблюдается. Отметим ещё одну особенность газа Ван-дер-Ваальса.

Из приведенного уравнения выражаем давление $\overline{p} = \frac{8\overline{T}}{3\overline{V}-1} - \frac{3}{\overline{V}^2}$.

Простая арифметика показывает, что *возможны* такие положительные значения параметров \overline{T} и \overline{V} при которых давление *отрицательно*. Например, при $\overline{V}=0.3$ и любой температуре \overline{T} :

$$\overline{p} = \frac{8\overline{T}}{-0.1} - \frac{3}{0.09} < 0$$
. Следовательно, уравнение Ван-дер-Ваальса применимо *не во всем диапазо*-

не изменения параметров. Опыт показывает, что уравнение достаточно точно описывает поведение некоторых реальных газов вблизи их критической точки. При этом, также, качественно точно описываются фазовые переходы жидкость -газ.

Внутренняя энергия газа Ван-дер-Ваальса.

Внутренняя энергия неидеального газа — это сумма кинетической энергии движения молекул и потенциальной энергии их взаимодействия

$$U = W_{KUH} + W_{\Pi OT}.$$

Кинетическая энергия зависит от температуры. Потенциальная энергия взаимодействия отрицательная. При увеличении объема газа расстояние между молекулами увеличивается, поэтому абсолютное значение потенциальной энергии убывает и, в пределе бесконечного объёма, обращается в ноль. Поэтому в этом случае $U \xrightarrow[V \to o]{} U_{I\!I\!J} = \mathsf{V} C_V T$.

Для любой адиабатически изолированной системы изменение внутренней энергии $dU=-\delta\!A$. Для идеального газа $dU_{{\it H}\!{\it I}\!{\it I}}=-p_{{\it H}\!{\it I}}dV_{{\it H}\!{\it I}\!{\it I}}$.

Для газа Ван-дер-Ваальса
$$dU_{\mathit{H}\!\mathit{Д}} = - \Bigg(p + \frac{a \cdot \mathbf{v}^2}{V^2}\Bigg) d\left(V - b \cdot \mathbf{v}\right) = - \Bigg(p dV + \frac{a \cdot \mathbf{v}^2}{V^2} dV\Bigg)$$

$$dU_{UJJ} = dU - \frac{a \cdot v^2}{V^2} dV.$$

$$U = vC_v T - \frac{a \cdot v^2}{V}$$

Внутренняя энергия газа Ван-дер-Ваальса зависит от объема. Если газ расширяется при постоянной внутренней энергии U=const, то температура газа уменьшается. Это, в частности происходит, если теплоизолированный газ расширяется без совершения работы против внешних сил, т.е. при адиабатном расширении в пустоту. (Это процесс расширения необратим). Явление понижения температуры неидеального газа при адиабатном расширении в пустоту называется эффектом Джоуля-Томсона и наблюдается из-за того, что газ не является идеальным.