Гармонические колебания. Сложение гармонических колебаний одного направления близких частот.

Колебания – движения или состояния, параметры которых повторяются во времени. Колебания в той или иной мере встречаются во всех явлениях природы: от пульсации излучения звезд, движения планет до внутриклеточных процессов или колебаний атомов и молекул, колебаний полей. В физике особо выделяют механические и электромагнитные колебания (и их комбинации). Моделью для изучения механических колебаний является осциллятор – материальная точка или система, совершающая колебательное периодическое движение около положения устойчивого равновесия. (Более того, термин осциллятор применим к любой системе, если описывающие ее величины периодически меняются во времени.) Простейшие примеры осцилляторов грузик на пружине, маятник.

CM. Sunom 18.


Paremompum enquari, ronga annumyar ogundrobore

A1 = A2 = A, no raemomor omnumomomus no neconsumyo benuruny w1=w, w2=w+sw, sw << w Whe ynpouseum npunen, umo 41=0 udz=0 nynoue kak u B npego VU $\times_{\Xi} = X_1 + X_2 = 2A\cos\left(\frac{\delta W}{a}t\right)\cos\left(c\delta t + \frac{\delta W}{a}t\right)$ Borparvewer, τ . Поступоне как и в предогрущем спучае попучаем:

 $x_z = eA |\cos(\frac{A\omega}{2} + 1)|\cos(\omega + 1)$

Ecnu los(2t) 70, mo 0=0 cos (D t) < 0, mo 0=7

опаким образом при спочнении копебаний близиих частом возникает периодическое изменение ампитуда и сканкооброр, и че изменение остят резупетирующего нопебания - ивление, Kom. noiz " Sueme"



2. Эквивалентность теплоты и работы. Внутренняя энергия термодинамической системы. Первое начало термодинамики.

Наиболее общим является термодинамический метод, который заключается в описании поведения систем с помощью основных постулатов (законов), называемых началами термодинамики. Их справедливость подтверждается опытным путём. Термодинамическая система — система, описываемая с позиций термодинамики. Термодинамика описывает макроскопические движения (изменение состояний) систем с помощью параметров, которые принято (весьма условно) разделять на внутренние и внешние. Обычно в большинстве задач достаточно задать три параметра (координат состояния).

Эквивалентность теплоты и работы

Если термодинамическая система, взаимодействуя с внешими телами, совершает работу A и получает количессктво теплоты Q, то после возвращения в исходное состояние согласно принципу эквивалентности количества теплоты и работы: A=Q

Внутренняя энергия термодинамической системы

Внешняя энергия системы связана с движением системы и положением системы в поле внешних сил. Внутренняя энергия системы включает в себя энергию микроскопического движения и взаимодействия частиц термодинамической системы, а также их внутримолекулярную и внутриядерную энергии. Внутренняя энерг термодинамической системы определяется с точностью до постоянной величины. Температура — это величина, характеризующая состояние термодинамической системы и зависящая от параметров состояния (например, давления и объема). Она является однозначной функцией внутренней энергии системы.

Свойства температуры: 1) Если в системе между телами, находящимися в тепловом контакте теплопередача отсутствует, то эти тела имеют одинаковую температуру и находятся в термодинамическом равновесии друг с другом. 2) Если две равновесные термодинамические системы находятся в тепловом контакте и имеют одинаковую температуру, то вся совокупность находится в равновесии при той же температуре. 3) Если в теплоизолированной системе, состоящей из двух тел, одно тело находится при меньшей температуре, то теплопередача осуществляется от более нагретого тела к менее нагретому телу. Этот процесс осуществляется до тех пор, пока не наступит равенство температур и система не придет в состояние термодинамического равновесия.

Первое начало термодинамики

Изменение внутренней энергии системы может быть осуществлено путём совершения работы и теплопередачей количества теплоты Q:

$$\Delta U = A_{BHEIII} + Q$$

Работа системы над внешними телами $A = -A_{BHEIII}$

$$Q = \Delta U + A$$

Первое начало термодинамики: Количество теплоты, переданное системе, идет на изменение внутренней энергии и на совершение этой системой работы над внешними телами. Физический смысл – это закон сохранения энергии. Для элементарных количеств

$$\delta Q = dU + \delta A$$
.

Так как внутренняя энергия — это однозначная функция состояния, то dU — полный дифференциал. Например, в результате крутового процесса $\Delta U = \oint dU = 0$. Но количество теплоты и ра-

бота не являются функциями состояния системы, поэтому вообще говоря $\oint \delta Q = \oint \delta A \neq 0$, сле-

довательно, для них выбирается другое обозначение. Работа газа против внешних тел

 $\delta A = F \cdot dr \cdot \cos \alpha$.

С учетом выражения $F = p \cdot S$ и изменения объема $dV = S \cdot dr \cdot \cos \alpha$

 $\delta A = p \cdot S \cdot dr \cdot \cos \alpha = p \cdot dV.$

При конечных изменениях объема

$$A = \int \rho dV$$

Замечание. Первое начало термодинамики запрещает создание вечных двигателей первого рода - бесконечно совершающих работу без подвода внешней энергии. Действительно, если Q=0, то A= $-\Delta U$. Система совершает работу за счет уменьшения внутренней энергии. В конце концов, вся внутренняя энергия будет исчерпана и двигатель остановится.

(CKONEKO MEMOULO (CU4) MONUEM BRILLETUTECE β δαππου ΕΜΚΟCΤΕΙΟ V=201 πρυ gabremu P=6 amm и температире ±=43°C Demenue Douco: cu Cly Memory - 2013. Dark yapo-16.10 Mont userelle noumen ero 301 repense monte mengenee 801-Endnuipoud; M = 16 /MONG 20.10 M3 V= 201 6.105 NOI P=6 aTM £= 430C 316K PV=DRT m? PV= MRI $M = \frac{DVM}{RT}$ [m] = $\frac{\pi \sigma_{1}}{2\pi l}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ HIM. . Kr=Kr $m = \frac{6.10^5, 20.10^{-3}, 16.10^{-3}}{8,31.316} = 0,073 \text{ Kr} = 73\text{ r}$ Ombem: 73r

€ Koimep Moiceoù m=200 Kr gburnetel c nou. exopoembro vo=4 4/c. Ochmone, 4mo eunoi consomuerement fosos ponopymonons-na exopoety F=- KV, R=12 K/C. KO7 @ conponiubrellus. Orpegenuse cropocts Kamepa repez Dt=10 & noene uavia na poumeuns Deurline: Dould! CU Fe m v. 7x M=200Kr Vo = 4 M/C 1) FO IMY 3-My Ubiomoud F=-KV K=12 K/C At=10e EF=mod 2? Fe=md X: - Fc = ma Kr=mdr (Bpewermer 30 2015 Salv = K OF st amo nes epuo, une uoinveral en vol = Kot Vo = e mot = V= emot. Vo V= 4, e = 10 = 7,3 1/e Ombemi 7,3 &