# گزارش دستورکار ششم آزمایشگاه درس شبکههای کامپیوتری

نگار موقتیان، ۹۸۳۱۰۶۲

### ۲. تفاوت این دو روش (مرحلهٔ ۹ و ۱۱) در چیست؟

به طور کلی دستور enable secret به نسبت enable password امنیت بالاتری دارد، چرا که دستور password گذرواژه را به صورت متنی و دستور enable secrete گذرواژه را به صورت رمزنگاری شده توسط الگوریتم MD5 ذخیره می کند. برای مثال اگر با استفاده از دستور show running-config برای مشاهدهٔ تنظیمات استفاده کنیم گذرواژهٔ ذخیره شده کاملاً قابل خواندن است و به همین دلیل به نسبت امن نیست.

```
hostname R1
enable password CISCO
!
!
!
```

### ۴. چگونه می توان اطلاعات ذخیره شده در NVRAM را حذف کرد؟

با توجه به تنظیمات انجام شده اگر دستور show startup-config را وارد کنیم اطلاعات ذخیره شده را مانند زیر مشاهده خواهیم کرد.

```
username MyName password 68436986571113
!
!
ip subnet-zero
!
ip cef
no ip domain-lookup
!
!
!
```

حال اگر مانند زیر ابتدا دستور erase startup-config را اجرا کرده و از این طریق حافظهٔ NVRAM را پاک کنیم، با اجرای دوبارهٔ دستور show startup-config همانطور که در شکل زیر نیز مشاهده می شود اطلاعات موجود بر این حافظه حذف شدهاند.

```
Riferase startup-config
Erasing the nvram filesystem will remove all files! Continue? [confirm]
[OK]
Erase of nvram: complete
Rifshow startup-config
%% Non-volatile configuration memory is not present
Rif
```

۷. با استفاده از دستور show ip interface brief توضیح دهید که چرا واسط ابتدا up می شود و سپس down می شود.

خروجی این دستور در این مرحله مانند زیر میباشد. همانطور که مشاهده میشود Serial0/0/0 در وضعیت down قرار دارد.

```
Myrouter1#show ip interface brief
                       IP-Address
                                                                          Protocol
Interface
                                        OK? Method Status
Serial0/0/0
                                        YES unset down
                       unassigned
                                                                          down
Serial0/0/1
                       unassigned
                                        YES unset
                                                   administratively down down
                                        YES unset
FastEthernet0/0
                       unassigned
                                                    administratively down down
FastEthernet0/1
                       unassigned
                                        YES unset
                                                   administratively down down
```

دلیل این اتفاق این است که با استفاده از دستور no shutdown فقط Router1 را و فعال کردهایم و سمت دیگر که Router1 است، هنوز down و غیر فعال است. به همین دلیل پس از آن که Router1 را فعال می کنیم برای مدتی up است اما چون نمی تواند اتصالی با سمت دیگر که Router2 است تشکیل دهد، پس از مدتی می شود.

۸. با استفاده از دستور show ip interface brief توضیح دهید چرا برای مسیریاب Router1 و Router2
 ه. با استفاده از دستور administrator status در حالت up است ولی down در حالت down

 $^{\circ}$  up خروجی این دستور در این مرحله مانند زیر میباشد. همانطور که مشاهده میشود Serial0/0/0 در وضعیت  $^{\circ}$  قرار داشته و قسمت مربوط به پروتکل آن در حالت  $^{\circ}$  down قرار دارد.

```
Interface
                       IP-Address
                                        OK? Method Status
                                                                           Protocol
Serial0/0/0
                                        YES unset up
                       unassigned
                                                                           down
Serial0/0/1
                       unassigned
                                        YES unset
                                                    administratively down down
FastEthernet0/0
                                                   administratively down down
                       unassigned
                                        YES unset
astEthernet0/1
                       unassigned
                                        YES unset
                                                    administratively down down
```

وضعیت administrator برای Router1 و Router2 در حالت به است زیرا آنها را در بخش قبل با استفاده از مستور administrator برای Router1 و غیرفعال است، زیرا هنوز مستور no shutdown فعال کردهایم. اما بخش مربوط به protocol در حالت down و غیرفعال است، زیرا هنوز connection ای نمی تواند بین آن دو وجود داشته باشد.

### ٩. آيا Router2 سمت DCE به حساب مي آيد؟

بله؛ با توجه به شکلهای زیر این روتر در هر دو ارتباط سریال سمت DCE میباشد.

```
Myrouter2#show controller
interface Serial0/0/0
HD unit 0, idb = 0x1AE828, driver structure at 0x1B4BA0
buffer size 1524 HD unit 0,V.35 DCE cable
cpb = 0x7, eda = 0x58DC, cda = 0x58F0
RX ring with 16 entries at 0x4075800
```

```
interface Serial0/0/1
HD unit 0, idb = 0x1AE828, driver structure at 0x1B4BA0
buffer size 1524 HD unit 0,V.35 DCE cable
cpb = 0x7, eda = 0x58DC, cda = 0x58F0
RX ring with 16 entries at 0x4075800
```

## ۱۰. توضیح دهید چرا Line Protocol در حالت up است.

administratively down down

این بار همانطور که در شکلهای زیر نیز مشاهده می شود مقدار قسمت پروتکل برابر با up است زیرا در مرحلهٔ قبل نرخ کلاک ارتباط سریال میان دو روتر را تنظیم کردیم و حال روترها می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

Myrouter1#show ip	interface brief					
Interface	IP-Address	OK?	Method	Status		Protocol
Serial0/0/0	unassigned	YES	unset	up		up
Serial0/0/1	unassigned	YES	unset	administratively	down	down
FastEthernet0/0	unassigned	YES	unset	administratively	down	down
FastEthernet0/1	unassigned	YES	unset	administratively	down	down
Myrouter3#show ip	interface brief					
Interface	IP-Address	OK?	Method	Status		Protocol
Serial0/0/0	unassigned	YES	unset	up		up
Serial0/0/1	unassigned	YES	unset	down		down

YES unset

unassigned

FastEthernet0/1

# ۱۱. توضیح دهید که چرا همیشه نیاز به اجرای دستور clock rate نداریم و صرفاً دستور no shutdown کافی است.

clock rate برای ایجاد ارتباط بین دو گره DCE و DTE و توسط گرهٔ DCE انجام می شود. به همین دلیل تنظیم آن توسط گره ی DCE کافی است و دیگر لازم نیست که دستور clock rate را در گره DTE نیز اجرا کنیم، بلکه کافیست گره DTE را با دستور no shutdown روشن کنیم.

به علاوه دستور clock rate برای تنظیم کلاک (یا همان نرخ جابجایی اطلاعات) ارتباطاتی که از طریق کابل سریال برقرار میشوند مورد استفاده قرار می گیرد و اگر در حال استفاده از واسطهای fast ethernet باشیم، دیگر نیازی به استفاده از آن نیست.

### ۱۲. در Router1 با استفاده از دستور ping آدرس 10.1.1.2 را ping کنید. چه اتفاقی می افتد؟

همانطور که در شکل زیر دیده می شود این آدرس با فرستادن ۵ بستهٔ ۱۰۰ بایتی و با استفاده از پروتکل ICMP همانطور که در شکل زیر دیده می شود این آدرس با فرستادن ۵ بستهٔ ۱۰۰ بایتی و با استفاده از پروتکل ping می شود و هر ۵ بسته با موفقیت به مقصد (که همان مسیریاب دوم است) رسیده و پاسخ آنها دریافت شده است. طبق اطلاعات چاپ شده مینیمم TTR فرستادن در خواست تا دریافت پاسخ آن 1ms، میانگین آن و ماکسیمم آن 4ms بوده است.

```
Myrouter1#ping 10.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
Myrouter1#
```

### ۱۳. در Router2 با استفاده از دستور ping آدرس 172.16.10.1 را ping کنید. چه اتفاقی میافتد؟

همانطور که در شکل زیر دیده می شود این آدرس با فرستادن ۵ بستهٔ ۱۰۰ بایتی و با استفاده از پروتکل ICMP همانطور که در شکل زیر دیده می شود این آدرس با فرستادن ۵ بسته با موفقیت به مقصد (که همان مسیریاب سوم است) رسیده و پاسخ آنها دریافت شده است. طبق اطلاعات چاپ شده مینیمم RTT فرستادن در خواست تا دریافت پاسخ آن 1ms، میانگین آن و ماکسیمم آن 4ms بوده است.

```
Myrouter2#ping 172.16.10.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.10.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
Myrouter2#
```

#### ۱۴. سایر ستونهای خروجی را شرح دهید.

خروجی دستور فوق جدولی مانند زیر میباشد.

```
Myrouter2#show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
S -Switch, H - Host, i - IGMP, r - Repeater
Device ID Local Intrfce Holdtme Capability Platform Port ID
Myrouter1 Ser0/0/0 131 R 2811 Ser 0/0/0
Myrouter3 Ser0/0/1 132 R 2811 Ser 0/0/0
Myrouter2#
```

- ❖ Device ID در حقیقت host name دستگاههای همسایهای را نشان می دهد که Router2 به طور مستقیم
   به آنها متصل شده است.
- ❖ Local Interface: مشخص کنندهٔ واسط محلیای است که پیامهای CDP از طریق آن دریافت شدهاند.
- $\bullet$  Capability: نقش و توانایی دستگاه همسایه را مشخص می کند. برای مثال حرف S مشخص کنندهٔ این Router است که دستگاه همسایه یک Switch بوده و S مشخص کنندهٔ این است که دستگاه همسایه یک بوده و S بوده است.
  - ❖ Platform: شمارهٔ سیستم عامل در حال اجرا بر روی دستگاه همسایه را نشان میدهد.
- ❖ Port ID: مشخص کنندهٔ interface دستگاه همسایه است که بسته های CDP از طریق آن ارسال شدهاند (در مقابل Local Interface).

### ۱۵. چه اطلاعاتی توسط پروتکل CDP منتقل شدهاست؟

خروجی دستور فوق یکسری اطلاعات به ازای هر دستگاه همسایه است. برای مثال در رابطه با Router1 داریم:

همانطور که در شکل بالا دیده می شود اطلاعاتی از قبیل نام دستگاه همسایه، آدرس IP ای که پیام از طریق آن آن ارسال شده است، سیستم عامل در حال اجرا بر روی آن، نوع و توانایی آن، واسطهایی که پیام از طریق آن در این دریافت و ارسال شده، مقدار hold time و اطلاعات بیش تری در رابطه با platform از جمله نسخهٔ آن در این پیامها منتقل شده است.