گزارش دستور کار دوم آزمایشگاه سیستمهای عامل

نگار موقتیان، ۹۸۳۱۰۶۲

۱. بارگذاری ماژول هستهٔ سخت افزاری:

در این قسمت از آزمایش ماژول هستهٔ nvmem-rave-sp-eeprom که یک EEPROM درایور برای Rave SP درایور برای EEPROM میباشد را بر روی هستهٔ سیستم عامل بارگذاری کرده و سپس آن را حذف میکنیم.

برای این کار ابتدا فایل با پسوند ko. مربوط به این ماژول هسته را از سایت زیر دانلود کردم:


https://www.candelatech.com/downloads/j/lib/modules/5.15.17+/kernel/drivers/nvmem/

اما متاسفانه با وجود استفاده از نسخهٔ 18.04 سیستم عامل Ubuntu با خطای Invalid module format مواجه شدم. لذا فایل c. این ماژول را از ریپازیتوری زیر دانلود کرده و آن را make کردم:

https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/nvmem/rave-sp-eeprom.c

و این بار در بارگذاری فایل خروجی ko. مرحلهٔ قبل بر روی هسته مشکلی وجود نداشت (طریقهٔ make کردن فایل های زبان C در قسمتهای بعدی آزمایش به طور کامل توضیح داده خواهد شد).

پس از بدست آوردن فایل ko. منطبق با هستهٔ سیستم عامل مراحل زیر انجام شد.



به دلیل این که میخواهیم ماژولی را بر روی هستهٔ سیستم عامل بارگذاری کنیم نیاز به دسترسی root داریم. بنابراین در این مرحله با استفاده از دستور sudo –i سطح دسترسی را به root تغییر داده و به فولدر Desktop بنابراین در این مرحله با استفاده از دستور i میرویم.

```
root@ubuntu: /home/maxeu/Desktop
File Edit View Search Terminal Help
root@ubuntu:/home/maxeu/Desktop#
root@ubuntu:/home/maxeu/Desktop# lsmod
                          Size Used by
                              32768 2
vmw_vsock_vmci_transport
                         36864 3 vmw_vsock_vmci_transport
vsock
intel_rapl_msr
intel_rapl_common
crct10dif_pclmul
                         20480
                         24576
                                1 intel rapl msr
                         16384
crc32_pclmul
ghash_clmulni_intel
                         16384
                         16384
aesni_intel
                        372736
crypto_simd
                         16384
                                   aesni_intel
cryptd
                         24576
                                 2 crypto_simd,ghash_clmulni_intel
glue_helper
                         16384
                                 1 aesni_intel
                         20480
rapl
vmw balloon
                         24576
input_leds
                         16384
                         28672
joydev
serio_raw
                         20480
snd_ens1371
                         28672
snd_ac97_codec
                        135168
                                   snd_ens1371
gameport
                         16384
                                 1 snd_ens1371
ac97_bus
                         16384
                                 1 snd_ac97_codec
snd_pcm
                        102400 2 snd_ac97_codec,snd_ens1371
```

حال ابتدا با استفاده از دستور Ismod لیست ماژولهایی که در حال حاضر بر روی هستهٔ سیستم هستند را مشاهده می کنیم.

```
root@ubuntu: /home/maxeu/Desktop
File Edit View Search Terminal Help
sch_fq_codel
                          20480
                          40960
parport_pc
ppdev
                          24576
                          20480
                          53248
                                 3 parport pc,lp,ppdev
parport
ip_tables
x_tables
                          32768
                                  1 ip_tables
                          45056
autofs4
                          45056
hid_generic
                          16384
usbhid
                          53248
                                    usbhid,hid_generic
hid
                         126976
psmouse
                         151552
mptspi
                          24576
mptscsih
                                  1 mptspi
                          40960
                                  2 mptspi,mptscsih
mptbase
                          94208
ahci
                          40960
libahci
                          32768
e1000
                         143360
scsi_transport_spi
                          32768
                                 1 mptspi
i2c_piix4
pata_acpi
                          28672
                                 0
                          16384
                                 0
floppy
                          81920 0
root@ubuntu:/home/maxeu/Desktop# insmod nvmem-rave-sp-eeprom.ko
root@ubuntu:/home/maxeu/Desktop#
```

در این مرحله به سادگی با استفاده از دستور insmod nvmem-rave-sp-eeprom.ko ماژول مورد نظر را بر روی هستهٔ سیستم عامل باگذاری می کنیم.

```
root@ubuntu: /home/maxeu/Desktop
                          81920 0
root@ubuntu:/home/maxeu/Desktop# insmod nvmem-rave-sp-eeprom.ko
root@ubuntu:/home/maxeu/Desktop#
root@ubuntu:/home/maxeu/Desktop# lsmod
Module
                           Size Used by
nvmem_rave_sp_eeprom
                           16384
                                  0
vmw_vsock_vmci_transport
                               32768
vsock
                          36864 3 vmw_vsock_vmci_transport
intel_rapl_msr
intel_rapl_common
crct10dif_pclmul
                          20480
                          24576
                                  1 intel_rapl_msr
                          16384
crc32_pclmul
                          16384
ghash_clmulni_intel
aesni_intel
                          16384
                         372736
crypto_simd
                          16384
                                  1 aesni intel
                                  2 crypto_simd,ghash_clmulni_intel
1 aesni_intel
cryptd
                          24576
glue_helper
                          16384
rapl
                          20480
vmw_balloon
                          24576
input_leds
                          16384
joydev
                          28672
                                  0
serio_raw
                          20480
                                  0
snd_ens1371
snd_ac97_codec
                          28672
                         135168 1 snd_ens1371
```

بار دیگر دستور lsmod را اجرا می کنیم. مشاهده می شود که ماژول فوق به لیست ماژولهای هسته اضافه شدهاست.

```
root@ubuntu: /home/maxeu/Desktop
File Edit View Search Terminal Help
sch_fq_codel
parport_pc
                          40960
ppdev
                          24576
                          20480
lp
                          53248
                                  3 parport_pc,lp,ppdev
parport
ip_tables
                          32768
x_tables
autofs4
                          45056
                                    ip_tables
                          45056
hid_generic
                          16384
usbhid
                          53248
hid
                         126976
                                    usbhid, hid_generic
psmouse
                         151552
mptspi
                         24576
mptscsih
                          40960
                                  1 mptspi
mptbase
                          94208
                                  2 mptspi,mptscsih
ahci
                          40960
libahci
                         32768
                                 1 ahci
e1000
                         143360
scsi_transport_spi
                          32768
                                    mptspi
i2c_piix4
                          28672
pata_acpi
                          16384
floppy
                          81920
root@ubuntu:/home/maxeu/Desktop# rmmod nvmem_rave_sp_eeprom
root@ubuntu:/home/maxeu/Desktop#
```

برای حذف این ماژول نیز از دستور rmmod (بر خلاف insmod) استفاده می کنیم.

```
root@ubuntu: /home/maxeu/Desktop
File Edit View Search Terminal Help
pata_acpi
floppy
                         81920 0
root@ubuntu:/home/maxeu/Desktop# rmmod nvmem_rave_sp_eeprom
root@ubuntu:/home/maxeu/Desktop#
root@ubuntu:/home/maxeu/Desktop# lsmod
                          Size Used by
vmw_vsock_vmci_transport
                              32768 2
vsock
                         36864 3 vmw_vsock_vmci_transport
intel_rapl_msr
                         20480
intel_rapl_common
crct10dif_pclmul
                         24576
                                 1 intel rapl msr
                         16384
crc32_pclmul
                         16384
ghash_clmulni_intel
aesni_intel
                         16384
                        372736
crypto_simd
                         16384
                                 1 aesni_intel
                                  crypto_simd,ghash_clmulni_intel
aesni_intel
cryptd
                         24576
glue_helper
                         16384
rapl
                         20480
vmw balloon
                         24576
input_leds
                         16384
joydev
                         28672
                         20480
serio_raw
snd_ens1371
                         28672
snd_ac97_codec
                        135168 1 snd_ens1371
```

با اجرای دوبارهٔ دستور Ismod مطمئن می شویم که ماژول فوق با موفقیت حذف شده و دیگر میان لیست ماژول های هسته وجود ندارد.

۲. بخش ۱ – ایجاد ماژولهای هسته:

در این قسمت از آزمایش ابتدا یک ماژول هسته به زبان C و مطابق با دستور کار مینویسیم. سپس این ماژول را make می کنیم تا از فایل C نوشته شده یک خروجی قابل بارگذاری بر هستهٔ سیستم عامل با پسوند C. ایجاد شود. سپس مانند قسمت قبلی آزمایش این فایل C. را بر روی هسته بارگذاری کرده و در انتهای آزمایش آن را حذف می کنیم. همچنین در این مراحل با استفاده از دستور dmesg بافر هسته را بررسی می کنیم تا از بارگذاری و حذف صحیح ماژول فوق اطمینان حاصل کنیم.

کد مربوط به این ماژول در ادامه آمده و توضیحات مربوطه داده شده است.

```
#include <linux/init.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/module.h>
/* this function is called when the module is loaded */
int simple_init(void) {
      printk(KERN_INFO "Loading Module...\n");
      return 0;
}
/* this function is called when the module is removed */
void simple_exit(void) {
      printk(KERN_INFO "Removing Module...\n");
/* Macros for registering module entry and exit points */
module_init(simple_init);
module_exit(simple_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_DESCRIPTION("A simple module written to learn about Linux kernel modules");
MODULE_AUTHOR("Negar Movaghatian - 9831062");
```

در خطوط ابتدایی کتابخانههای لازم برای ایجاد ماژول هسته را اضافه کردهایم.

توابع simple_init و simple_exit و simple_exit و پایان برنامهٔ ماژول هستند که با استفاده از ماکروهای moduel_init و module_exit و module_exit و module_init که در خطوط پایانی برنامه نوشته شدهاند این دو تابع را به عنوان تابع شروع و پایان معرفی میکنیم. در این ماژول ساده تنها کاری که این دو تابع انجام میدهند نوشتن پیغامی هنگام بارگذاری و حذف ماژول بر روی بافر هسته است تا از طریق آن بتوانیم از موفقیت آمیز بودن روند کار اطمینان حاصل کنیم. در انتهای برنامه نیز توضیحاتی دربارهٔ ماژول فوق را در قالب ماکروهای از پیش تعریف شده نوشته ایم.

و اما برای بارگذاری این ماژول بر روی هسته نیاز به یک فایل خروجی با پسوند ko. داریم. برای build کردن برنامه از یک makefile و دستور make استفاده برای اجرای آن استفاده می کنیم. برای استفاده از این دستور و کامپایل کردن برنامهٔ نوشته شده به زبان C ابتدا با استفاده از دستورات زیر make و gcc را بر روی سیستم عامل نصب می کنیم:

```
apt get update
apt install make
apt install gcc
```

به علاوه از یک makefile با محتوای زیر استفاده می کنیم. این فایل را در فولدر برنامهٔ نوشته شده قرار می دهیم تا make بتواند دستورالعملهای آن را اجرا کند.

```
KERNELDIR=/lib/modules/`uname -r`/build
#ARCH=i386
#KERNELDIR=/usr/src/kernels/`uname -r`-i686

MODULES = simple-module.ko
obj-m += simple-module.o

all:
    make -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules


clean:
    make -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) clean
```

برای مشخص کردن محتوای این فایل از سایت زیر استفاده شدهاست:


https://www.cs.bham.ac.uk/~exr/lectures/systems/07_08/kernelProgramming.php

برای جلوگیری از خطای Invalid module format و تطابق ماژول build شده با نسخهٔ kernel مسیر هستهٔ سیستم عامل (تحت عنوان KERNELDIR) به عنوان آرگومان به make داده شده است. در خط 4 و α نیز نام فایلهایی خروجی ماژول (با پسوند ko)) و object ها (با پسوند ob) مشخص شده اند.


با قرار دادن این فایل در فولدر برنامهای که نوشتهایم و اجرای دستور make میتوان فایلهای خروجی را بدست آورد.




پس از طی این مراحل و بدست آوردن فایل خروجی کافیست مانند بخش اول آزمایش سطح دسترسی را به root تغییر داده و دستور insmod را اجرا کنیم.




طبق دستورکار با استفاده از دستور dmesg بافر هسته را چک میکنیم تا بررسی کنیم پیغامی که انتظار داشتیم زمان بارگذاری ماژول هسته چاپ شود در بافر نوشته شده یا خیر.




همانطور که انتظار داشتیم عبارت "Loading Module..." چاپ شدهاست. به علاوه با استفاده از دستور Ismod لیست ماژولهای هسته را بررسی می کنیم.




ماژول simple_module در این لیست قرار دارد، بنابراین ماژول هستهای که نوشته بودیم با موفقیت بارگذاری شده است. حال مانند قسمت اول آزمایش ماژول نوشته شده را با استفاده از دستور rmmod حذف می کنیم.



بار دیگر از دستور lsmod استفاده می کنیم. این بار ماژول مورد نظر در لیست ماژولهای هسته وجود ندارد.



و با استفاده از دستور dmesg بافر هسته را چک می کنیم تا بررسی کنیم پیغامی که انتظار داشتیم زمان حذف ماژول هسته چاپ شود در بافر نوشته شده یا خیر. عبارت "...Removing Module" در بافر چاپ شدهاست، بنابراین حذف ماژول نیز با موفقیت انجام شده.



۳. بخش ۲ – ساختمان دادههای هسته:

در این قسمت نیز مانند قسمت قبل آزمایش با استفاده از زبان C یک ماژول هسته نوشته، آن را بر روی هسته بارگذاری کرده و سپس حذف می کنیم. کد مربوط به هر بخش از این ماژول در ادامه آمده و توضیحات مربوطه داده شده است.

```
#include <linux/init.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/list.h>
#include <linux/slab.h>
```

در ابتدا کتابخانههای مورد نیاز را به ماژول مورد نظر اضافه میکنیم. سه کتابخانهٔ اول برای نوشتن ماژولهای هسته، کتابخانهٔ بعدی برای استفاده از ساختمان دادهٔ Linked List موجود در هستهٔ لینوکس و کتابخانهٔ آخر برای استفاده از دستور kmalloc برای تخصیص حافظهٔ هسته استفاده می شود.

```
static LIST_HEAD(birthday_list);

struct birthday {
    int day;
    int month;
    int year;
    struct list_head list;
};
```

در خطوط بعدی برنامه ابتدا با استفاده از ماکروی LIST_HEAD متغیر birthday_list را به عنوان ابتدای birthday متغیر birthday به نام struct به نام struct ان النقاده می کنیم. سپس یک struct به نام list ای که در ادامه از آن استفاده می کنیم تعریف و مقداردهی می کنیم. سپس یک list به نام النقاده می سازیم که یک تاریخ را در خود نگهداری کرده و به دلیل داشتن یک عضو از جنس list_head قابلیت استفاده به عنوان یک node در list الهدام الهدام دارد.

در تابع simple_init که در صفحهٔ بعد آمده (و در انتهای برنامه آن را به عنوان نقطهٔ شروع ماژول معرفی می کنیم)، ابتدا یک پیغام بر روی بافر هسته قرار می دهیم. زمان بارگذاری ماژول هسته این پیغام به ما کمک می کند تا مطمئن باشیم ماژول به درستی بر روی هستهٔ سیستم عامل بارگذاری شده است. در ادامه Δ نمونه از struct birthday را ساخته، به آن حافظه تخصیص داده، فیلدهای آن را مقدار دهی کرده و در آخر آن را به انتهای ان را مقدار دهی که ساخته بودیم اضافه می کنیم. پس از اضافه شدن تمام افراد با استفاده از دستور linked list بر روی تمام اعضاء linked list ساخته شده پیمایش کرده و اطلاعات مربوط به آن را چاپ

می کنیم. در انتها نیز پیغامی بر روی بافر هسته چاپ می کنیم تا مطمئن شویم تمام node ها با موفقیت اضافه شدهاند.

```
/* this function is called when the module is loaded */
int simple init(void) {
      printk(KERN INFO "Loading Birthday Module...\n");
      struct birthday *person1;
      person1 = kmalloc(sizeof(person1), GFP KERNEL);
      person1->day = 12;
      person1->month = 10;
      person1->year = 2001;
      INIT_LIST_HEAD(&person1->list);
      list add tail(&person1->list, &birthday list);
      struct birthday *ptr;
      int i = 1;
      list for each entry(ptr, &birthday list, list)
             printk(KERN_INFO "%d. %d/%d/%d\n", i++, ptr->year, ptr->month, ptr->day);
      printk(KERN INFO "End of init function. Added all nodes successfully!\n");
      return 0;
}
```

در تابع simple_exit نیز (که در انتهای برنامه آن را به عنوان نقطهٔ پایان ماژول معرفی می کنیم)، ابتدا یک پیغام بر روی بافر هسته قرار می دهیم. زمان حذف ماژول هسته این پیغام به ما کمک می کند تا مطمئن باشیم ماژول به درستی از روی هستهٔ سیستم عامل حذف شده است.

```
#/this function is called when the module is removed/*
void simple_exit(void) }
    printk(KERN_INFO "Removing Birthday Module...\n");

int i = 1;
    struct list_head *ptr, *tmp;
    list_for_each_safe(ptr, tmp, &birthday_list)}
        printk(KERN_INFO "Freeing node %d\n", i++);
        list_del(ptr);
        kfree(ptr);
    }

printk(KERN_INFO "End of exit function. removed all nodes successfully!\n");
{
```

به دلیل این که زمانی که این تابع در حال اجرا است میخواهیم ماژول را از روی هسته برداریم باید حافظهٔ هسته که در تابع simple_init به متغیرهای این ماژول اختصاص داده بودیم را به هسته برگردانیم، بنابراین نیاز داریم که بر روی تمام عناصر linked list پیمایش شده حرکت کنیم، آنها را از linked list حذف کرده و با استفاده از دستور kfree حافظهٔ تخصیص داده شده به آن را آزاد کنیم. در این زمان به ازای هر node پیغامی نیز بر روی بافر هسته چاپ می کنیم تا مطمئن شویم تمام node ها حذف شدهاند.

اما برای پیمایش بر روی تمام اعضاء این بار از دستور list_for_each_safe استفاده می کنیم، زیرا می خواهیم همزمان با پیمایش لیست node هایی را از آن حذف کنیم و استفاده از for_each ساده می تواند باعث مشکلاتی شود. برای فراگیری طریقهٔ استفاده از این دستور از سایتهای زیر استفاده شده است:


https://stackoverflow.com/questions/9207850/why-do-we-need-list-for-each-safe-in-for-deleting-nodes-in-kernel-linked-list

https://www.kernel.org/doc/htmldocs/kernel-api/API-list-for-each-safe.html


```
/* Macros for registering module entry and exit points */
module_init(simple_init);
module_exit(simple_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_DESCRIPTION("A module written to work with Linux kernel data structures");
MODULE_AUTHOR("Negar Movaghatian - 9831062");
```

در انتها نیز با استفاده از ماکروهای moduel_init و moduel_exit و simple_init و simple_exit را به عنوان توابع شروع و پایان ماژول معرفی میکنیم. به علاوه توضیحاتی دربارهٔ ماژول فوق را در قالب ماکروهای از پیش تعریف شده اضافه میکنیم.


حال برای بارگذاری این ماژول بر روی هسته نیاز به یک فایل خروجی با پسوند ko. داریم. برای build کردن برنامه مانند آزمایش قبل از یک makefile و دستور make استفاده برای اجرای آن استفاده می کنیم. توضیحات مربوط به این فایل در آزمایش قبل آمدهاست. تنها کافیست نام فایلهای خروجی را به نام این ماژول تغییر دهیم. با قرار دادن این فایل در فولدر برنامهای که نوشته یم و اجرای دستور make می توان فایلهای خروجی را بدست آورد.




پس از طی این مراحل و بدست آوردن فایل خروجی کافیست مانند بخشهای قبلی آزمایش سطح دسترسی را به root تغییر داده و دستور insmod را اجرا کنیم.




با استفاده از دستور dmesg بافر هسته را چک می کنیم تا بررسی کنیم پیغامی که انتظار داشتیم زمان بارگذاری ماژول هسته چاپ شود در بافر نوشته شده یا خیر.



همانطور که انتظار داشتیم عبارت "Loading Birthday Module" و لیست تمامی node ها چاپ شدهاست. حال مانند قسمتهای قبلی آزمایش ماژول نوشته شده را با استفاده از دستور rmmod حذف می کنیم.



بار دیگر با استفاده از دستور dmesg بافر هسته را چک میکنیم تا بررسی کنیم پیغامی که انتظار داشتیم زمان حذف ماژول هسته چاپ شود در بافر نوشته شده یا خیر.



عبارت "...Removing Birthday Module" و "Freeing node" به ازای تمام node ها در بافر چاپ شدهاست، بنابراین حذف ماژول نیز با موفقیت انجام شده.