
fűzős derékpánt · 5 panel · aszimmetrikus szél

Fűzős derékpánt, amely kiemeli a derekat: ruha, ing vagy pulóver fölött viselhető.

MŰSZAKI RAJZ (ugyanabból a szerkesztésből)



ENNEK A SZABÁSMINTÁNAK A MÉRETEI

Mellbőség (test)	**92 cm**
Mell alatti körméret (test)	**78 cm**
Derékbőség (test)	**70 cm**
Felső csípőbőség, 12 cm-rel a derék alatt	**92 cm**
Csípőbőség, 20 cm-rel a derék alatt	**98 cm**
Derékszűkítés	**4 cm**
Kész derékbőség (a fűzőrés nélkül)	**66 cm**
Fűzőrés a háton	**4 cm**
Magasság az elülső középvonalon	**14 cm**
Magasság a hátsó középvonalon	**15 cm**

SZABÁSRÉSZEK

1. szabásrész · elülső középvonal · jobb oldal — Szabd ki 1× anyagból + 1× coutilból (színével felfelé)
2. szabásrész · eleje · jobb oldal — Szabd ki 1× anyagból + 1× coutilból (színével felfelé)
3. szabásrész · háta · jobb oldal — Szabd ki 1× anyagból + 1× coutilból (színével felfelé)
4. szabásrész · háta · jobb oldal — Szabd ki 1× anyagból + 1× coutilból (színével felfelé)
5. szabásrész · hátsó középvonal · jobb oldal — Szabd ki 1× anyagból + 1× coutilból (színével felfelé)
1. szabásrész · elülső középvonal · bal oldal — Szabd ki 1× anyagból + 1× coutilból (színével felfelé)
2. szabásrész · eleje · bal oldal — Szabd ki 1× anyagból + 1× coutilból (színével felfelé)
3. szabásrész · háta · bal oldal — Szabd ki 1× anyagból + 1× coutilból (színével felfelé)
4. szabásrész · háta · bal oldal — Szabd ki 1× anyagból + 1× coutilból (színével felfelé)
5. szabásrész · hátsó középvonal · bal oldal — Szabd ki 1× anyagból + 1× coutilból (színével felfelé)

ANYAGOK

Külső anyag: 0,3 m (szatén, brokát, jacquard vagy gabardin). Coutil vagy sűrű szövésű vászon: ugyanannyi.

Busk 25 cm. 7 mm-es acél spirálcsont: 12.

5 mm-es fém ringli alátéttel: 9. Lapos fűzőzsinór: 4 m. Ferdepánt a szegéshez: 2,5 m.

2,5 cm-es derékszalag: 70 cm.

NYOMTATÁS

A4: nyomtasd 100%-on („Valós méret”), „Lapméretre igazítás” nélkül. Haladj az összeállítási terv szerint.

Plotter: a lapot valós méretben küldd nyomtatásra, úgy, ahogy van (a fájl már 1:1 méretarányban van).

Mielőtt szabni kezdesz, mérd meg az ellenőrző négyzetet: 10 × 10 cm.


MŰVELETI SORREND


1. Szabj ki 5 szabásrészt anyagból és coutilból is (mindkét oldalt külön). Vidd át a derékvonalat és a becsípéseket.
2. Először varrj próbadarabot és próbáld fel: a szabásmintát a varrásokban kell módosítani, soha nem a középvonalon.
3. Varrd össze a szabásrészeket sorban (1-et a 2-vel, 2-t a 3-mal…) úgy, hogy a derékbecsípések illeszkedjenek. A varrásokat vasald szét.
4. Varrd be a buskot az elülső középvonalba, a derékszalagot pedig belülről, az egyik széltől a másikig.
5. Varrd le a merevítőcsatornákat minden varrásra (1,2 cm) és a ringlik két oldalára.
6. Csúsztasd be a csontokat (1 cm-rel rövidebbek a csatornánál), a felső és az alsó szélt szegd be ferdepánttal, és helyezd be a megjelölt ringliket.


A szabásminta szerkesztési formulákkal készült a fenti méretekből (egy méret). Minden test más: mindig varrj előbb próbadarabot olcsó anyagból, mielőtt a végleges anyagot beszabod, és a módosításokat a varrásokban végezd. A szabásmintán a körök: ringlik.


Tervezői Fűzőműhely · Szabásminták a saját modelljeid megvarrásához. A fájlok továbbértékesítése tilos.


FŰZŐ 008 · fűzős derékpánt · 5 panel · aszimmetrikus szél · méretarány 1:1 · 94,6 × 42,7 cm


























ELLENŐRZŐ NÉGYZET
Pontosan 10 × 10 cm legyen.
Ha nem az, állítsd be a nyomtatót,
hogy 100%-on nyomtasson!
(„Valós méret”)

FŰZŐ 008