
merevítő nélküli balconette melltartó (háromrészes kosár)

Merevítő nélküli melltartó varrásokkal formált kosárral.

MŰSZAKI RAJZ (ugyanabból a szerkesztésből)



ENNEK A SZABÁSMINTÁNAK A MÉRETEI

Mellbőség (test)	**92 cm**
Mell alatti körméret (test)	**78 cm**
A mellbőség és a mell alatti körméret különbsége	**14 cm**
A mell alatti pánt kész hossza	**68,6 cm**

SZABÁSRÉSZEK

Alsó kosár, belső — Szabd ki 2× + 2× bélés (tükrözve)

Alsó kosár, külső — Szabd ki 2× + 2× bélés (tükrözve)

Felső kosár — Szabd ki 2× + 2× bélés (tükrözve)

Középső híd — Szabd ki 1× + 1× bélés

Oldal és háta — Szabd ki 2× elasztános anyagból (tükrözve)

ANYAGOK

Anyag: lycra, mikroszálas anyag, elasztános pamut vagy csipke; bélés tüllből vagy könnyű mikroszálas anyagból.

1,2 cm-es mell alatti gumi (ha a pánt elasztikus) és 8 mm-es pikós gumi a szélekre.

Vállpánt: 1 cm-es gumi, 2 darab 40 cm-es + 2 csúszka. Kapcsos záródás, 2 sor. 1,2 cm-es mell alatti gumi: 75 cm.

NYOMTATÁS

A4: nyomtasd 100%-on („Valós méret”), „Lapméretre igazítás” nélkül. Haladj az összeállítási terv szerint.

Plotter: a lapot valós méretben küldd nyomtatásra, úgy, ahogy van (a fájl már 1:1 méretarányban van).

Mielőtt szabni kezdesz, mérd meg az ellenőrző négyzetet: 10 × 10 cm.

MŰVELETI SORREND

1. A szabásrészeket úgy szabd, hogy a legnagyobb nyúlás a szélesség felé essen (a szabásmintán vízszintesen).
2. Ha a kosár több szabásrészből áll, előbb varrd össze őket külön az anyagon és külön a bélésen; utána a felső szélen varrd őket színével színére.
3. A kosarakat varrd az alsó pánthoz (vagy a hídhoz és az oldalrészekhez) úgy, hogy a becsípések illeszkedjenek.
4. A szélekre 10%-kal rövidebb gumit varrj, utána jöhet a záródás vagy a kötés.
5. A befejezés előtt próbáld fel: a vállpánt hosszát a testen kell beállítani.


A szabásminta szerkesztési formulákkal készült a fenti méretekből (egy méret, merevítő nélkül). A 0,6 cm-es varrásszél benne van. Az első darabot olcsó anyagból varrd meg: a kosaraknál a finomhangolás a próbán történik.


Tervezői Fűzőműhely · Szabásminták a saját modelljeid megvarrásához. A fájlok továbbértékesítése tilos.

ÖSSZEÁLLÍTÁSI TERV

A4-es lap: 8 · sorok: 2 (A–B) · oszlop: 4 (1–4).

1. Nyomtasd ki minden lapot 100%-on („Valós méret”). Mérd meg az ellenőrző négyzetet: 10 × 10 cm.
2. Minden lapot vágj le a szürke szaggatott vonal mentén fent és balra (az A sornál és az 1. oszlopnál erre nincs szükség).
3. A levágott lapot tedd a szomszédosra úgy, hogy a szürke vonal és a keresztek egymásra essenek, és ragasztószalaggal rögzítsd.
4. Haladj soronként (A1, A2, A3…), utána illeszd össze a sorokat.







Alsó kosár, belső

Szabd ki 2× + 2× bélés (tükrözve)

Varrásszéllel együtt: 0,6 cm

MELLTARTÓ 015






Oldal és háta


Szabd ki 2× elasztános anyagból (tükrözve)


Varrásszéllel együtt: 0,6 cm


MELLTARTÓ 015


A kosár felőli oldal balra · a kapcsok a végén


Alsó kosár, külső
Szabd ki 2× + 2× bélés (tükrözve)
Varrásszéllel együtt: 0,6 cm
MELLTARTÓ 015


Fels
Szabd ki 2× +
Varrásszélle
MELLT


Felső kosár
Szabd ki 2× + 2× bélés (tükrözve)
Varrásszéllel együtt: 0,6 cm
MELLTARTÓ 015



Középső híd
Szabd ki 1× + 1× bélés
Varrásszéllel együtt: 0,6 cm
MELLTARTÓ 015




ELLENŐRZŐ NÉGYZET

Pontosan 10 × 10 cm legyen.
Ha nem az, ellenőrizd,
hogy 100%-on nyomtatsz
(„Valós méret”).

MELLTARTÓ 015



MELLTARTÓ 015 · merevítő nélküli balconette melltartó (háromrészes kosár) · méretarány 1:1 · 68,1 × 29,2 cm


× 29,2 cm