
# Dlouhý korzet pod prsa až na boky · 7 dílů · busk

*Dlouhý korzet pod prsa, který sahá až na boky a opticky prodlužuje trup.*

**TECHNICKÝ NÁKRES (ze stejné konstrukce)**



## MÍRY VELIKOSTI TOHOTO STŘIHU

| | |
|---|---|
| Obvod přes prsa (tělo) | **92 cm** |
| Obvod pod prsy (tělo) | **78 cm** |
| Obvod pasu (tělo) | **70 cm** |
| Horní obvod boků, 12 cm pod pasem | **92 cm** |
| Obvod boků, 20 cm pod pasem | **98 cm** |
| Stažení pasu | **6 cm** |
| Hotový obvod pasu (bez mezery šněrování) | **64 cm** |
| Mezera šněrování na zádech | **5 cm** |
| Výška ve středu vpředu | **37 cm** |
| Výška ve středu zad | **40,5 cm** |

## DÍLY

Díl 1 · Střed vpředu — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

Díl 2 · Předek — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

Díl 3 · Předek — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

Díl 4 · Záda — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

Díl 5 · Záda — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

Díl 6 · Záda — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

Díl 7 · Střed zad — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

## MATERIÁL

Vrchní látka: 0,6 m (satén, brokát, žakár nebo gabardén). Coutil nebo pevné plátno: stejně.

Busk 30 cm. Ocelové spirálové kostice 7 mm: 16.

Kovové průchodky 5 mm s podložkou: 30. Plochá šňůrka: 6 m. Šikmý proužek na lemy: 2,5 m.

Pasová stuha (kepr) 2,5 cm: 70 cm.

## JAK TISKNOUT

A4: tiskni na 100 % („Skutečná velikost“), bez „Přizpůsobit stránce“. Postupuj podle plánu skládání.

Plotter: pošli list ve skutečné velikosti tak, jak je (soubor už je v měřítku 1:1).

Než začneš stříhat, změř kontrolní čtverec: 10 × 10 cm.

## POSTUP ŠITÍ

1. Nastříhej 7 dílů z látky i z coutilu, zrcadlově. Přenes linii pasu a zářezy.
2. Nejdřív ušij zkušební model a vyzkoušej ho: střih se upravuje ve švech, nikdy ve středu.
3. Sešij díly popořadě (1 s 2, 2 s 3…) tak, aby se zářezy v pase kryly. Švy rozžehli.
4. Všij busk do středu vpředu a pasovou stuhu zevnitř, od jednoho kraje ke druhému.
5. Prošij tunýlky na kostice na každém švu (1,2 cm) a po obou stranách průchodek.
6. Zasuň kostice (o 1 cm kratší než tunýlek), horní a dolní okraj olemuj šikmým proužkem a osaď vyznačené průchodky.


Střih je zkonstruovaný pomocí střihových vzorců z uvedených měr (jedna velikost). Každé tělo je jiné: vždy si nejdřív ušij zkušební model z levné látky, než nastříháš finální látku, a úpravy dělej ve švech. Kroužky ve střihu: průchodky.


Autorské Korzetářství · Střihy pro šití tvých modelů. Další prodej souborů je zakázán.


## PLÁN SKLÁDÁNÍ


Listy A4: 10 · řady: 2 (A–B) · sloupce: 5 (1–5).


1. Vytiskni všechny listy na 100 % („Skutečná velikost“). Změř kontrolní čtverec: 10 × 10 cm.
2. Každý list ustřihni podél šedé přerušované čáry nahoře a vlevo (u řady A a sloupce 1 to není potřeba).
3. Ustřižený list polož na sousední tak, aby se kryla šedá čára a křížky, a přilep ho izolepou.
4. Skládej po řadách (A1, A2, A3…) a pak spoj řady dohromady.






Díl 1 · Střed vpředu
Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 057
Střed vpředu: busk
Díl 2 · Předek
Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 057


Díl 3 · Předek
Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 057
KORZET 057


Díl 4 · Záda
Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 057


Díl 5 · Záda
Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 057



Díl 6 · Záda
Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 057
Díl 7 · Střed zad
2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 057





**KONTROLNÍ ČTVEREC**


Musí měřit 10 × 10 cm.
Pokud ne, zkontroluj,
že tiskneš na 100 %
(„Skutečná velikost“).


KORZET 057





**KORZET 057 · Dlouhý korzet pod prsa až na boky · 7 dílů · busk · měřítko 1:1 · 89,6 × 48,1 cm**




Střihej


Díl
Střihej 2× z látky
Včetně švov
Díl 7 · Stře
Střihej 2× z látky + 2× z c
Včetně švového přída
KORZET 0


Díl 7 · Stře
Střihej: 2× z látky + 2× z c
Včetně švového příd
KORZET 0
Střed zad: prů