
Korzet přes prsa s rovným výstřihem · 9 dílů · šněrování vpředu

Korzet přes prsa s rovným výstřihem, k nošení samostatně nebo ke společenskému oblečení.

TECHNICKÝ NÁKRES (ze stejné konstrukce)



MÍRY VELIKOSTI TOHOTO STŘIHU

Obvod přes prsa (tělo)	**92 cm**
Obvod pod prsy (tělo)	**78 cm**
Obvod pasu (tělo)	**70 cm**
Horní obvod boků, 12 cm pod pasem	**92 cm**
Obvod boků, 20 cm pod pasem	**98 cm**
Stažení pasu	**6 cm**
Hotový obvod pasu (bez mezery šněrování)	**64 cm**
Mezera šněrování na zádech	**5 cm**
Mezera šněrování vpředu	**4 cm**
Výška ve středu vpředu	**40 cm**
Výška ve středu zad	**36 cm**

DÍLY

Díl 1 · Střed vpředu — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Díl 2 · Předek — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Díl 3 · Předek — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Díl 4 · Předek — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Díl 5 · Záda — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Díl 6 · Záda — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Díl 7 · Záda — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Díl 8 · Záda — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Díl 9 · Střed zad — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

MATERIÁL

Vrchní látka: 0,6 m (satén, brokát, žakár nebo gabardén). Coutil nebo pevné plátno: stejně.

Bez busku: zapínání šněrováním vpředu (průchodky na dílu 1). Ocelové spirálové kostice 7 mm: 20.

Kovové průchodky 5 mm s podložkou: 58. Plochá šňůrka: 6 m. Šikmý proužek na lemy: 2,5 m.

Pasová stuha (kepr) 2,5 cm: 70 cm.

JAK TISKNOUT

A4: tiskni na 100 % („Skutečná velikost“), bez „Přizpůsobit stránce“. Postupuj podle plánu skládání.

Plotter: pošli list ve skutečné velikosti tak, jak je (soubor už je v měřítku 1:1).

Než začneš stříhat, změř kontrolní čtverec: 10 × 10 cm.

POSTUP ŠITÍ

1. Nastříhej 9 dílů z látky i z coutilu, zrcadlově. Přenes linii pasu a zářezy.
2. Nejdřív ušij zkušební model a vyzkoušej ho: střih se upravuje ve švech, nikdy ve středu.
3. Sešij díly popořadě (1 s 2, 2 s 3…) tak, aby se zářezy v pase kryly. Švy rozžehli.
4. U korzetu přes prsa nech krýt i zářez pod prsy a zkušební model zkoušej s podprsenkou, kterou pod ním budeš nosit (nebo bez ní).
5. Osaď průchodky do středu vpředu a pasovou stuhu zevnitř, od jednoho kraje ke druhému.
6. Prošij tunýlky na kostice na každém švu (1,2 cm) a po obou stranách průchodek.
7. Zasuň kostice (o 1 cm kratší než tunýlek), horní a dolní okraj olemuj šikmým proužkem a osaď vyznačené průchodky.


Střih je zkonstruovaný pomocí střihových vzorců z uvedených měr (jedna velikost). Každé tělo je jiné: vždy si nejdřív ušij zkušební model z levné látky, než nastříháš finální látku, a úpravy dělej ve švech. Kroužky ve střihu: průchodky.


Autorské Korzetářství · Střihy pro šití tvých modelů. Další prodej souborů je zakázán.


PLÁN SKLÁDÁNÍ


Listy A4: 24 · řady: 4 (A–D) · sloupce: 6 (1–6).


1. Vytiskni všechny listy na 100 % („Skutečná velikost“). Změř kontrolní čtverec: 10 × 10 cm.
2. Každý list ustřihni podél šedé přerušované čáry nahoře a vlevo (u řady A a sloupce 1 to není potřeba).
3. Ustřižený list polož na sousední tak, aby se kryla šedá čára a křížky, a přilep ho izolepou.
4. Skládej po řadách (A1, A2, A3…) a pak spoj řady dohromady.






Díl 1 · Střed vpředu
2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
četně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 070
Střed vpředu: průchodky
Díl 2 · Předek
ej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 070



Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 070
Díl 3 · Předek
ej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 070
Díl 4 · Předek
Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)


Díl 4 · Předek
Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 070
Díl 5 · Záda
Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 070


Díl 6 · Záda
Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 070


Díl 7 · Záda
Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 070








KONTROLNÍ ČTVEREC


Musí měřit 10 × 10 cm.
Pokud ne, zkontroluj,
že tiskneš na 100 %
(„Skutečná velikost“).


KORZET 070



Díl 1 · Střed
Střihej 2× z látky + 2× z
Včetně švového příd
KORZET (
Střed vpředu: pl
Díl 2 · L
Střihej 2× z látky + 2×
Včetně švového
KORZE



Včetně švového
KORZE
Díl 3 · F
Střihej 2× z látky + 2×
Včetně švového p
KORZE
Díl
Střihej 2× z látk


Díl
Střihej 2× z látk






Díl 9 · Střed zad
Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 070
Střed zad: průchodky



KORZET 070 · Korzet přes prsa s rovným výstřihem · 9 dílů · šněrování vpředu · měřítko 1:1 · 91,3 × 88,6 cm

88,6 cm