
Korzet přes prsa se srdčitým výstřihem · 10 dílů · rovný okraj

Korzet přes prsa se srdčitým výstřihem, klasika pro nevěsty a slavnostní příležitosti.

TECHNICKÝ NÁKRES (ze stejné konstrukce)



MÍRY VELIKOSTI TOHOTO STŘIHU

Obvod přes prsa (tělo)	**92 cm**
Obvod pod prsy (tělo)	**78 cm**
Obvod pasu (tělo)	**70 cm**
Horní obvod boků, 12 cm pod pasem	**92 cm**
Obvod boků, 20 cm pod pasem	**98 cm**
Stažení pasu	**6 cm**
Hotový obvod pasu (bez mezery šněrování)	**64 cm**
Mezera šněrování na zádech	**5 cm**
Výška ve středu vpředu	**35,5 cm**
Výška ve středu zad	**36 cm**

DÍLY

Díl 1 · Střed vpředu — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Díl 2 · Předek — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Díl 3 · Předek — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Díl 4 · Předek — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Díl 5 · Předek — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Díl 6 · Záda — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Díl 7 · Záda — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Díl 8 · Záda — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Díl 9 · Záda — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Díl 10 · Střed zad — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

MATERIÁL

Vrchní látka: 0,5 m (satén, brokát, žakár nebo gabardén). Coutil nebo pevné plátno: stejně.

Busk 30 cm. Ocelové spirálové kostice 7 mm: 22.

Kovové průchodky 5 mm s podložkou: 28. Plochá šňůrka: 6 m. Šikmý proužek na lemy: 2,5 m.

Pasová stuha (kepr) 2,5 cm: 70 cm.

JAK TISKNOUT

A4: tiskni na 100 % („Skutečná velikost“), bez „Přizpůsobit stránce“. Postupuj podle plánu skládání.

Plotter: pošli list ve skutečné velikosti tak, jak je (soubor už je v měřítku 1:1).

Než začneš stříhat, změř kontrolní čtverec: 10 × 10 cm.

POSTUP ŠITÍ

1. Nastříhej 10 dílů z látky i z coutilu, zrcadlově. Přenes linii pasu a zářezy.
2. Nejdřív ušij zkušební model a vyzkoušej ho: střih se upravuje ve švech, nikdy ve středu.
3. Sešij díly popořadě (1 s 2, 2 s 3…) tak, aby se zářezy v pase kryly. Švy rozžehli.
4. U korzetu přes prsa nech krýt i zářez pod prsy a zkušební model zkoušej s podprsenkou, kterou pod ním budeš nosit (nebo bez ní).
5. Všij busk do středu vpředu a pasovou stuhu zevnitř, od jednoho kraje ke druhému.
6. Prošij tunýlky na kostice na každém švu (1,2 cm) a po obou stranách průchodek.
7. Zasuň kostice (o 1 cm kratší než tunýlek), horní a dolní okraj olemuj šikmým proužkem a osaď vyznačené průchodky.


Střih je zkonstruovaný pomocí střihových vzorců z uvedených měr (jedna velikost). Každé tělo je jiné: vždy si nejdřív ušij zkušební model z levné látky, než nastříháš finální látku, a úpravy dělej ve švech. Kroužky ve střihu: průchodky.


Autorské Korzetářství · Střihy pro šití tvých modelů. Další prodej souborů je zakázán.


PLÁN SKLÁDÁNÍ


Listy A4: 20 · řady: 4 (A–D) · sloupce: 5 (1–5).


1. Vytiskni všechny listy na 100 % („Skutečná velikost“). Změř kontrolní čtverec: 10 × 10 cm.
2. Každý list ustřihni podél šedé přerušované čáry nahoře a vlevo (u řady A a sloupce 1 to není potřeba).
3. Ustřižený list polož na sousední tak, aby se kryla šedá čára a křížky, a přilep ho izolepou.
4. Skládej po řadách (A1, A2, A3…) a pak spoj řady dohromady.





1 · Střed vpředu
látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 081
Střed vpředu: busk
Díl 2 · Předek
2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
četně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 081


KORZET 081
Díl 3 · Předek
ej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 081
Díl 4 · Předek
třihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 081


Díl 4 · Předek
Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 081
Díl 5 · Předek
Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 081
Díl 6 · Záda
Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)



Díl 6 · Záda
Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 081
Díl 7 · Záda
Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 081
Díl 8 · Záda





KONTROLNÍ ČTVEREC


Musí měřit 10 × 10 cm.
Pokud ne, zkontroluj,
že tiskneš na 100 %
(„Skutečná velikost“).


KORZET 081



Díl 1 · Střed vpř
Střihej 2× z látky + 2× z couti
Včetně švového přídavku
KORZET 081
Střed vpředu: bus
Díl 2 · Př
Střihej 2× z látky + 2× z
Včetně švového pří
KORZET



KORZET
Díl 3 · I
Střihej 2× z látky + 2×
Včetně švového
KORZE
Díl 4
Střihej 2× z látky +
Včetně švové
KOR


Díl 4
Střihej 2× z látky +
Včetně švové
KOR
Střih






Díl 9 · Záda
Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 081
Díl 10 · Střed zad
Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 081
Střed zad: průchodky



KORZET 081 · Korzet přes prsa se srdčitým výstřihem · 10 dílů · rovný okraj · měřítko 1:1 · 90 × 89,5 cm

cm