Korzetový top s tenkými ramínky · 7 dílů

Korzet přes prsa s ramínky, pohodlnější na celodenní nošení.

TECHNICKÝ NÁKRES (ze stejné konstrukce)



MÍRY VELIKOSTI TOHOTO STŘIHU

Obvod přes prsa (tělo)	**92 cm**
Obvod pod prsy (tělo)	**78 cm**
Obvod pasu (tělo)	**70 cm**
Horní obvod boků, 12 cm pod pasem	**92 cm**
Obvod boků, 20 cm pod pasem	**98 cm**
Stažení pasu	**6 cm**
Hotový obvod pasu (bez mezery šněrování)	**64 cm**
Mezera šněrování na zádech	**5 cm**
Výška ve středu vpředu	**40 cm**
Výška ve středu zad	**36 cm**

DÍLY

Díl 1 · Střed vpředu — Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Díl 2 · Předek — Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Díl 3 · Předek — Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Díl 4 · Záda — Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Díl 5 · Záda — Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Díl 6 · Záda — Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Díl 7 · Střed zad — Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Ramínko — Střihej 2× z látky (přeložené napůl po délce)

MATERIÁL

Vrchní látka: 0,6 m (satén, brokát, žakár nebo gabardén). Coutil nebo pevné plátno: stejně.

Busk 30 cm. Ocelové spirálové kostice 7 mm: 16.

Kovové průchodky 5 mm s podložkou: 28. Plochá šňůrka: 6 m. Šikmý proužek na lemy: 2,5 m.

Pasová stuha (kepr) 2,5 cm: 70 cm.

Ramínka: látka korzetu (nebo saténová stuha uvedené šíře) a 2 posuvné přezky, pokud je chceš nastavitelná.

JAK TISKNOUT

A4: tiskni na 100 % („Skutečná velikost“), bez „Přizpůsobit stránce“. Postupuj podle plánu skládání.

Plotter: pošli list ve skutečné velikosti tak, jak je (soubor už je v měřítku 1:1).

Než začneš stříhat, změř kontrolní čtverec: 10 × 10 cm.

POSTUP ŠITÍ

1. Nastříhej 7 dílů z látky i z coutilu, zrcadlově. Přenes linii pasu a zářezy.
2. Nejdřív ušij zkušební model a vyzkoušej ho: střih se upravuje ve švech, nikdy ve středu.
3. Sešij díly popořadě (1 s 2, 2 s 3…) tak, aby se zářezy v pase kryly. Švy rozžehli.
4. U korzetu přes prsa nech krýt i zářez pod prsy a zkušební model zkoušej s podprsenkou, kterou pod ním budeš nosit (nebo bez ní).
5. Všij busk do středu vpředu a pasovou stuhu zevnitř, od jednoho kraje ke druhému.
6. Prošij tunýlky na kostice na každém švu (1,2 cm) a po obou stranách průchodek.
7. Zasuň kostice (o 1 cm kratší než tunýlek), horní a dolní okraj olemuj šikmým proužkem a osaď vyznačené průchodky.
8. Přišij ramínka k předním a zadním dílům a délku vyzkoušej přímo na postavě.

Střih je zkonstruovaný pomocí střihových vzorců z uvedených měr (jedna velikost). Každé tělo je jiné: vždy si nejdřív ušij zkušební model z levné látky, než nastříháš finální látku, a úpravy dělej ve švech. Kroužky ve střihu: průchodky.


Díl 1 · Střed vpředu
Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 101
Střed vpředu: busk


Díl 2 · Předek
Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 101


Díl 3 · Předek
Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 101


Díl 4 · Záda
Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 101


Díl 5 · Záda
Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 101


Díl 6 · Záda
Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 101


Díl 7 · Střed zad
Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 101
Střed zad: průchodky

KONTROLNÍ ČTVEREC

Musí měřit 10 × 10 cm.
Pokud ne, zkontroluj,
že tiskneš na 100 %
(„Skutečná velikost“).

KORZET 101


Ramínko
Stříhej 2× z látky (přeložené napůl po délce)
Včetně švového přídavku: 1 cm
KORZET 101
Délku dolaď při zkoušce

KORZET 101 · Korzetový top s tenkými ramínky · 7 dílů · měřítko 1:1 · 93,2 × 91,4 cm