
Korzetový top s tenkými ramínky · 8 dílů

Korzet přes prsa s ramínky, pohodlnější na celodenní nošení.

TECHNICKÝ NÁKRES (ze stejné konstrukce)



MÍRY VELIKOSTI TOHOTO STŘIHU

Obvod přes prsa (tělo)	**92 cm**
Obvod pod prsy (tělo)	**78 cm**
Obvod pasu (tělo)	**70 cm**
Horní obvod boků, 12 cm pod pasem	**92 cm**
Obvod boků, 20 cm pod pasem	**98 cm**
Stažení pasu	**6 cm**
Hotový obvod pasu (bez mezery šněrování)	**64 cm**
Mezera šněrování na zádech	**5 cm**
Výška ve středu vpředu	**40 cm**
Výška ve středu zad	**36 cm**

DÍLY

Díl 1 · Střed vpředu — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

Díl 2 · Předek — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

Díl 3 · Předek — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

Díl 4 · Předek — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

Díl 5 · Záda — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

Díl 6 · Záda — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

Díl 7 · Záda — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

Díl 8 · Střed zad — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

Ramínko — Stříhej 2× z látky (přeložené napůl po délce)

MATERIÁL

Vrchní látka: 0,6 m (satén, brokát, žakár nebo gabardén). Coutil nebo pevné plátno: stejně.

Busk 30 cm. Ocelové spirálové kostice 7 mm: 18.

Kovové průchodky 5 mm s podložkou: 28. Plochá šňůrka: 6 m. Šikmý proužek na lemy: 2,5 m.

Pasová stuha (kepr) 2,5 cm: 70 cm.

Ramínka: látka korzetu (nebo saténová stuha uvedené šíře) a 2 posuvné přezky, pokud je chceš nastavitelná.

JAK TISKNOUT

A4: tiskni na 100 % („Skutečná velikost“), bez „Přizpůsobit stránce“. Postupuj podle plánu skládání.

Plotter: pošli list ve skutečné velikosti tak, jak je (soubor už je v měřítku 1:1).

Než začneš stříhat, změř kontrolní čtverec: 10 × 10 cm.

POSTUP ŠITÍ

1. Nastříhej 8 dílů z látky i z coutilu, zrcadlově. Přenes linii pasu a zářezy.
2. Nejdřív ušij zkušební model a vyzkoušej ho: střih se upravuje ve švech, nikdy ve středu.
3. Sešij díly popořadě (1 s 2, 2 s 3…) tak, aby se zářezy v pase kryly. Švy rozžehli.
4. U korzetu přes prsa nech krýt i zářez pod prsy a zkušební model zkoušej s podprsenkou, kterou pod ním budeš nosit (nebo bez ní).
5. Všij busk do středu vpředu a pasovou stuhu zevnitř, od jednoho kraje ke druhému.
6. Prošij tunýlky na kostice na každém švu (1,2 cm) a po obou stranách průchodek.
7. Zasuň kostice (o 1 cm kratší než tunýlek), horní a dolní okraj olemuj šikmým proužkem a osaď vyznačené průchodky.
8. Přišij ramínka k předním a zadním dílům a délku vyzkoušej přímo na postavě.


Střih je zkonstruovaný pomocí střihových vzorců z uvedených měr (jedna velikost). Každé tělo je jiné: vždy si nejdřív ušij zkušební model z levné látky, než nastříháš finální látku, a úpravy dělej ve švech. Kroužky ve střihu: průchodky.


Autorské Korzetářství · Střihy pro šití tvých modelů. Další prodej souborů je zakázán.


PLÁN SKLÁDÁNÍ


Listy A4: 20 · řady: 4 (A–D) · sloupce: 5 (1–5).


1. Vytiskni všechny listy na 100 % („Skutečná velikost“). Změř kontrolní čtverec: 10 × 10 cm.
2. Každý list ustřihni podél šedé přerušované čáry nahoře a vlevo (u řady A a sloupce 1 to není potřeba).
3. Ustřižený list polož na sousední tak, aby se kryla šedá čára a křížky, a přilep ho izolepou.
4. Skládej po řadách (A1, A2, A3…) a pak spoj řady dohromady.




Díl 1 · Střed vpředu
2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
četně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 103
Střed vpředu: busk
Díl 2 · Předek
ej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm


Díl 2 · Předek
nej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 103
Díl 3 · Předek
nej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 103


Díl 4 · Předek
Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 103
Díl 5 · Záda
Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 103


Díl 6 · Záda
Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 103
Díl 7 · Záda
Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 103

KONTROLNÍ ČTVEREC

Musí měřit 10 × 10 cm.
Pokud ne, zkontroluj,
že tiskneš na 100 %
(„Skutečná velikost“).


KORZET 103


Díl 7 · Zadní


Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)


Včetně švového přídavku: 1,5 cm


KORZET 103



Díl 1 · Střed
Střihej 2× z látky + 2× z
Včetně švového příd
KORZET 1
Střed vpředu
Díl 2 ·
Střihej 2× z látky + 2×



Díl 2 · 1
Střihej 2× z látky + 2×
Včetně švového
KORZE
Díl 3 · 1
Střihej 2× z látky + 2×
Včetně švového
KORZE


Střihej 2×
Vše






Díl 8 · Střed zad
Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 103
Střed zad: průchodky
Ramínko
Střihej 2× z látky (přeložené napůl po délce)
Včetně švového přídavku: 1 cm
KORZET 103
Délku dolaď při zkoušce



KORZET 103 · Korzetový top s tenkými ramínky · 8 dílů · měřítko 1:1 · 88,7 × 91,4 cm