
Korzet přes prsa se šněrováním vpředu i vzadu · 7 dílů

Korzet bez busku: stahuje se šněrováním vpředu i na zádech.

TECHNICKÝ NÁKRES (ze stejné konstrukce)



MÍRY VELIKOSTI TOHOTO STŘIHU

Obvod přes prsa (tělo)	**92 cm**
Obvod pod prsy (tělo)	**78 cm**
Obvod pasu (tělo)	**70 cm**
Horní obvod boků, 12 cm pod pasem	**92 cm**
Obvod boků, 20 cm pod pasem	**98 cm**
Stažení pasu	**6 cm**
Hotový obvod pasu (bez mezery šněrování)	**64 cm**
Mezera šněrování na zádech	**4 cm**
Mezera šněrování vpředu	**3 cm**
Výška ve středu vpředu	**40 cm**
Výška ve středu zad	**36 cm**

DÍLY

Díl 1 · Střed vpředu — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

Díl 2 · Předek — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

Díl 3 · Předek — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

Díl 4 · Záda — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

Díl 5 · Záda — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

Díl 6 · Záda — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

Díl 7 · Střed zad — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

MATERIÁL

Vrchní látka: 0,6 m (satén, brokát, žakár nebo gabardén). Coutil nebo pevné plátno: stejně.

Bez busku: šněrování vpředu i vzadu (průchodky na dílu 1 a na posledním). Ocelové spirálové kostice 7 mm: 16.

Kovové průchodky 5 mm s podložkou: 58. Plochá šňůrka: 6 m. Šikmý proužek na lemy: 2,5 m.

Pasová stuha (kepr) 2,5 cm: 70 cm.

JAK TISKNOUT

A4: tiskni na 100 % („Skutečná velikost“), bez „Přizpůsobit stránce“. Postupuj podle plánu skládání.

Plotter: pošli list ve skutečné velikosti tak, jak je (soubor už je v měřítku 1:1).

Než začneš stříhat, změř kontrolní čtverec: 10 × 10 cm.


POSTUP ŠITÍ

1. Nastříhej 7 dílů z látky i z coutilu, zrcadlově. Přenes linii pasu a zářezy.
2. Nejdřív ušij zkušební model a vyzkoušej ho: střih se upravuje ve švech, nikdy ve středu.
3. Sešij díly popořadě (1 s 2, 2 s 3…) tak, aby se zářezy v pase kryly. Švy rozžehli.
4. U korzetu přes prsa nech krýt i zářez pod prsy a zkušební model zkoušej s podprsenkou, kterou pod ním budeš nosit (nebo bez ní).
5. Osaď průchodky do středu vpředu a pasovou stuhu zevnitř, od jednoho kraje ke druhému.
6. Prošij tunýlky na kostice na každém švu (1,2 cm) a po obou stranách průchodek.
7. Zasuň kostice (o 1 cm kratší než tunýlek), horní a dolní okraj olemuj šikmým proužkem a osaď vyznačené průchodky.

Střih je zkonstruovaný pomocí střihových vzorců z uvedených měr (jedna velikost). Každé tělo je jiné: vždy si nejdřív ušij zkušební model z levné látky, než nastříháš finální látku, a úpravy dělej ve švech. Kroužky ve střihu: průchodky.

Autorské Korzetářství · Střihy pro šití tvých modelů. Další prodej souborů je zakázán.

KORZET 108 · Korzet přes prsa se šněrovačkou vpředu i vzadu · 7 dílů · měřítko 1:1 · 92,1 × 48,3 cm




Díl 1 · Střed vpředu

Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

Včetně švového přídavku: 1,5 cm

KORZET 108

Střed vpředu: průchodky




Díl 2 · Předek

Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

Včetně švového přídavku: 1,5 cm

KORZET 108




Díl 3 · Předek

Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

Včetně švového přídavku: 1,5 cm

KORZET 108




Díl 4 · Záda

Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

~~Včetně švového přídavku: 1,5 cm~~

KORZET 108




Díl 5 · Záda

Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

~~Včetně švového přídavku: 1,5 cm~~

KORZET 108




Díl 6 · Záda

Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

~~Včetně švového přídavku: 1,5 cm~~

KORZET 108



Díl 7 · Střed zad

Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

Včetně švového přídavku: 1,5 cm

KORZET 108

Střed zad: průchodky

KONTROLNÍ ČTVEREC

Musí měřit 10 × 10 cm.

Pokud ne, zkontrolujte:

Že tisknete na 100 %

(Skutečná velikost").

KORZET 108