
Korzet pod prsa se šněrováním vpředu i vzadu · 8 dílů

Korzet bez busku: stahuje se šněrováním vpředu i na zádech.

TECHNICKÝ NÁKRES (ze stejné konstrukce)



MÍRY VELIKOSTI TOHOTO STŘIHU

Obvod přes prsa (tělo)	**92 cm**
Obvod pod prsy (tělo)	**78 cm**
Obvod pasu (tělo)	**70 cm**
Horní obvod boků, 12 cm pod pasem	**92 cm**
Obvod boků, 20 cm pod pasem	**98 cm**
Stažení pasu	**6 cm**
Hotový obvod pasu (bez mezery šněrování)	**64 cm**
Mezera šněrování na zádech	**4 cm**
Mezera šněrování vpředu	**3 cm**
Výška ve středu vpředu	**29 cm**
Výška ve středu zad	**32,5 cm**

DÍLY

Díl 1 · Střed vpředu — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Díl 2 · Předek — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Díl 3 · Předek — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Díl 4 · Předek — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Díl 5 · Záda — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Díl 6 · Záda — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Díl 7 · Záda — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Díl 8 · Střed zad — Stříhej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)

MATERIÁL

Vrchní látka: 0,5 m (satén, brokát, žakár nebo gabardén). Coutil nebo pevné plátno: stejně.

Bez busku: šněrování vpředu i vzadu (průchodky na dílu 1 a na posledním). Ocelové spirálové kostice 7 mm: 18.

Kovové průchodky 5 mm s podložkou: 44. Plochá šňůrka: 6 m. Šikmý proužek na lemy: 2,5 m.

Pasová stuha (kepr) 2,5 cm: 70 cm.

JAK TISKNOUT

A4: tiskni na 100 % („Skutečná velikost“), bez „Přizpůsobit stránce“. Postupuj podle plánu skládání.

Plotter: pošli list ve skutečné velikosti tak, jak je (soubor už je v měřítku 1:1).

Než začneš stříhat, změř kontrolní čtverec: 10 × 10 cm.


POSTUP ŠITÍ

1. Nastříhej 8 dílů z látky i z coutilu, zrcadlově. Přenes linii pasu a zářezy.
2. Nejdřív ušij zkušební model a vyzkoušej ho: střih se upravuje ve švech, nikdy ve středu.
3. Sešij díly popořadě (1 s 2, 2 s 3…) tak, aby se zářezy v pase kryly. Švy rozžehli.
4. Osaď průchodky do středu vpředu a pasovou stuhu zevnitř, od jednoho kraje ke druhému.
5. Prošij tunýlky na kostice na každém švu (1,2 cm) a po obou stranách průchodek.
6. Zasuň kostice (o 1 cm kratší než tunýlek), horní a dolní okraj olemuj šikmým proužkem a osaď vyznačené průchodky.


Střih je zkonstruovaný pomocí střihových vzorců z uvedených měr (jedna velikost). Každé tělo je jiné: vždy si nejdřív ušij zkušební model z levné látky, než nastříháš finální látku, a úpravy dělej ve švech. Kroužky ve střihu: průchodky.

Autorské Korzetářství · Střihy pro šití tvých modelů. Další prodej souborů je zakázán.


KORZET 109 · Korzet pod prsa se šněrováním vpředu i vzadu · 8 dílů · měřítko 1:1 · 91,1 × 40,1 cm




Díl 1 · Střed vpředu
Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 109
Střed vpředu: průchodky




Díl 2 · Předek
Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
~~Včetně švového přídavku: 1,5 cm~~
KORZET 109




Díl 3 · Předek
Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
~~Včetně švového přídavku: 1,5 cm~~
KORZET 109




Díl 4 · Předek
Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
~~Včetně švového přídavku: 1,5 cm~~
KORZET 109




Díl 5 · Záda
Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
~~Včetně švového přídavku: 1,5 cm~~
KORZET 109



Díl 6 · Záda
Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
~~Včetně švového přídavku: 1,5 cm~~
KORZET 109



Díl 7 · Záda
Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
~~Včetně švového přídavku: 1,5 cm~~
KORZET 109



Díl 8 · Střed zad
Střihej 2× z látky + 2× z coutilu (zrcadlově)
Včetně švového přídavku: 1,5 cm
KORZET 109
Střed zad: průchodky

KONTROLNÍ ČTVEREC
Musí měřit 10 × 10 cm.
Pokud ne, zkontroluj:
Že tiskneš na 100 %
(„skutečná velikost").

KORZET 109