
Corset sub bust victorian · 7 piese · reducere 6 cm

Corset sub bust de inspirație victoriană, cu curba șoldului bine marcată.

DESEN TEHNIC (din aceeași construcție)



MĂSURILE ACESTUI TIPAR

Bust (corp)	**92 cm**
Sub bust (corp)	**78 cm**
Talie (corp)	**70 cm**
Șold înalt, 12 cm sub talie	**92 cm**
Șold, 20 cm sub talie	**98 cm**
Reducere de talie	**6 cm**
Talie finită (fără spațiul șiretului)	**64 cm**
Spațiul șiretului la spate	**5 cm**
Lungime centru față	**29 cm**
Lungime centru spate	**31,5 cm**

PIESE

Piesa 1 · Centru față — Croiește 2 din material + 2 din pânză rigidă (în oglindă)

Piesa 2 · Față — Croiește 2 din material + 2 din pânză rigidă (în oglindă)

Piesa 3 · Față — Croiește 2 din material + 2 din pânză rigidă (în oglindă)

Piesa 4 · Spate — Croiește 2 din material + 2 din pânză rigidă (în oglindă)

Piesa 5 · Spate — Croiește 2 din material + 2 din pânză rigidă (în oglindă)

Piesa 6 · Spate — Croiește 2 din material + 2 din pânză rigidă (în oglindă)

Piesa 7 · Centru spate — Croiește 2 din material + 2 din pânză rigidă (în oglindă)

MATERIALE

Material exterior: 0,5 m (satin, brocart, jacquard sau gabardină). Pânză rigidă pentru corset sau pânză groasă: la fel.

Închidere frontală de 25 cm. Balene spiralate din oțel de 7 mm: 16.

Ocheți metalici de 5 mm cu șaibă: 24. Șiret plat: 6 m. Bandă bias pentru margini: 2,5 m.

Bandă de talie (twill) de 2,5 cm: 70 cm.

CUM IMPRIMI

A4: imprimă la 100 % („Dimensiune reală”), fără „Potrivire în pagină”. Urmează harta de asamblare.

Plotter: trimite coala la dimensiune reală așa cum este (fișierul este deja la scara 1:1).

Înainte de a croi, măsoară pătratul de probă: 10 × 10 cm.

ORDINEA DE ASAMBLARE

1. Croiește cele 7 piese din material și din pânză rigidă, în oglindă. Marchează talia și crestăturile.
2. Coase mai întâi o machetă și încearc-o: ajustarea se corectează din cusături, niciodată din centru.
3. Unește piesele în ordine (1 cu 2, 2 cu 3…) potrivind crestăturile de talie. Calcă cusăturile deschise.
4. Montează închiderea frontală pe centrul față și banda de talie pe interior, dintr-o parte în alta.
5. Coase canalele pentru balene peste fiecare cusătură (1,2 cm) și de o parte și de alta a găurilor pentru șiret.
6. Introdu balenele (cu 1 cm mai scurte decât canalul), închide sus și jos cu bandă bias și dă găurile pentru șiret marcate.


Tipar construit cu formule de croitorie pornind de la măsurile de mai sus (o singură mărime). Fiecare corp este diferit: coase întotdeauna o machetă din material de test înainte de a croi materialul definitiv și ajustează din cusături. Cercurile de pe tipar: găurile pentru șiret.


Corsete de Autor · Tipare pentru a-ți coase modelele. Revânzarea fișierelor nu este permisă.


HARTA DE ASAMBLARE


Coli A4: 10 · rânduri: 2 (A–B) · coloane: 5 (1–5).


1. Imprimă toate colile la 100 % („Dimensiune reală”). Măsoară pătratul de probă: 10 × 10 cm.
2. Decupează fiecare coală pe linia gri punctată de sus și din stânga (la rândul A și la coloana 1 nu este nevoie).
3. Suprapune coala decupată peste cea vecină până se potrivesc linia gri și semnele în cruce, apoi lipește cu bandă adezivă.
4. Asamblează rând cu rând (A1, A2, A3…) și apoi unește rândurile.





Piesa 1 · Centru față
Croiește 2 din material + 2 din pânză rigidă (în oglindă)
Rezervă de cusătură inclusă: 1,5 cm
CORSET 039
Centru față: închidere frontală
Piesa 2 · Față
Croiește 2 din material + 2 din pânză rigidă (în oglindă)
Rezervă de cusătură inclusă: 1,5 cm
CORSET 039


Piesa 3 · Față
Croiește 2 din material + 2 din pânză rigidă (în oglindă)
Rezervă de cusătură inclusă: 1,5 cm
CORSET 039


Piesa 4 · Spate
Croiește 2 din material + 2 din pânză rigidă (în oglindă)
Rezervă de cusătură inclusă: 1,5 cm
CORSET 039
Piesa 5 · Spate
Croiește 2 din material + 2 din pânză rigidă (în oglindă)
Rezervă de cusătură inclusă: 1,5 cm
CORSET 039



Piesa 6 · Spate
Croiește 2 din material + 2 din pânză rigidă (în oglindă)
Rezervă de cusătură inclusă: 1,5 cm
CORSET 039
Piesa 7 · Centru spate
Croiește 2 din material + 2 din pânză rigidă (în oglindă)
Rezervă de cusătură inclusă: 1,5 cm
CORSET 039
Centru spate: găuri pentru șiret



PĂTRATUL DE PROBĂ

Trebuie să măsoare 10 × 10 cm.
Dacă nu, verifică
că imprimi la 100 %
(„Dimensiune reală”).

CORSET 039



CORSET 039 · Corset sub bust victorian · 7 piese · reducere 6 cm · scara 1:1 · 89 × 39,1 cm

