
Sutien balconette fără sârmă (cupă din 3 piese)

Sutien fără sârmă, cu cupa formată din cusături.

DESEN TEHNIC (din aceeași construcție)



MĂSURILE ACESTUI TIPAR

Bust (corp)	**92 cm**
Sub bust (corp)	**78 cm**
Diferența bust − sub bust	**14 cm**
Lungimea benzii de sub bust (finită)	**68,6 cm**

PIESE

Cupă inferioară internă — Croiește 2 + 2 căptușeală (în oglindă)

Cupă inferioară externă — Croiește 2 + 2 căptușeală (în oglindă)

Cupă superioară — Croiește 2 + 2 căptușeală (în oglindă)

Centru (punte) — Croiește 1 + 1 căptușeală

Lateral și spate — Croiește 2 din material cu elastan (în oglindă)

MATERIALE

Material: lycra, microfibră, bumbac cu elastan sau dantelă; căptușeală din tul sau microfibră ușoară.

Elastic de sub bust de 1,2 cm (dacă banda este din elastic) și elastic cu picot de 8 mm pentru margini.

Bretele: elastic de 1 cm, 2 benzi de 40 cm + 2 reglatoare. Închidere cu copci pe 2 rânduri. Elastic de sub bust de 1,2 cm: 75 cm.

CUM IMPRIMI

A4: imprimă la 100 % („Dimensiune reală”), fără „Potrivire în pagină”. Urmează harta de asamblare.

Plotter: trimite coala la dimensiune reală așa cum este (fișierul este deja la scara 1:1).

Înainte de a croi, măsoară pătratul de probă: 10 × 10 cm.

ORDINEA DE ASAMBLARE

1. Croiește piesele cu întinderea mai mare pe lățime (orizontal pe tipar).
2. Dacă cupa are pensă sau cusături, închide-le mai întâi separat, pe material și pe căptușeală; unește-le față la față pe marginea superioară.
3. Unește cupele cu banda (sau cu puntea și lateralele) potrivind crestăturile.
4. Aplică elasticul pe margini, cu 10 % mai scurt, și închiderea sau benzile.
5. Probează înainte de a finisa: lungimea bretelelor se reglează pe corp.


Tipar construit cu formule de croitorie pornind de la măsurile de mai sus (o singură mărime, fără sârmă). Rezervă de cusătură de 0,6 cm inclusă. Coase o primă machetă din material de test: la cupe, ajustarea fină se face la probă.


Corsete de Autor · Tipare pentru a-ți coase modelele. Revânzarea fișierelor nu este permisă.

HARTA DE ASAMBLARE

Coli A4: 8 · rânduri: 2 (A–B) · coloane: 4 (1–4).

1. Imprimă toate colile la 100 % („Dimensiune reală”). Măsoară pătratul de probă: 10 × 10 cm.
2. Decupează fiecare coală pe linia gri punctată de sus și din stânga (la rândul A și la coloana 1 nu este nevoie).
3. Suprapune coala decupată peste cea vecină până se potrivesc linia gri și semnele în cruce, apoi lipește cu bandă adezivă.
4. Asamblează rând cu rând (A1, A2, A3…) și apoi unește rândurile.







Cupă inferioară internă

Croiește 2 + 2 căptușeală (în oglindă)

Rezervă de cusătură inclusă: 0,6 cm

SUTIEN 015






Lateral și spate

Croiește 2 din material cu elastan (în oglindă)

Rezervă de cusătură inclusă: 0,6 cm

SUTIEN 015

Partea cupei în stânga · copci la capăt




Cupă inferioară externă

Croiește 2 + 2 căptușeală (în oglindă)

Rezervă de cusătură inclusă: 0,6 cm

SUTIEN 015




Cupă s

Croiește 2 + 2 că

Rezervă de cusă

SUT




Cupă superioară

Croiește 2 + 2 căptușeală (în oglindă)

Rezervă de cusătură inclusă: 0,6 cm

SUTIEN 015




Centru (punte)

Croiește 1 + 1 căptușeală

Rezervă de cusătură inclusă: 0,6 cm


SUTIEN 015



PĂTRATUL DE PROBĂ

Trebuie să măsoare 10 × 10 cm.
Dacă nu, verifică
că imprimi la 100 %
(„Dimensiune reală”).

SUTIEN 015



SUTIEN 015 · Sutien balconette fără sârmă (cupă din 3 piese) · scara 1:1 · 68,1 × 29,2 cm