
Corsé bajo pecho victoriano · 6 piezas · reducción 6 cm

Corsé bajo pecho de inspiración victoriana, con la curva de la cadera bien marcada.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)



MEDIDAS DE LA TALLA DE ESTE PATRÓN

Contorno de pecho (cuerpo)	**92 cm**
Contorno de bajo pecho (cuerpo)	**78 cm**
Contorno de cintura (cuerpo)	**70 cm**
Cadera alta, 12 cm por debajo de la cintura	**92 cm**
Cadera, 20 cm por debajo de la cintura	**98 cm**
Reducción de cintura	**6 cm**
Cintura terminada (sin la abertura del cordón)	**64 cm**
Abertura del cordón en la espalda	**5 cm**
Largo centro delantero	**29 cm**
Largo centro espalda	**31,5 cm**

PIEZAS

Pieza 1 · Centro delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Pieza 2 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Pieza 3 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Pieza 4 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Pieza 5 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

Pieza 6 · Centro espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

MATERIALES

Tela exterior: 0,5 m (raso, brocado, jacquard o gabardina). Coutil o loneta fuerte: lo mismo.

Busk de 25 cm. Ballenas de acero en espiral de 7 mm: 14.

Ojetes metálicos de 5 mm con arandela: 24. Cordón plano: 6 m. Bies para los bordes: 2,5 m.

Cinta de cintura (twill) de 2,5 cm: 70 cm.

CÓMO IMPRIMIR

A4: imprime al 100 % («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Sigue el mapa de montaje.

Plóter: manda la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está a escala 1:1).

Antes de cortar, mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

ORDEN DE MONTAJE

1. Corta las 6 piezas en tela y en coutil, en espejo. Marca la cintura y los piquetes.
2. Haz primero una toile en loneta y pruébatela: el ajuste se corrige en las costuras, nunca en el centro.
3. Une las piezas en orden (1 con 2, 2 con 3…) haciendo coincidir los piquetes de cintura. Plancha las costuras abiertas.
4. Coloca el busk en el centro delantero y la cinta de cintura por dentro, de lado a lado.
5. Cose los canales de ballena sobre cada costura (1,2 cm) y a ambos lados de los ojetes.
6. Inserta las ballenas (1 cm más cortas que el canal), cierra arriba y abajo con bies y coloca los ojetes marcados.


Patrón trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (una sola talla). Cada cuerpo es distinto: cose siempre una prueba en retales antes de cortar la tela definitiva y ajusta en las costuras. Círculos del patrón: ojetes.


Corsetería de Autor · Patrones para coser tus prendas. No se permite revender los archivos.


MAPA DE MONTAJE


10 hojas A4 · 2 filas (A–B) × 5 columnas (1–5).


1. Imprime todas las hojas al 100 % («Tamaño real»). Mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.
2. Recorta cada hoja por la línea gris punteada de arriba y de la izquierda (en la fila A y en la columna 1 no hace falta).
3. Superpone la hoja recortada sobre la vecina hasta que coincidan la línea gris y las marcas en cruz, y pégalas con cinta adhesiva.
4. Monta fila por fila (A1, A2, A3…) y después une las filas.




Pieza 1 · Centro delantero
Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Margen de costura incluido: 1,5 cm
CORSE 037
Centro delantero: busk
Pieza 2 · Delantero
Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Margen de costura incluido: 1,5 cm
CORSE 037


Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Margen de costura incluido: 1,5 cm
CORSE 037
Pieza 3 · Delantero
Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Margen de costura incluido: 1,5 cm
CORSE 037



Pieza 4 · Espalda
Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Margen de costura incluido: 1,5 cm
CORSE 037


Pieza 5 · Espalda
Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Margen de costura incluido: 1,5 cm
CORSE 037
Pieza 6 · Centro espalda
Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Margen de costura incluido: 1,5 cm
CORSE 037
Centro espalda: ojetes

CUADRADO DE CONTROL

Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, comprueba
que imprimes al 100 %
(«Tamaño real», sin ajustar).

CORSE 037



CORSE 037 · Corsé bajo pecho victoriano · 6 piezas · reducción 6 cm · escala 1:1 · 84,8 × 39,1 cm

