
Corsé bajo pecho largo hasta la cadera · 9 piezas · cordón delante

Corsé bajo pecho largo, que cubre hasta la cadera y estiliza el torso.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)



MEDIDAS DE LA TALLA DE ESTE PATRÓN

Contorno de pecho (cuerpo)	**92 cm**
Contorno de bajo pecho (cuerpo)	**78 cm**
Contorno de cintura (cuerpo)	**70 cm**
Cadera alta, 12 cm por debajo de la cintura	**92 cm**
Cadera, 20 cm por debajo de la cintura	**98 cm**
Reducción de cintura	**6 cm**
Cintura terminada (sin la abertura del cordón)	**64 cm**
Abertura del cordón en la espalda	**5 cm**
Abertura del cordón por delante	**4 cm**
Largo centro delantero	**37 cm**
Largo centro espalda	**40,5 cm**

PIEZAS

Pieza 1 · Centro delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Pieza 2 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Pieza 3 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Pieza 4 · Delantero — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Pieza 5 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Pieza 6 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Pieza 7 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Pieza 8 · Espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)
Pieza 9 · Centro espalda — Cortar 2 en tela + 2 en coutil (en espejo)

MATERIALES

Tela exterior: 0,6 m (raso, brocado, jacquard o gabardina). Coutil o loneta fuerte: lo mismo.

Sin busk: cierre con cordón por delante (ojetes en la pieza 1). Ballenas de acero en espiral de 7 mm: 20.

Ojetes metálicos de 5 mm con arandela: 58. Cordón plano: 6 m. Bies para los bordes: 2,5 m.

Cinta de cintura (twill) de 2,5 cm: 70 cm.

CÓMO IMPRIMIR

A4: imprime al 100 % («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Sigue el mapa de montaje.

Plóter: manda la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está a escala 1:1).

Antes de cortar, mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.


ORDEN DE MONTAJE


1. Corta las 9 piezas en tela y en coutil, en espejo. Marca la cintura y los piquetes.
2. Haz primero una toile en loneta y pruébatela: el ajuste se corrige en las costuras, nunca en el centro.
3. Une las piezas en orden (1 con 2, 2 con 3…) haciendo coincidir los piquetes de cintura. Plancha las costuras abiertas.
4. Coloca ojetes en el centro delantero y la cinta de cintura por dentro, de lado a lado.
5. Cose los canales de ballena sobre cada costura (1,2 cm) y a ambos lados de los ojetes.
6. Inserta las ballenas (1 cm más cortas que el canal), cierra arriba y abajo con bies y coloca los ojetes marcados.


Patrón trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (una sola talla). Cada cuerpo es distinto: cose siempre una prueba en retales antes de cortar la tela definitiva y ajusta en las costuras. Círculos del patrón: ojetes.


Corsetería de Autor · Patrones para coser tus prendas. No se permite revender los archivos.


CORSE 062 · Corsé bajo pecho largo hasta la cadera · 9 piezas · cordón delante · escala 1:1 · 96,1 × 48,1 cm























CUADRADO DE CONTROL
Tu cuadrado debe medir 5 × 5 cm.
Si no mide eso, comprueba que imprimes al 100 % (+Tamaño real», sin ajustar).

CORSE 062