# **Datalab**

## Integer

### bitXor(x, y)

这个任务等于说是要用与门和非门实现异或门。可以画个卡诺图得到与或非式然后化简成与非式,即 $x \oplus y = \neg((x \land y) \lor (\neg x \land \neg y)) = (\neg(x \land y) \land (\neg(\neg x \land \neg y)))$ 。

### tmin()

返回int32的最小值,也就是 0b100...0 (符号位为1,其余都为0)。

#### isTmax(x)

判断x是否为int32的最大值,也就是 0b011...1 (符号位为0,其余都为1)。注意到它有一个性质:加一和取反后相等。如果x是tmax,应该满足 x+1 == -x 。具有此性质的还有一个数负一,因此只要再判断一下x不是负一(tracking )即可。

#### allOddBits(x)

对x所有的奇数位取与。可以用较小的立即数和移位构造一个mask,用 x & mask 来提取出x所有的奇数位,再检测它是否与mask相等。

### negate(x)

 $\vec{x}$  -x ,也就是x的2's complement,即取反后加一。

## isAsciiDigit(x)

判断x是否在一个范围内。构造mask提取出x的两个十六进制位分别判断:较大位判等,较小位判小于A(十)。可以通过检测不等号两侧差的符号位来判断不等式。

# conditional(x, y, z)

### isLessOrEqual(x, y)

判断 $x \leq y$ 。直接相减可能溢出,需要分情况讨论:如果x和y异号,可以通过各自符号直接得出结果;如果同号,则x-y不会溢出,可以检测x-y的符号位进行比较。

### logicalNeg(x)

不用!实现!。这题本来思路聚焦在怎么收集到各个非零位,后来想到可以转而判断x是否为0。0的特性之一是 0 == 0<<1,至于判等,可以通过检查左减右和右减左的符号位,两个符号位都为零当且仅当左右相等。

## howManyBits(x)

给出需要多少二进制位表示x,也就是问x的信息量。这题很有趣,可以用类似二分的思路。由于能用多少位表示一个数显然也能用这么多位表示其补码,可以把x先转换成正的便于处理(最后需要加上符号位)。主体是进行一次二分查找,每次把x分成两半,检查较大的半边是否有非零位,如果有,我们就至少需要表示半边所需的bit数,把它加到答案里,然后继续在较大半边内二分;否则加0,然后在较小半边内二分。因为x有 $31 \approx 2^5$ 个可能位,需要这样重复五次。

#### **Float**

### floatScale2(uf)

对给定浮点数乘2。处理浮点数的题都是先把三个部分提取出来然后分情况处理。如果exp是最大值 0xFF ,说明是 Inf或者NaN,不作处理;如果是denormalized,直接在小数部分左移(有可能从denormalized到normalized,但这时小数部分会直接overflow到指数部分,所以神奇地不需要做特别处理);如果是normalized,直接在指数部分加一。

## floatFloat2Int(uf)

把给定浮点数转为整数。同样把三个部分提出来分情况处理。如果指数部分小于127说明是小数,直接返回0;如果减完偏置大于30说明超范围了,返回 $-2^31$ (如果转换完就应该是这个数其实没有超范围,但反正都是返回这个数);剩下的就是Norm的情况,normalize完再移位即可。

### floatPower2(x)

返回 $2^x$ 的浮点表示。指数部分表示Norm数的范围是[1,254],偏置完对应的指数范围是[-126,127],因此如果x大于127直接返回Inf;如果x在此范围内就直接用x设好exp;如果x $\in [-149,-127]$ 则是Denorm,直接用x设好小数部分;如果x比-149还小就返回0。